Guida alla disinstallazione ZENworks. 11 Support Pack 4

Luglio 2015





Note legali

Novell, Inc. non rilascia dichiarazioni o garanzie in merito a contenuto o utilizzo di questa documentazione e in particolare declina qualsiasi garanzia espressa o implicita di commerciabilità o idoneità a scopo particolare. Novell, Inc. inoltre si riserva il diritto di aggiornare la presente pubblicazione e di modificarne il contenuto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di notificare tali revisioni o modifiche ad alcuna persona fisica o entità.

Novell, Inc. non rilascia dichiarazioni o garanzie in merito a software e in modo specifico declina qualsiasi garanzia espressa o implicita di commerciabilità o idoneità a scopo particolare. Novell, Inc. inoltre si riserva il diritto di modificare parti del software Novell in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di notificare tali modifiche ad alcuna persona fisica o entità.

Qualsiasi informazione tecnica o prodotto fornito con il presente Contratto può essere soggetto ai controlli statunitensi relativi alle esportazioni e alla normativa del commercio in vigore in altri paesi. L'utente si impegna a rispettare la normativa relativa al controllo delle esportazioni e a ottenere qualsiasi licenza o autorizzazione necessaria per esportare, riesportare o importare prodotti finali. L'utente si impegna inoltre a non esportare o riesportare verso entità incluse negli elenchi di esclusione delle esportazioni statunitensi o a qualsiasi paese sottoposto a embargo o che sostiene movimenti terroristici, come specificato nella legislazione statunitense in materia di esportazioni. L'utente accetta infine di non utilizzare i prodotti finali per utilizzi correlati ad armi nucleari, missilistiche o biochimiche. Per ulteriori informazioni sull'esportazione di software Novell, vedere la pagina Web International Trade Services (http://www.novell.com/info/exports/) (in lingua inglese) sul sito di Novell. Novell non si assume alcuna responsabilità relativa al mancato ottenimento, da parte dell'utente, delle autorizzazioni di esportazione necessarie.

Copyright © 2007-2015 Novell, Inc. Tutti i diritti riservati. È vietato riprodurre, fotocopiare, memorizzare su un sistema o trasmettere la presente pubblicazione o parti di essa senza l'espresso consenso scritto dell'editore.

Novell, Inc. 1800 South Novell Place Provo, UT 84606 U.S.A. www.novell.com

Documentazione online: per accedere alla documentazione online più recente per questo e altri prodotti Novell, consultare la pagina Web della documentazione Novell (http://www.novell.com/documentation).

Marchi di fabbrica di Novell

Per informazioni sui marchi di fabbrica Novell, vedere l'elenco dei marchi di servizio e di fabbrica Novell (http:// www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html) (in lingua inglese).

Materiali di terze parti

Tutti i marchi di fabbrica di terze parti appartengono ai rispettivi proprietari.

Sommario

	Infor	rmazioni sulla Guida	5
1	Ordi	ne corretto per la disinstallazione del ZENworks	7
2	Disir	nstallazione del software ZENworks dai dispositivi Windows	9
	2.1 2.2 2.3	Disinstallazione di ZENworks da un server primario Windows2.1.1Disinstallazione server primario ZENworks da Windows (metodo automatico)Disinstallazione di ZENworks da un dispositivo gestito WindowsDisinstallazione di ZENworks da un server satellite Windows2.3.1Abbassamento di livello del server satellite2.3.2Disinstallazione di ZENworks Adaptive Agent	.9 12 14 16 17 19
3	Disir	nstallazione del software ZENworks dai dispositivi Linux	23
	3.1 3.2 3.3	Disinstallazione di ZENworks da un server primario Linux Disinstallazione di ZENworks da un dispositivo gestito Linux Disinstallazione di ZENworks da un server satellite Linux 3.3.1 Abbassamento di livello del server satellite 3.3.2 Disinstallazione di ZENworks Adaptive Agent	23 25 27 27 29
4	Disir	nstallazione del software ZENworks dai dispositivi Macintosh	31
	4.1 4.2	Disinstallazione di ZENworks da un dispositivo gestito Macintosh	31 32 32 32

Informazioni sulla Guida

Questa *Guida alla disinstallazione di ZENworks 11 SP4* include informazioni che permettono di rimuovere il software Novell ZENworks 11 SP4 da server primari, satelliti e dispositivi gestiti ZENworks.

Le informazioni della guida sono organizzate come segue:

- Capitolo 1, "Ordine corretto per la disinstallazione del ZENworks", a pagina 7
- Capitolo 2, "Disinstallazione del software ZENworks dai dispositivi Windows", a pagina 9
- Capitolo 3, "Disinstallazione del software ZENworks dai dispositivi Linux", a pagina 23
- Capitolo 4, "Disinstallazione del software ZENworks dai dispositivi Macintosh", a pagina 31

Destinatari

Questa guida è destinata agli amministratori di ZENworks.

Feedback

È possibile inviare i propri commenti e suggerimenti relativi a questa guida e agli altri documenti forniti con questo prodotto. Per inserire i commenti, utilizzare l'apposita funzione disponibile in fondo a ogni pagina della documentazione online.

Documentazione aggiuntiva

ZENworks 11 SP4 è supportato da altra documentazione (in formato PDF e HTML), utile per conoscere e implementare il prodotto. Per ulteriore documentazione, visitare il sito Web relativo alla documentazione di ZENworks 11 SP4 (http://www.novell.com/documentation/zenworks114).

1 Ordine corretto per la disinstallazione del ZENworks

Se si desidera rimuovere completamente ZENworks dall'ambiente in uso, seguire l'ordine consigliato di seguito:

- 1. Disinstallare ZENworks Adaptive Agent da tutti i servizi gestiti.
- 2. Abbassare tutti i server satellite al livello dei dispositivi gestiti e disinstallare ZENworks Adaptive Agent dai dispositivi.
- 3. Disinstallare il server primario ZENworks e il software ZENworks Adaptive Agent da tutti i server primari ad eccezione del primo.

Il primo server primario ZENworks installato nel sistema deve essere rimosso solo dopo tutti gli altri server primari. Se si utilizza un database ZENworks incorporato, questo si trova nel primo server primario e viene rimosso quando il server viene disinstallato. Se si utilizza un database esterno, il primo server primario contiene il certificato server per la zona di gestione. Se si rimuove questo server, vengono interrotte tutte le altre connessioni del server primario al database ZENworks.

Se non si disinstallano tutti i server primari prima del server primario, tali server diventano orfani nel momento in cui si cancella il server primario e pertanto non possono essere disinstallati. A quel punto diventa necessario eseguire il reimaging del server per rimuovere il software del server primario.

4. Disinstallare il primo server primario.

2 Disinstallazione del software ZENworks dai dispositivi Windows

Nelle sezioni che seguono vengono fornite istruzioni per la disinstallazione del software ZENworks dai dispositivi Windows. Se si intende rimuovere del tutto ZENworks dall'ambiente in uso, consultare il Capitolo 1, "Ordine corretto per la disinstallazione del ZENworks", a pagina 7 prima di iniziare a disinstallare il software ZENworks dai dispositivi.

- Sezione 2.1, "Disinstallazione di ZENworks da un server primario Windows", a pagina 9
- Sezione 2.2, "Disinstallazione di ZENworks da un dispositivo gestito Windows", a pagina 14
- Sezione 2.3, "Disinstallazione di ZENworks da un server satellite Windows", a pagina 16

2.1 Disinstallazione di ZENworks da un server primario Windows

Quando si disinstalla un server primario ZENworks, tenere presente quanto segue:

 In un server primario ZENworks sono installati sia il software del server primario ZENworks sia il software ZENworks Adaptive Agent. Se è richiesta una password di disinstallazione dell'agente Adaptive (l'opzione *Richiedi una password di disinstallazione per ZENworks Adaptive Agent* è abilitata), è necessario conoscerla e fornirla durante il processo di disinstallazione.

La password di disinstallazione dell'agente Adaptive è impostata nel Centro di controllo ZENworks a livello di zona (*Configurazione > Impostazioni zona di gestione > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*), a livello di cartella *Dispositivi > Gestiti >* cartella *Dettagli > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*) o a livello di dispositivo (*Dispositivi >* dispositivo > *Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*).

 Il primo server primario ZENworks installato nel sistema deve essere rimosso solo dopo tutti gli altri server primari. Se si utilizza un database ZENworks incorporato, questo si trova nel primo server primario e viene rimosso quando il server viene disinstallato. Se si utilizza un database esterno, il primo server primario contiene il certificato server per la zona di gestione. Se si rimuove questo server, vengono interrotte tutte le altre connessioni del server primario al database ZENworks.

Per disinstallare ZENworks da un server primario Windows:

1 Al prompt dei comandi eseguire il comando che segue per avviare il programma di disinstallazione di ZENworks:

directory_installazione_zenworks\novell\zenworks\bin\ZENworksUninstall.exe

Per visualizzare l'elenco delle opzioni di disinstallazione, eseguire ZENworksUninstall.exe -- help



2 Fare clic su *Avanti*, quindi seguire i prompt per disinstallare il software ZENworks. Fare riferimento alle informazioni nella tabella seguente per eventuali dubbi sulle opzioni di disinstallazione.

Screen	Spiegazione
Informazioni sull'amministratore	Per annullare la registrazione di un dispositivo dalla zona di gestione ZENworks durante il processo di disinstallazione, è necessario fornire le informazioni seguenti:
	 Server primario: quando si disinstalla un server primario ZENworks, per default questo indirizzo corrisponde alla porta e all'indirizzo localhost del server. Se il server primario non utilizza la porta standard, modificare l'indirizzo in modo da includere il numero di porta corretto.
	 Nome utente: specificare il nome utente per un account amministratore ZENworks dotato dei diritti necessari per annullare la registrazione dei dispositivi. Per default, è specificato l'account Amministratore.
	 Password: specificare la password dell'amministratore ZENworks specificata nel campo Nome utente.
	Solo disinstallazione locale (mantiene il dispositivo nella zona):
	selezionare questa opzione per disinstallare il software ZENworks dal dispositivo. Il dispositivo rimane registrato nella zona di gestione.
	È possibile eseguire una disinstallazione locale solo se per il dispositivo è consentita la disinstallazione utente (l'opzione <i>Consenti agli utenti di disinstallare ZENworks Adaptive Agent</i> è abilitata).
	L'opzione di disinstallazione utente dell'agente Adaptive è impostata nel Centro di controllo ZENworks a livello di zona (<i>Configurazione > Impostazioni zona di</i> gestione > Gestione dispositivi > Agente ZENworks> Sicurezza agente), a livello di cartella (<i>Dispositivi > Gestiti > cartella Dettagli > Impostazioni > Gestione</i> dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente) o a livello di dispositivo (<i>Dispositivi > dispositivo > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente</i> ZENworks > Sicurezza agente).

Screen	Spiegazione
Azioni	Questa schermata viene visualizzata solo se è stato effettuato l'accesso alla zona di gestione per annullare la registrazione del dispositivo durante la disinstallazione del software ZENworks.
	L'opzione Disinstallare il server ZENworks e annullare la registraz. dispositivo dalla zona è l'unica disponibile. Fare clic su Avanti per confermare l'operazione.
Componenti da	Selezionare i componenti che non si desidera disinstallare tra quelli seguenti:
mantenere	 Pre-agente ZENworks: lascia ZENworks Pre-Agent installato nel dispositivo, ma rimuove tutti gli altri componenti ZENworks. Per default, questa opzione non viene selezionata.
	Se si lascia ZENworks Pre-Agent nel dispositivo, è possibile rispondere alle richieste di rilevazione dichiarate e alle richieste Ping ZENworks, se sul dispositivo viene eseguita una rilevazione basata su IP.
	Per rimuovere ZENworks Pre-Agent da un dispositivo dopo avere disinstallato ZENworks, vedere "Removing the ZENworks Pre-Agent from a Device" in <i>ZENworks 11 SP4 Adaptive Agent Reference</i> (in lingua inglese).
	 CASA: lascia installato il software Novell CASA (Common Authentication Services Adaptor). Per default, questa opzione è selezionata, poiché CASA può essere utilizzato da altri programmi software.
	 File di ZENworks Imaging: lascia nel server i file delle immagini, che si trovano nella directory novell\zenworks\work\content- repo\images. Questa opzione è selezionata per default.
	 File dei contenuti ZENworks: lascia nel server i file dell'applicazione, i file delle patch, i file delle policy, i file di aggiornamento del sistema e altri file dei contenuti (che si trovano nella directory novell\zenworks\work\content-repo\content). Questa opzione è selezionata per default.

3 Se ZENworks Adaptive Agent richiede una password di disinstallazione, immetterla quando viene richiesto.

È necessario immettere la password entro 5 minuti dalla visualizzazione del messaggio di richiesta. In caso contrario, il processo di disinstallazione scade ed è necessario riavviarlo.

4 Al termine della disinstallazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Stato disinstallazione. Esaminare i commenti sullo stato, accertarsi che l'opzione *Riavvia ora* sia selezionata, quindi fare clic su *Fine*.

Se si desidera, è possibile deselezionare l'opzione *Riavvia ora* e riavviare il server in un momento successivo per completare la disinstallazione dei file e delle cartelle che non è stato possibile rimuovere.

- 5 Dopo il riavvio del server, eseguire le attività seguenti per verificare che ZENworks sia stato rimosso completamente:
 - File di log ZENworks: i file di log vengono lasciati qui di proposito per poterli revisionare. È
 possibile eliminare manualmente la directory
 percorso_installazione_ZENworks\Novell\ZENworks in qualsiasi momento.
 - Icona del Centro di controllo ZENworks: se l'icona del Centro di controllo ZENworks rimane sul desktop, è possibile eliminarla manualmente.
 - File di ZENworks Imaging: se durante la disinstallazione sono stati mantenuti i file delle immagini e si desidera rimuoverli o spostarli in un momento successivo, si tenga presente che si trovano nella directory novell\zenworks\work\content-repo\images.

- File dei contenuti ZENworks: se durante la disinstallazione sono stati mantenuti i file dei contenuti e si desidera rimuoverli o spostarli in un momento successivo, si tenga presente che si trovano nella directory novell\zenworks\work\content-repo\content.
- CASA: se durante la disinstallazione è stato mantenuto CASA e si desidera rimuoverlo in un momento successivo, è possibile utilizzare Installazione applicazioni di Windows. Se la directory c:\program files\novell\casa continua a essere presente dopo la disinstallazione di CASA, è necessario cancellarla manualmente.

2.1.1 Disinstallazione server primario ZENworks da Windows (metodo automatico)

Per disinstallare ZENworks da un server primario Windows utilizzando il metodo automatico:

1 Al prompt dei comandi eseguire il comando che segue:

directory_installazione_zenworks\novell\zenworks\bin\ZENworksUninstall.exe
<opzioni_rimozione> [zone_options] [display_options] [other_options]

Importante: utilizzare display_option -q per eseguire la disinstallazione automatica del server primario ZENworks.

Opzione	Descrizione
-x rimozione	Disinstalla il software ZENworks dal server e annulla la registrazione del dispositivo dalla zona. L'uso di questa opzione o dell'opzione -c è obbligatorio.
-c local-only	Disinstalla il software ZENworks dal dispositivo, ma non annulla la registrazione del dispositivo dalla zona. L'uso di questa opzione o dell'opzione -x è obbligatorio.
	In un server primario ZENworks sono installati sia il software del server ZENworks sia il software ZENworks Adaptive Agent. Per eseguire una disinstallazione locale del software Adaptive Agent, è necessario che sia abilitata l'opzione <i>Consenti agli utenti di disinstallare ZENworks Adaptive Agent</i> per il server nel Centro di controllo ZENworks. In caso contrario, la disinstallazione locale non riesce.
	L'opzione è impostata a livello di zona (<i>Configurazione > Impostazioni</i> zona di gestione > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente), a livello di cartella (<i>Dispositivi > Gestiti > cartella Dettagli ></i> <i>Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza</i> agente) o a livello di dispositivo (<i>Dispositivi > dispositivo > Impostazioni ></i> <i>Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza</i> agente).
-S	Specifica l'indirizzo IP o il DNS del server primario e il numero di porta su cui è in esecuzione il server. Se il server primario è in esecuzione sulla porta di default (80), non è necessario utilizzare questa opzione.
-o oem	Mantiene ZENworks Pre-Agent ma disinstalla i pacchetti ZENworks Adaptive Agent.
-i delete-images	Elimina i file delle immagini ZENworks dal server. I file delle immagini sono memorizzati nella directory /var/opt/novell/zenworks/ content-repo/images.

Tabella 2-1 Opzioni di rimozione

Opzione	Descrizione
-j delete-content	Elimina dal server i file dei contenuti ZENworks (file dell'applicazione, file delle patch, file di aggiornamento del sistema, file delle policy e così via). I file dei contenuti sono memorizzati nella directory /var/opt/novell/ zenworks/content-repo/content.

 Tabella 2-2
 Opzioni delle zone

Opzione	Descrizione
-u <nomeutente></nomeutente>	Specifica il nome utente di un amministratore ZENworks dotato dei diritti
user <nomeutente></nomeutente>	gestione. È richiesta solo quando si usa l'opzione di rimozione -x.
-p <password></password>	Specifica la password dell'amministratore ZENworks fornita dall'opzione
password <password></password>	-u.
-z <nomezona></nomezona>	Nome della zona attuale del dispositivo.
zone <nomezona></nomezona>	
-g <guid></guid>	GUID del dispositivo.
guid <guid></guid>	
-l <pacchetti></pacchetti>	Un elenco ordinato di pacchetti da disinstallare. Le voci sono delimitate
list <pacchetti></pacchetti>	da punto e virgoia.

 Tabella 2-3
 Opzioni di visualizzazione

Opzione	Descrizione	
-d	Esegue una disinstallazione automatica.	
quiet		
-h	Visualizza il messaggio e chiude l'applicazione.	
help		

Tabella 2-4 Altre opzioni

Opzione	Descrizione
-L	Mantiene i pacchetti di terze parti. È necessario specificare almeno i primi
leave-packages	specificare più nomi di pacchetti separandoli con una virgola (,).
-d	Rimuove la directory dei log.
remove-log-dir	

2.2 Disinstallazione di ZENworks da un dispositivo gestito Windows

Quando si disinstalla ZENworks Adaptive Agent da un dispositivo gestito, si tenga presente quanto segue:

• Se è richiesta una password di disinstallazione (l'opzione *Richiedi una password di disinstallazione per ZENworks Adaptive Agent* è abilitata), è necessario conoscerla e fornirla durante il processo di disinstallazione.

La password di disinstallazione dell'agente Adaptive è impostata nel Centro di controllo ZENworks a livello di zona (*Configurazione > Impostazioni zona di gestione > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*), a livello di cartella *Dispositivi > Gestiti >* cartella *Dettagli > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*) o a livello di dispositivo (*Dispositivi >* dispositivo *> Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*).

- Se al dispositivo è applicata una policy ZENworks Full Disk Encryption, rimuovere l'assegnazione della policy di cifratura disco prima di disinstallare ZENworks Adaptive Agent. In questo modo si decifrano i dischi del dispositivo prima che venga rimosso il software, procedura consigliata per garantire una decifratura disco corretta.
- Se al dispositivo è applicata una policy di cifratura dati ZENworks Endpoint Security Management, consentire all'utente di decifrare i file spostandoli dalle cartelle Safe Harbor e dai dispositivi di archiviazione rimovibili cifrati in cartelle diverse da Safe Harbor (non cifrate) nel computer. Dopo che l'utente ha completato la decifratura dei file, rimuovere l'assegnazione della policy di cifratura dati dal dispositivo e disinstallare ZENworks Adaptive Agent.

Per disinstallare ZENworks da un dispositivo gestito Windows:

1 Al prompt dei comandi eseguire il comando che segue per avviare il programma di disinstallazione di ZENworks:

directory_installazione_zenworks\novell\zenworks\bin\ZENworksUninstall.exe

Per visualizzare l'elenco delle opzioni di disinstallazione, eseguire ZENworksUninstall.exe -- help



2 Fare clic su *Avanti*, quindi seguire i prompt per disinstallare il software ZENworks. Fare riferimento alle informazioni nella tabella seguente per eventuali dubbi sulle opzioni di disinstallazione.

Screen	Spiegazione
Informazioni sull'amministratore	Per annullare la registrazione di un dispositivo dalla zona di gestione ZENworks durante il processo di disinstallazione, è necessario fornire le informazioni seguenti:
	• Server primario: generalmente l'impostazione di default di questo campo è il server primario ZENworks elencato nella pagina delle proprietà Agente di ZENworks Adaptive Agent. Se l'impostazione di default di questo campo non è un indirizzo di server primario o viene mostrato l'indirizzo sbagliato, specificare un indirizzo di server primario utilizzando il formato seguente:
	https:// DNS_o_indirizzo_IP_server:numero_porta
	È necessario specificare solo il numero di porta, se il server primario non sta utilizzando quello di default (443).
	 Nome utente: specificare il nome utente per un account amministratore ZENworks dotato dei diritti necessari per annullare la registrazione dei dispositivi. Per default, è specificato l'account Amministratore.
	 Password: specificare la password dell'amministratore ZENworks specificata nel campo Nome utente.
	Solo disinstallazione locale (mantiene il dispositivo nella zona):
	selezionare questa opzione per disinstallare il software ZENworks dal dispositivo. Il dispositivo rimane registrato nella zona di gestione.
	È possibile eseguire una disinstallazione locale solo se per il dispositivo è consentita la disinstallazione utente (l'opzione <i>Consenti agli utenti di disinstallare ZENworks Adaptive Agent</i> è abilitata).
	L'opzione di disinstallazione utente dell'agente Adaptive è impostata nel Centro di controllo ZENworks a livello di zona (<i>Configurazione > Impostazioni zona di</i> gestione > Gestione dispositivi > Agente ZENworks> Sicurezza agente), a livello di cartella (<i>Dispositivi > Gestiti > cartella Dettagli > Impostazioni > Gestione</i> dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente) o a livello di dispositivo (<i>Dispositivi > dispositivo > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente</i> ZENworks > Sicurezza agente).
Azioni	Questa schermata viene visualizzata solo se è stato effettuato l'accesso alla zona di gestione per annullare la registrazione del dispositivo durante la disinstallazione del software ZENworks.
	Selezionare l'opzione <i>Disinstallare l'agente ZENworks e annullare la registrazione dispositivo dalla zona</i> . Fare clic su <i>Avanti</i> per confermare l'operazione.

Screen	Spiegazione
Componenti da	Selezionare i componenti che non si desidera disinstallare tra quelli seguenti:
mantenere	 Pre-agente ZENworks: lascia ZENworks Pre-Agent installato nel dispositivo, ma rimuove tutti gli altri componenti ZENworks. Per default, questa opzione non viene selezionata.
	Se si lascia ZENworks Pre-Agent nel dispositivo, è possibile rispondere alle richieste di rilevazione dichiarate e alle richieste Ping ZENworks, se sul dispositivo viene eseguita una rilevazione basata su IP.
	Per rimuovere ZENworks Pre-Agent da un dispositivo dopo avere disinstallato ZENworks, vedere "Removing the ZENworks Pre-Agent from a Device" in ZENworks 11 SP4 Adaptive Agent Reference (in lingua inglese).
	 CASA: lascia installato il software Novell CASA (Common Authentication Services Adaptor). Per default, questa opzione è selezionata, poiché CASA può essere utilizzato da altri programmi software.
	Importante: se in un dispositivo è installato ZENworks Pre-Agent e si desidera installare una versione precedente di questo software, è necessario prima disinstallare la versione esistente di ZENworks Pre-Agent, insieme alla versione di CASA installata.

3 Se ZENworks Adaptive Agent richiede una password di disinstallazione, immetterla quando viene richiesto.

È necessario immettere la password entro 5 minuti dalla visualizzazione del messaggio di richiesta. In caso contrario, il processo di disinstallazione scade ed è necessario riavviarlo.

4 Al termine della disinstallazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Stato disinstallazione. Esaminare i commenti sullo stato, accertarsi che l'opzione *Riavvia ora* sia selezionata, quindi fare clic su *Fine*.

Se si desidera, è possibile deselezionare l'opzione *Riavvia ora* e riavviare il dispositivo in un momento successivo per completare la disinstallazione dei file e delle cartelle che non è stato possibile rimuovere.

- 5 Dopo il riavvio del dispositivo, eseguire le attività seguenti per verificare che ZENworks sia stato rimosso completamente:
 - File di log ZENworks: i file di log vengono lasciati qui di proposito per poterli revisionare. È
 possibile eliminare manualmente la directory
 percorso_installazione_ZENworks\Novell\ZENworks in qualsiasi momento.
 - CASA: se durante la disinstallazione è stato mantenuto CASA e si desidera rimuoverlo in un momento successivo, è possibile utilizzare Installazione applicazioni di Windows. Se la directory c:\program files\novell\casa continua a essere presente dopo la disinstallazione di CASA, è necessario cancellarla manualmente.

2.3 Disinstallazione di ZENworks da un server satellite Windows

Per disinstallare ZENworks da un dispositivo gestito che funge da server satellite, è necessario abbassare di livello del server satellite e disinstallare ZENworks Adaptive Agent. Le istruzioni sono disponibili nelle due sezioni che seguono:

- · Sezione 2.3.1, "Abbassamento di livello del server satellite", a pagina 17
- Sezione 2.3.2, "Disinstallazione di ZENworks Adaptive Agent", a pagina 19

2.3.1 Abbassamento di livello del server satellite

È possibile abbassare il livello del server satellite in due modi.

Il primo metodo consiste nell'utilizzare il Centro di controllo ZENworks. Le istruzioni di utilizzo di questo metodo sono disponibili nella sezione "Removing Satellites from the Server Hierarchy" del manuale ZENworks 11 SP4 Primary Server and Satellite Reference (in lingua inglese).

Il secondo metodo prevede l'esecuzione del programma di disinstallazione di ZENworks sul server satellite. A tale scopo:

1 Al prompt dei comandi eseguire il comando che segue per avviare il programma di disinstallazione di ZENworks:

directory_installazione_zenworks\novell\zenworks\bin\ZENworksUninstall.exe

Per visualizzare l'elenco delle opzioni di disinstallazione, eseguire ZENworksUninstall.exe -- help



2 Fare clic su *Avanti*, quindi seguire i prompt per disinstallare il software ZENworks. Fare riferimento alle informazioni nella tabella seguente per eventuali dubbi sulle opzioni di disinstallazione.

Screen	Spiegazione
Informazioni sull'amministratore	Per abbassare il livello del server satellite, è necessario fornire le informazioni seguenti per stabilire la connessione alla zona di gestione ZENworks:
	• Server primario: generalmente l'impostazione di default di questo campo è il server primario ZENworks elencato nella pagina delle proprietà Agente di ZENworks Adaptive Agent. Se l'impostazione di default di questo campo non è un indirizzo di server primario o viene mostrato l'indirizzo sbagliato, specificare un indirizzo di server primario utilizzando il formato seguente:
	https:// DNS_o_indirizzo_IP_server:numero_porta
	È necessario specificare solo il numero di porta, se il server primario non sta utilizzando quello di default (443).
	 Nome utente: specificare il nome utente per un account amministratore ZENworks dotato dei diritti necessari per annullare la registrazione dei dispositivi. Per default, è specificato l'account Amministratore.
	 Password: specificare la password dell'amministratore ZENworks specificata nel campo Nome utente.
	Solo disinstallazione locale (mantiene il dispositivo nella zona):
	selezionare questa opzione per disinstallare il software ZENworks dal dispositivo. Il dispositivo continua a essere registrato nella zona di gestione ed elencato come server satellite.
	È possibile eseguire una disinstallazione locale solo se per il dispositivo è consentita la disinstallazione utente (l'opzione <i>Consenti agli utenti di disinstallare ZENworks Adaptive Agent</i> è abilitata).
	L'opzione di disinstallazione utente dell'agente Adaptive è impostata nel Centro di controllo ZENworks a livello di zona (<i>Configurazione ></i> <i>Impostazioni zona di gestione > Gestione dispositivi > Agente ZENworks></i> <i>Sicurezza agente</i>), a livello di cartella (<i>Dispositivi > Gestiti > </i> cartella <i>Dettagli > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks ></i> <i>Sicurezza agente</i>) o a livello di dispositivo (<i>Dispositivi > </i> dispositivo <i>></i> <i>Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks ></i> <i>Sicurezza agente</i>) o a livello di dispositivo (<i>Dispositivi > </i> dispositivo <i>></i> <i>Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > </i> Sicurezza <i>agente</i>).
Azioni	Questa schermata viene visualizzata solo se è stato effettuato l'accesso alla zona di gestione per abbassare di livello il server satellite.
	L'opzione <i>Abbassa il livello del server satellite</i> è l'unica disponibile. Fare clic su <i>Avanti</i> per confermare l'operazione.

Screen	Spiegazione
Componenti da mantenere	Selezionare i componenti che non si desidera disinstallare tra quelli seguenti:
	 Pre-agente ZENworks: lascia ZENworks Pre-Agent installato nel dispositivo, ma rimuove tutti gli altri componenti ZENworks. Per default, questa opzione non viene selezionata.
	Se si lascia ZENworks Pre-Agent nel dispositivo, è possibile rispondere alle richieste di rilevazione dichiarate e alle richieste Ping ZENworks, se sul dispositivo viene eseguita una rilevazione basata su IP.
	Per rimuovere ZENworks Pre-Agent da un dispositivo dopo avere disinstallato ZENworks, vedere "Removing the ZENworks Pre-Agent from a Device" in <i>ZENworks 11 SP4 Adaptive Agent Reference</i> (in lingua inglese).
	 CASA: lascia installato il software Novell CASA (Common Authentication Services Adaptor). Per default, questa opzione è selezionata, poiché CASA può essere utilizzato da altri programmi software.
	 File di ZENworks Imaging: questa opzione viene visualizzata solo per i server satellite di imaging. Lascia nel server i file delle immagini, che si trovano nella directory novell\zenworks\work\content- repo\images. Questa opzione è selezionata per default.
	 File dei contenuti ZENworks: questa opzione viene visualizzata solo per i server satellite di contenuti. Lascia nel server i file dell'applicazione, i file delle patch, i file delle policy, i file di aggiornamento del sistema e altri file dei contenuti (che si trovano nella directory novell\zenworks\work\content- repo\content). Questa opzione è selezionata per default.

- **3** Al termine della disinstallazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Stato disinstallazione. Esaminare i commenti sullo stato e fare clic su *Fine*.
- Per verificare che il dispositivo gestito non sia più un server satellite, fare doppio clic sull'icona
 nell'area di notifica. I collegamenti Satellite dovrebbero non essere disponibili nel riquadro di navigazione a sinistra.

2.3.2 Disinstallazione di ZENworks Adaptive Agent

Quando si disinstalla ZENworks Adaptive Agent da un dispositivo gestito, si tenga presente quanto segue:

 Se è richiesta una password di disinstallazione (l'opzione Richiedi una password di disinstallazione per ZENworks Adaptive Agent è abilitata), è necessario conoscerla e fornirla durante il processo di disinstallazione.

La password di disinstallazione dell'agente Adaptive è impostata nel Centro di controllo ZENworks a livello di zona (*Configurazione > Impostazioni zona di gestione > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*), a livello di cartella *Dispositivi > Gestiti >* cartella *Dettagli > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*) o a livello di dispositivo (*Dispositivi >* dispositivo *> Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*).

- Se al dispositivo è applicata una policy ZENworks Full Disk Encryption, rimuovere l'assegnazione della policy di cifratura disco prima di disinstallare ZENworks Adaptive Agent. In questo modo si decifrano i dischi del dispositivo prima che venga rimosso il software, procedura consigliata per garantire una decifratura disco corretta.
- Se al dispositivo è applicata una policy di cifratura dati ZENworks Endpoint Security Management, consentire all'utente di decifrare i file spostandoli dalle cartelle Safe Harbor e dai dispositivi di archiviazione rimovibili cifrati in cartelle diverse da Safe Harbor (non cifrate) nel computer. Dopo che l'utente ha completato la decifratura dei file, rimuovere l'assegnazione della policy di cifratura dati dal dispositivo e disinstallare ZENworks Adaptive Agent.

Per disinstallare ZENworks da un dispositivo gestito Windows:

1 Al prompt dei comandi eseguire il comando che segue per avviare il programma di disinstallazione di ZENworks:

directory_installazione_zenworks\novell\zenworks\bin\ZENworksUninstall.exe

Per visualizzare l'elenco delle opzioni di disinstallazione, eseguire ZENworksUninstall.exe -- help



2 Fare clic su *Avanti*, quindi seguire i prompt per disinstallare il software ZENworks. Fare riferimento alle informazioni nella tabella seguente per eventuali dubbi sulle opzioni di disinstallazione.

Screen	Spiegazione
Informazioni sull'amministratore	Per annullare la registrazione di un dispositivo dalla zona di gestione ZENworks durante il processo di disinstallazione, è necessario fornire le informazioni seguenti:
	• Server primario: generalmente l'impostazione di default di questo campo è il server primario ZENworks elencato nella pagina delle proprietà Agente di ZENworks Adaptive Agent. Se l'impostazione di default di questo campo non è un indirizzo di server primario o viene mostrato l'indirizzo sbagliato, specificare un indirizzo di server primario utilizzando il formato seguente:
	https:// DNS_o_indirizzo_IP_server:numero_porta
	È necessario specificare solo il numero di porta, se il server primario non sta utilizzando quello di default (443).
	 Nome utente: specificare il nome utente per un account amministratore ZENworks dotato dei diritti necessari per annullare la registrazione dei dispositivi. Per default, è specificato l'account Amministratore.
	 Password: specificare la password dell'amministratore ZENworks specificata nel campo Nome utente.
	Solo disinstallazione locale (mantiene il dispositivo nella zona):
	selezionare questa opzione per disinstallare il software ZENworks dal dispositivo. Il dispositivo rimane registrato nella zona di gestione.
	È possibile eseguire una disinstallazione locale solo se per il dispositivo è consentita la disinstallazione utente (l'opzione <i>Consenti agli utenti di disinstallare ZENworks Adaptive Agent</i> è abilitata).
	L'opzione di disinstallazione utente dell'agente Adaptive è impostata nel Centro di controllo ZENworks a livello di zona (<i>Configurazione > Impostazioni zona di</i> gestione > Gestione dispositivi > Agente ZENworks> Sicurezza agente), a livello di cartella (<i>Dispositivi > Gestiti > cartella Dettagli > Impostazioni > Gestione</i> dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente) o a livello di dispositivo (<i>Dispositivi > dispositivo > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente</i> ZENworks > Sicurezza agente).
Azioni	Questa schermata viene visualizzata solo se è stato effettuato l'accesso alla zona di gestione per annullare la registrazione del dispositivo durante la disinstallazione del software ZENworks.
	Selezionare l'opzione <i>Disinstallare l'agente ZENworks e annullare la registrazione dispositivo dalla zona</i> . Fare clic su <i>Avanti</i> per confermare l'operazione.

Componenti da mantenere Selezionare i componenti che non si desidera disinstallare tra quelli seguenti: • Pre-agente ZENworks: lascia ZENworks Pre-Agent installato nel dispositivo, ma rimuove tutti gli altri componenti ZENworks. Per default, questa opzione non viene selezionata. Se si lascia ZENworks Pre-Agent nel dispositivo, è possibile rispondere alle richieste di rilevazione dichiarate e alle richieste Ping ZENworks, se si dispositivo viene eseguita una rilevazione basata su IP.	
 Pre-agente ZENworks: lascia ZENworks Pre-Agent installato nel dispositivo, ma rimuove tutti gli altri componenti ZENworks. Per default, questa opzione non viene selezionata. Se si lascia ZENworks Pre-Agent nel dispositivo, è possibile rispondere alle richieste di rilevazione dichiarate e alle richieste Ping ZENworks, se si dispositivo viene eseguita una rilevazione basata su IP. 	
Se si lascia ZENworks Pre-Agent nel dispositivo, è possibile rispondere alle richieste di rilevazione dichiarate e alle richieste Ping ZENworks, se s dispositivo viene eseguita una rilevazione basata su IP.	
	ul
Per rimuovere ZENworks Pre-Agent da un dispositivo dopo avere disinstallato ZENworks, vedere "Removing the ZENworks Pre-Agent from Device" in ZENworks 11 SP4 Adaptive Agent Reference (in lingua ingles	a e).
 CASA: lascia installato il software Novell CASA (Common Authentication Services Adaptor). Per default, questa opzione è selezionata, poiché CASA può essere utilizzato da altri programmi software. 	۱
Importante: se in un dispositivo è installato ZENworks Pre-Agent e si desidera installare una versione precedente di questo software, è necessario prima disinstallare la versione esistente di ZENworks Pre-Agent, insieme alla versione di CASA installata.	

3 Se ZENworks Adaptive Agent richiede una password di disinstallazione, immetterla quando viene richiesto.

È necessario immettere la password entro 5 minuti dalla visualizzazione del messaggio di richiesta. In caso contrario, il processo di disinstallazione scade ed è necessario riavviarlo.

4 Al termine della disinstallazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Stato disinstallazione. Esaminare i commenti sullo stato, accertarsi che l'opzione *Riavvia ora* sia selezionata, quindi fare clic su *Fine*.

Se si desidera, è possibile deselezionare l'opzione *Riavvia ora* e riavviare il dispositivo in un momento successivo per completare la disinstallazione dei file e delle cartelle che non è stato possibile rimuovere.

- 5 Dopo il riavvio del dispositivo, eseguire le attività seguenti per verificare che ZENworks sia stato rimosso completamente:
 - File di log ZENworks: i file di log vengono lasciati qui di proposito per poterli revisionare. È
 possibile eliminare manualmente la directory
 percorso_installazione_ZENworks\Novell\ZENworks in qualsiasi momento.
 - CASA: se durante la disinstallazione è stato mantenuto CASA e si desidera rimuoverlo in un momento successivo, è possibile utilizzare Installazione applicazioni di Windows. Se la directory c:\program files\novell\casa continua a essere presente dopo la disinstallazione di CASA, è necessario cancellarla manualmente.

3 Disinstallazione del software ZENworks dai dispositivi Linux

Nelle sezioni che seguono vengono fornite istruzioni per la disinstallazione del software ZENworks dai dispositivi Linux. Se si intende rimuovere del tutto ZENworks dall'ambiente in uso, consultare il Capitolo 1, "Ordine corretto per la disinstallazione del ZENworks", a pagina 7 prima di iniziare a disinstallare il software ZENworks dai dispositivi.

- Sezione 3.1, "Disinstallazione di ZENworks da un server primario Linux", a pagina 23
- Sezione 3.2, "Disinstallazione di ZENworks da un dispositivo gestito Linux", a pagina 25
- Sezione 3.3, "Disinstallazione di ZENworks da un server satellite Linux", a pagina 27

3.1 Disinstallazione di ZENworks da un server primario Linux

Quando si disinstalla un server primario ZENworks, tenere presente quanto segue:

 Il primo server primario ZENworks installato nel sistema deve essere rimosso solo dopo tutti gli altri server primari. Se si utilizza un database ZENworks incorporato, questo si trova nel primo server primario e viene rimosso quando il server viene disinstallato. Se si utilizza un database esterno, il primo server primario contiene il certificato server per la zona di gestione. Se si rimuove questo server, vengono interrotte tutte le altre connessioni del server primario al database ZENworks.

Per disinstallare ZENworks da un server primario Linux:

1 Immettere il comando seguente al prompt della console del server per avviare il programma di disinstallazione di ZENworks:

```
/opt/novell/zenworks/bin/zenuninstall -x -s http://
indirizzo_server:numero_porta -u nomeutente -p password
```

Ad esempio:

```
/opt/novell/zenworks/bin/zenuninstall -x -s http://zenserver.novell.com:8080 -
u Administrator -p novell
```

- -x Disinstalla il software ZENworks dal server e annulla la registrazione del dispositivo dalla zona. Se invece non si desidera annullar la registrazione del software, utilizzare l'opzione -c.
- -s Specifica l'indirizzo IP o il DNS del server primario e il numero di porta su cui è in esecuzione il server. Se il server primario è in esecuzione sulla porta di default (80), non è necessario utilizzare questa opzione.
- -u Specifica il nome utente di un amministratore ZENworks dotato dei diritti necessari per annullare la registrazione dei dispositivi nella Zona di gestione. Se non si utilizza questa opzione, viene richiesto di specificare il nome utente.
- -p Specifica la password dell'amministratore ZENworks.

Esistono altre opzioni che è possibile utilizzare con la disinstallazione. Quando si utilizzano le opzioni, viene applicata la sintassi seguente:

/opt/novell/zenworks/bin/zenuninstall <opzioni_rimozione> [zone_options]
[display_options] [other_options]

Opzione	Descrizione
-x rimozione	Disinstalla il software ZENworks dal server e annulla la registrazione del dispositivo dalla zona. L'uso di questa opzione o dell'opzione -c è obbligatorio.
-c local-only	Disinstalla il software ZENworks dal dispositivo, ma non annulla la registrazione del dispositivo dalla zona. L'uso di questa opzione o dell'opzione -x è obbligatorio.
	In un server primario ZENworks sono installati sia il software del server ZENworks sia il software ZENworks Adaptive Agent. Per eseguire una disinstallazione locale del software Adaptive Agent, è necessario che sia abilitata l'opzione <i>Consenti agli utenti di disinstallare ZENworks Adaptive</i> <i>Agent</i> per il server nel Centro di controllo ZENworks. In caso contrario, la disinstallazione locale non riesce.
	L'opzione è impostata a livello di zona (Configurazione > Impostazioni zona di gestione > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente), a livello di cartella (Dispositivi > Gestiti > cartella Dettagli > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente) o a livello di dispositivo (Dispositivi > dispositivo > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente).
-o oem	Mantiene ZENworks Pre-Agent ma disinstalla i pacchetti ZENworks Adaptive Agent.
-i delete-images	Elimina i file delle immagini ZENworks dal server. I file delle immagini sono memorizzati nella directory /var/opt/novell/zenworks/ content-repo/images.
-j delete-content	Elimina dal server i file dei contenuti ZENworks (file dell'applicazione, file delle patch, file di aggiornamento del sistema, file delle policy e così via). I file dei contenuti sono memorizzati nella directory /var/opt/novell/ zenworks/content-repo/content.

Tabella 3-1 Opzioni di rimozione

 Tabella 3-2
 Opzioni delle zone

Opzione	Descrizione
-u <nomeutente></nomeutente>	Specifica il nome utente di un amministratore ZENworks dotato dei diritti necessari per annullare la registrazione dei dispositivi nella Zona di
user <nomeutente></nomeutente>	gestione. È richiesta solo quando si usa l'opzione di rimozione -x.
-p <password></password>	Specifica la password dell'amministratore ZENworks fornita dall'opzione
password <password></password>	-u.
-z <nomezona></nomezona>	Nome della zona attuale del dispositivo.
zone <nomezona></nomezona>	

Opzione	Descrizione
-g <guid></guid>	GUID del dispositivo.
guid <guid></guid>	
-l <pacchetti></pacchetti>	Un elenco ordinato di pacchetti da disinstallare. Le voci sono delimitate
list <pacchetti></pacchetti>	da punto e virgola.

Tabella 3-3 Opzioni di visualizzazione

Opzione	Descrizione
-d	Esegue una disinstallazione automatica.
quiet	
-h	Visualizza il messaggio e chiude l'applicazione.
help	

Tabella 3-4 Altre opzioni

Opzione	Descrizione
-L	Mantiene i pacchetti di terze parti. È necessario specificare almeno i primi tre caratteri del nome del pacchetto da mantenere. È anche possibile
leave-packages	specificare più nomi di pacchetti separandoli con una virgola (,).
-d	Rimuove la directory dei log.
remove-log-dir	

3.2 Disinstallazione di ZENworks da un dispositivo gestito Linux

1 Al prompt della console avviare il programma di disinstallazione immettendo il comando seguente:

/opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-xplat-uninstall



2 Scegliere le impostazioni internazionali (lingua) in cui si preferisce eseguire il programma di disinstallazione immettendo il numero corrispondente o premendo Invio per accettare le impostazioni internazionali di default (inglese).

Suggerimento: premere Invio al prompt per accettare il valore di default.

- 3 Leggere il testo introduttivo, quindi premere Invio.
- 4 Nella schermata Tipo di disinstallazione selezionare il tipo di disinstallazione che si desidera eseguire, quindi premere Invio:
 - Annulla la registrazione dalla zona e disinstalla: selezionare questa opzione per disinstallare il software ZENworks e annullare la registrazione del dispositivo nella zona di gestione ZENworks. Annullando la registrazione del dispositivo, viene rimosso l'oggetto dispositivo e tutti i riferimenti all'oggetto nella zona.
 - Solo disinstallazione locale: selezionare questa opzione per disinstallare il software ZENworks lasciando il dispositivo registrato nella zona.

Per eseguire una disinstallazione locale del software Adaptive Agent, è necessario che sia abilitata l'opzione *Consenti agli utenti di disinstallare ZENworks Adaptive Agent* per il dispositivo nel Centro di controllo ZENworks. In caso contrario, la disinstallazione locale non riesce.

L'opzione è impostata a livello di zona (Configurazione > Impostazioni zona di gestione > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente), a livello di cartella (Dispositivi > Gestiti > cartella Dettagli > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente) o a livello di dispositivo (Dispositivi > dispositivo > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente).

- 5 Se è stata selezionata l'opzione Solo disinstallazione locale, passare a Passo 6. In caso contrario, è necessario specificare le informazioni richieste per la connessione alla zona di gestione ZENworks per annullare la registrazione del dispositivo dopo che il software ZENworks è stato disinstallato:
 - 5a Specificare l'indirizzo IP o il DNS di un server primario ZENworks, quindi premere Invio.
 - È necessario specificare solo il numero di porta, se il server primario non sta utilizzando quello di default (443).
 - **5b** Specificare il numero di porta del server primario, quindi premere Invio. Per utilizzare la porta di default (443), è sufficiente premere Invio.
 - **5c** Specificare il nome utente per un account amministratore ZENworks dotato dei diritti necessari per annullare la registrazione dei dispositivi, quindi premere Invio. Per utilizzare l'account Amministratore, è sufficiente premere Invio.
 - 5d Specificare la password per l'account amministratore ZENworks e premere Invio.
- 6 Nella schermata Riepilogo rivedere i dettagli, quindi premere Invio per iniziare il processo di disinstallazione oppure fare clic su Indietro per modificare le opzioni di disinstallazione nelle schermate precedenti.
- 7 Quando la disinstallazione è completa, premere Invio per chiudere il programma di disinstallazione.

Se la disinstallazione è stata eseguita correttamente, si è verificato quanto segue:

- Il software ZENworks Adaptive Agent è stato disinstallato.
- Tutti gli RMP correlati a ZENworks sono stati rimossi dal dispositivo.
- Se è stata utilizzata l'opzione Annulla la registrazione dalla zona e disinstalla, l'oggetto dispositivo è stato rimosso dalla zona di gestione ZENworks. È possibile verificarlo nel Centro di controllo ZENworks (scheda Dispositivi > scheda Gestiti > cartella Server).

Se la disinstallazione non è riuscita, consultare i seguenti file di log:

- /var/opt/novell/log/zenworks/ZENworks_XPlat_Agent_Uninstall_<data>.log.xml
- /tmp/err.log

3.3 Disinstallazione di ZENworks da un server satellite Linux

Per disinstallare ZENworks da un dispositivo gestito che funge da server satellite, è necessario abbassare di livello del server satellite e disinstallare ZENworks Adaptive Agent. Le istruzioni sono disponibili nelle due sezioni che seguono:

- Sezione 3.3.1, "Abbassamento di livello del server satellite", a pagina 27
- Sezione 3.3.2, "Disinstallazione di ZENworks Adaptive Agent", a pagina 29

3.3.1 Abbassamento di livello del server satellite

È possibile abbassare il livello del server satellite in due modi.

Il primo metodo consiste nell'utilizzare il Centro di controllo ZENworks. Le istruzioni di utilizzo di questo metodo sono disponibili nella sezione "Removing Satellites from the Server Hierarchy" del manuale ZENworks 11 SP4 Primary Server and Satellite Reference (in lingua inglese).

Il secondo metodo prevede l'esecuzione del programma di disinstallazione di ZENworks sul server satellite. A tale scopo:

1 Al prompt della console avviare il programma di disinstallazione immettendo il comando seguente:

/opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-xplat-uninstall

Terminale	_ = ×
File Modifica Visualizza Terminale Guida	
linux-62k7:~ # /opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-xplat-uninstall Preparing to install Extracting the installation resources from the installer archive Configuring the installer for this system's environment	
Launching installer	
Listening for transport dt_socket at address: 5005 Preparing CONSOLE Mode Installation	
Scegli impostazioni internazionali	=
l- Deutsch 2- English 3- Español 4- Français ->5- Italiano 6- Português	
SCEGLIERE IMPOSTAZIONI INTERNAZIONALI PER NUMERO:	~

2 Scegliere le impostazioni internazionali (lingua) in cui si preferisce eseguire il programma di disinstallazione immettendo il numero corrispondente o premendo Invio per accettare le impostazioni internazionali di default (inglese).

Suggerimento: premere Invio al prompt per accettare il valore di default.

- 3 Leggere il testo introduttivo, quindi premere Invio.
- 4 Nella schermata Tipo di disinstallazione premere Invio per accettare l'opzione di default (Abbassa il livello del server satellite):
- 5 Nella schermata Informazioni sulla zona di gestione ZENworks fornire le informazioni richieste per connettersi alla zona di gestione ZENworks per abbassare il server satellite al livello di dispositivo gestito standard:
 - 5a Specificare l'indirizzo IP o il DNS di un server primario ZENworks, quindi premere Invio.
 - È necessario specificare solo il numero di porta, se il server primario non sta utilizzando quello di default (443).
 - **5b** Specificare il numero di porta del server primario, quindi premere Invio. Per utilizzare la porta di default (443), è sufficiente premere Invio.

- **5c** Specificare il nome utente per un account amministratore ZENworks dotato dei diritti necessari per annullare la registrazione dei dispositivi, quindi premere Invio. Per utilizzare l'account Amministratore, è sufficiente premere Invio.
- 5d Specificare la password per l'account amministratore ZENworks e premere Invio.
- 6 Nella schermata Riepilogo rivedere i dettagli, quindi premere Invio per iniziare il processo di disinstallazione.
- 7 Quando l'abbassamento di livello del server satellite è completo, premere Invio per chiudere il programma di disinstallazione.
- 8 Per verificare che il dispositivo gestito non sia più un server satellite, fare doppio clic sull'icona
 (a) nell'area di notifica. I collegamenti Satellite dovrebbero non essere disponibili nel riquadro di navigazione a sinistra.

3.3.2 Disinstallazione di ZENworks Adaptive Agent

1 Al prompt della console avviare il programma di disinstallazione immettendo il comando seguente:

/opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-xplat-uninstall

Terminale -	. 🗆 🗙
File Modifica Visualizza Terminale Guida	
linux-62k7:~ # /opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-xplat-uninstall Preparing to install Extracting the installation resources from the installer archive Configuring the installer for this system's environment	
Launching installer	
Listening for transport dt_socket at address: 5005 Preparing CONSOLE Mode Installation	
Scegli impostazioni internazionali	=
1- Deutsch 2- English 3- Español 4- Français ->5- Italiano 6- Português	
SCEGLIERE IMPOSTAZIONI INTERNAZIONALI PER NUMERO:	

2 Scegliere le impostazioni internazionali (lingua) in cui si preferisce eseguire il programma di disinstallazione immettendo il numero corrispondente o premendo Invio per accettare le impostazioni internazionali di default (inglese).

Suggerimento: premere Invio al prompt per accettare il valore di default.

3 Leggere il testo introduttivo, quindi premere Invio.

- 4 Nella schermata Tipo di disinstallazione selezionare il tipo di disinstallazione che si desidera eseguire, quindi premere Invio:
 - Annulla la registrazione dalla zona e disinstalla: selezionare questa opzione per disinstallare il software ZENworks e annullare la registrazione del dispositivo nella zona di gestione ZENworks. Annullando la registrazione del dispositivo, viene rimosso l'oggetto dispositivo e tutti i riferimenti all'oggetto nella zona.
 - Solo disinstallazione locale: selezionare questa opzione per disinstallare il software ZENworks lasciando il dispositivo registrato nella zona.

Per eseguire una disinstallazione locale del software Adaptive Agent, è necessario che sia abilitata l'opzione *Consenti agli utenti di disinstallare ZENworks Adaptive Agent* per il dispositivo nel Centro di controllo ZENworks. In caso contrario, la disinstallazione locale non riesce.

L'opzione è impostata a livello di zona (*Configurazione > Impostazioni zona di gestione > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*), a livello di cartella (*Dispositivi > Gestiti > cartella Dettagli > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*) o a livello di dispositivo (*Dispositivi > dispositivo > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*).

- 5 Se è stata selezionata l'opzione Solo disinstallazione locale, passare a Passo 6. In caso contrario, è necessario specificare le informazioni richieste per la connessione alla zona di gestione ZENworks per annullare la registrazione del dispositivo dopo che il software ZENworks è stato disinstallato:
 - 5a Specificare l'indirizzo IP o il DNS di un server primario ZENworks, quindi premere Invio.

È necessario specificare solo il numero di porta, se il server primario non sta utilizzando quello di default (443).

- **5b** Specificare il numero di porta del server primario, quindi premere Invio. Per utilizzare la porta di default (443), è sufficiente premere Invio.
- **5c** Specificare il nome utente per un account amministratore ZENworks dotato dei diritti necessari per annullare la registrazione dei dispositivi, quindi premere Invio. Per utilizzare l'account Amministratore, è sufficiente premere Invio.
- 5d Specificare la password per l'account amministratore ZENworks e premere Invio.
- 6 Nella schermata Riepilogo rivedere i dettagli, quindi premere Invio per iniziare il processo di disinstallazione oppure fare clic su Indietro per modificare le opzioni di disinstallazione nelle schermate precedenti.
- 7 Quando la disinstallazione è completa, premere Invio per chiudere il programma di disinstallazione.

Se la disinstallazione è stata eseguita correttamente, si è verificato quanto segue:

- Il software ZENworks Adaptive Agent è stato disinstallato.
- Tutti gli RMP correlati a ZENworks sono stati rimossi dal dispositivo.
- Se è stata utilizzata l'opzione Annulla la registrazione dalla zona e disinstalla, l'oggetto dispositivo è stato rimosso dalla zona di gestione ZENworks. È possibile verificarlo nel Centro di controllo ZENworks (scheda Dispositivi > scheda Gestiti > cartella Server).

Se la disinstallazione non è riuscita, consultare i seguenti file di log:

- /var/opt/novell/log/zenworks/ZENworks_XPlat_Agent_Uninstall_<data>.log.xml
- /tmp/err.log

4 Disinstallazione del software ZENworks dai dispositivi Macintosh

Nelle sezioni che seguono vengono fornite istruzioni per la disinstallazione del software ZENworks dai dispositivi Macintosh. Se si intende rimuovere del tutto ZENworks dall'ambiente in uso, consultare il Capitolo 1, "Ordine corretto per la disinstallazione del ZENworks", a pagina 7 prima di iniziare a disinstallare il software ZENworks dai dispositivi.

- Sezione 4.1, "Disinstallazione di ZENworks da un dispositivo gestito Macintosh", a pagina 31
- Sezione 4.2, "Disinstallazione di ZENworks da un server satellite Macintosh", a pagina 32

4.1 Disinstallazione di ZENworks da un dispositivo gestito Macintosh

1 Al prompt della console avviare il programma di disinstallazione immettendo il comando seguente:

/opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-xplat-uninstall

- 2 Selezionare il tipo di disinstallazione che si desidera eseguire, quindi premere Invio:
 - Annulla la registrazione dalla zona e disinstalla: selezionare questa opzione per disinstallare il software ZENworks e annullare la registrazione del dispositivo nella zona di gestione ZENworks. Annullando la registrazione del dispositivo, viene rimosso l'oggetto dispositivo e tutti i riferimenti all'oggetto nella zona.
 - Solo disinstallazione locale: selezionare questa opzione per disinstallare il software ZENworks lasciando il dispositivo registrato nella zona.

Per eseguire una disinstallazione locale del software Adaptive Agent, è necessario che sia abilitata l'opzione *Consenti agli utenti di disinstallare ZENworks Adaptive Agent* per il dispositivo nel Centro di controllo ZENworks. In caso contrario, la disinstallazione locale non riesce.

L'opzione è impostata a livello di zona (*Configurazione > Impostazioni zona di gestione > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*), a livello di cartella (*Dispositivi > Gestiti > cartella Dettagli > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*) o a livello di dispositivo (*Dispositivi > dispositivo > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente*).

- 3 Se è stata selezionata l'opzione Solo disinstallazione locale, passare a Passo 4. In caso contrario, è necessario specificare le informazioni richieste per la connessione alla zona di gestione ZENworks per annullare la registrazione del dispositivo dopo che il software ZENworks è stato disinstallato:
 - **3a** Specificare il nome utente per un account amministratore ZENworks dotato dei diritti necessari per annullare la registrazione dei dispositivi, quindi premere Invio.
 - **3b** Specificare la password per l'account amministratore ZENworks e premere Invio.
- 4 Quando la disinstallazione è completa, chiudere la finestra del terminale.

Se la disinstallazione è stata eseguita correttamente, si è verificato quanto segue:

• Il software ZENworks Adaptive Agent è stato disinstallato.

- Tutto il software correlato a ZENworks è stato rimosso dal dispositivo.
- Se è stata utilizzata l'opzione Annulla la registrazione dalla zona e disinstalla, l'oggetto dispositivo è stato rimosso dalla zona di gestione ZENworks. È possibile verificarlo nel Centro di controllo ZENworks (scheda Dispositivi > scheda Gestiti > cartella Server).

Se la disinstallazione non è riuscita, consultare il seguente file di log:

/var/opt/novell/zenworks/logs/ZENworks_XPlat_Agent_Uninstall_<data>.log.xml

4.2 Disinstallazione di ZENworks da un server satellite Macintosh

Per disinstallare ZENworks da un dispositivo gestito che funge da server satellite, è necessario abbassare di livello del server satellite e disinstallare ZENworks Adaptive Agent. Le istruzioni sono disponibili nelle due sezioni che seguono:

- Sezione 4.2.1, "Abbassamento di livello del server satellite", a pagina 32
- Sezione 4.2.2, "Disinstallazione di ZENworks Adaptive Agent", a pagina 32

4.2.1 Abbassamento di livello del server satellite

Il programma di disinstallazione di ZENworks non include un'opzione per abbassare di livello un satellite Macintosh. Per abbassare di livello il server satellite, è necessario utilizzare il Centro di controllo ZENworks. Le istruzioni per l'utilizzo del Centro di controllo ZENworks sono disponibili nella sezione "Removing Satellites from the Server Hierarchy" del manuale ZENworks 11 SP4 Primary Server and Satellite Reference (in lingua inglese).

4.2.2 Disinstallazione di ZENworks Adaptive Agent

1 Al prompt della console avviare il programma di disinstallazione immettendo il comando seguente:

/opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-xplat-uninstall

- 2 Selezionare il tipo di disinstallazione che si desidera eseguire, quindi premere Invio:
 - Annulla la registrazione dalla zona e disinstalla: selezionare questa opzione per disinstallare il software ZENworks e annullare la registrazione del dispositivo nella zona di gestione ZENworks. Annullando la registrazione del dispositivo, viene rimosso l'oggetto dispositivo e tutti i riferimenti all'oggetto nella zona.
 - Solo disinstallazione locale: selezionare questa opzione per disinstallare il software ZENworks lasciando il dispositivo registrato nella zona.

Per eseguire una disinstallazione locale del software Adaptive Agent, è necessario che sia abilitata l'opzione *Consenti agli utenti di disinstallare ZENworks Adaptive Agent* per il dispositivo nel Centro di controllo ZENworks. In caso contrario, la disinstallazione locale non riesce.

L'opzione è impostata a livello di zona (*Configurazione > Impostazioni zona di gestione >* Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente), a livello di cartella (*Dispositivi* > Gestiti > cartella Dettagli > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente) o a livello di dispositivo (*Dispositivi* > dispositivo > Impostazioni > Gestione dispositivi > Agente ZENworks > Sicurezza agente).

- 3 Se è stata selezionata l'opzione Solo disinstallazione locale, passare a Passo 4. In caso contrario, è necessario specificare le informazioni richieste per la connessione alla zona di gestione ZENworks per annullare la registrazione del dispositivo dopo che il software ZENworks è stato disinstallato:
 - **3a** Specificare il nome utente per un account amministratore ZENworks dotato dei diritti necessari per annullare la registrazione dei dispositivi, quindi premere Invio.
 - **3b** Specificare la password per l'account amministratore ZENworks e premere Invio.
- 4 Quando la disinstallazione è completa, chiudere la finestra del terminale.

Se la disinstallazione è stata eseguita correttamente, si è verificato quanto segue:

- Il software ZENworks Adaptive Agent è stato disinstallato.
- Tutto il software correlato a ZENworks è stato rimosso dal dispositivo.
- Se è stata utilizzata l'opzione Annulla la registrazione dalla zona e disinstalla, l'oggetto dispositivo è stato rimosso dalla zona di gestione ZENworks. È possibile verificarlo nel Centro di controllo ZENworks (scheda Dispositivi > scheda Gestiti > cartella Server).

Se la disinstallazione non è riuscita, consultare il seguente file di log:

/var/opt/novell/zenworks/logs/ZENworks_XPlat_Agent_Uninstall_<data>.log.xml