
ZENworks® 11 Support Pack 4

Guide de mise à niveau

Mai 2016

Mentions légales

Pour plus d'informations sur les mentions légales, les marques, les exclusions de garantie, les garanties, les limitations en matière d'exportation et d'utilisation, les droits du gouvernement américain, la politique relative aux brevets et la compatibilité avec la norme FIPS, consultez le site <https://www.novell.com/company/legal/>.

Copyright © 2016 Novell, Inc. Tous droits réservés.

Table des matières

À propos de ce guide	5
1 Mise à niveau des serveurs primaires vers ZENworks 11 SP4	7
1.1 Présentation du programme d'installation de la mise à niveau	7
1.2 Éléments à prendre en compte concernant la base de données	8
1.3 Ordre de mise à niveau	9
1.4 Conditions préalables	10
1.4.1 Utilisation de Windows pour créer un DVD d'installation de ZENworks à partir d'une image ISO	11
1.4.2 Utilisation de Linux pour créer un DVD d'installation de ZENworks à partir d'une image ISO	11
1.5 Mise à niveau des serveurs primaires	12
1.5.1 Utilisation d'une interface graphique pour mettre à niveau des serveurs Linux et Windows	12
1.5.2 Utilisation d'une ligne de commande pour mettre à niveau un serveur Linux	20
1.5.3 Exécution de ZENworks Diagnostic Center pour vérifier le schéma de base de données	22
1.6 Dépannage	24
2 Mise à jour de serveurs satellites et de périphériques gérés vers ZENworks 11 SP4	29
2.1 Conditions préalables à la mise à jour de serveurs satellites ou de périphériques gérés	29
2.2 Mise à jour de serveurs satellites et de périphériques gérés	30
2.3 Limitations connues	30
3 Migration de l'applicatif	31
3.1 Préparation de ZENworks 11 SP3 Appliance en vue de la migration	31
3.2 Copie des données de ZENworks 11 SP3	32
3.3 Déploiement et configuration de ZENworks 11 SP4 Appliance	33
3.4 Migration des données de ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 Appliance	35
3.5 Post-migration	35
4 Migration d'un serveur primaire de ZENworks 11 SP3 depuis Linux vers ZENworks 11 SP4 Appliance	37
4.1 Migration depuis un serveur primaire virtuel ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 Appliance	37
4.2 Migration depuis un serveur primaire physique ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 Appliance	38
5 Aspects à prendre en considération lors de l'administration des périphériques gérés ZENworks Configuration Management 10.3.4	41
5.1 Préparation du serveur ZENworks 11 SP4 en vue de l'administration des périphériques gérés ZENworks Configuration Management 10.3.4	41

5.2	Création et gestion de règles de serveur le plus proche pour les périphériques ZENworks	
	Configuration 10.3.4.....	42
5.2.1	Création de règles de serveur le plus proche pour les périphériques ZENworks	
	Configuration 10.3.4	43
5.2.2	Sauvegarde de règles de serveur le plus proche pour les périphériques ZENworks	
	Configuration 10.3.4	53
5.3	Limitations connues	54

À propos de ce guide

Ce guide comprend des informations sur les nouvelles améliorations apportées à Novell ZENworks 11 SP4 ainsi que des renseignements destinés à vous aider à mettre à niveau correctement votre installation vers cette version.

Ce guide est organisé de la manière suivante :

- ♦ Chapitre 1, « Mise à niveau des serveurs primaires vers ZENworks 11 SP4 », page 7
- ♦ Chapitre 2, « Mise à jour de serveurs satellites et de périphériques gérés vers ZENworks 11 SP4 », page 29
- ♦ Chapitre 3, « Migration de l'applicatif », page 31
- ♦ Chapitre 4, « Migration d'un serveur primaire de ZENworks 11 SP3 depuis Linux vers ZENworks 11 SP4 Appliance », page 37
- ♦ Chapitre 5, « Aspects à prendre en considération lors de l'administration des périphériques gérés ZENworks Configuration Management 10.3.4 », page 41

Public

Le présent guide est destiné aux administrateurs de ZENworks.

Commentaires

Nous souhaiterions connaître vos commentaires et suggestions sur ce guide et les autres documentations fournies avec ce produit. Utilisez le lien Commenter cette rubrique disponible au bas de chaque page de la documentation en ligne.

Documentation supplémentaire

D'autres manuels (aux formats PDF et HTML) viennent compléter la documentation relative à ZENworks 11 SP4. Ils facilitent l'apprentissage et l'implémentation du produit. Pour de la documentation supplémentaire, reportez-vous au [site Web de documentation de ZENworks 11 SP4](http://www.novell.com/documentation/zenworks114/) (<http://www.novell.com/documentation/zenworks114/>).

1 Mise à niveau des serveurs primaires vers ZENworks 11 SP4

Le support d'installation de ZENworks 11 SP4 permet de mettre directement à niveau un serveur primaire vers ZENworks 11 SP4 s'il utilise ZENworks 11 SP3 (11.3.0) ou une version ultérieure.

Si le programme d'installation de la mise à niveau fait état de problèmes au cours de la mise à niveau, suivez les procédures recommandées pour y remédier :

- ♦ **Version de ZENworks non prise en charge** : mettez à niveau tous les serveurs primaires vers ZENworks 11 SP3. Assurez-vous que tous les serveurs primaires de la zone disposent de la même version de ZENworks 11.3.x.

Pour plus d'informations sur la mise à niveau de ZENworks, reportez-vous au [Guide de mise à niveau de ZENworks 11 SP3 \(https://www.novell.com/documentation/zenworks113/zen11_upgrade/data/bookinfo.html\)](https://www.novell.com/documentation/zenworks113/zen11_upgrade/data/bookinfo.html).

- ♦ **Systèmes d'exploitation non pris en charge** : mettez à niveau les systèmes d'exploitation vers une version prise en charge.

Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation qui ne sont plus pris en charge, reportez-vous au manuel [Configuration système requise pour ZENworks 11 SP4](#).

IMPORTANT : n'extrayez pas l'image ISO, car vous ne pouvez pas l'utiliser pour l'installation. Celle-ci doit s'effectuer au moyen d'un DVD.

Les sections suivantes fournissent des informations sur la mise à niveau vers ZENworks 11 SP4 :

- ♦ [Section 1.1, « Présentation du programme d'installation de la mise à niveau », page 7](#)
- ♦ [Section 1.2, « Éléments à prendre en compte concernant la base de données », page 8](#)
- ♦ [Section 1.3, « Ordre de mise à niveau », page 9](#)
- ♦ [Section 1.4, « Conditions préalables », page 10](#)
- ♦ [Section 1.5, « Mise à niveau des serveurs primaires », page 12](#)
- ♦ [Section 1.6, « Dépannage », page 24](#)

1.1 Présentation du programme d'installation de la mise à niveau

- ♦ Il met à niveau tous les composants de ZENworks 11 SP3 Configuration Management sur les serveurs primaires, y compris Configuration Management, Asset Management, Asset Inventory, Endpoint Security Management et Patch Management.
- ♦ Il met à niveau la base de données ZENworks et de la base de données Audit lors de la mise à niveau du premier serveur.

- ♦ Après avoir effectué la mise à niveau du premier serveur vers ZENworks 11 SP4, la mise à jour système est disponible pour mettre à niveau les versions prises en charge des serveurs satellites et périphériques gérés ZENworks vers ZENworks 11 SP4.

Le temps nécessaire à la mise à niveau sur le premier serveur primaire dépend de la taille des données présentes dans la base de données. Dans le cas des serveurs primaires qui utilisent une base de données Oracle ou Microsoft SQL contenant plus de 200 000 enregistrements à purger, le programme d'installation de la mise à niveau permet de nettoyer la base de données avant la mise à niveau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Purge de base de données](#) » page 15.

1.2 Éléments à prendre en compte concernant la base de données

Avant de procéder à la mise à niveau de ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4, veuillez prendre en compte les directives suivantes :

- ♦ Si vous utilisez une base de données externe, vous devez mettre à niveau ou migrer la base de données externe vers la dernière version prise en charge avant de mettre à niveau le serveur primaire.

REMARQUE : si Microsoft SQL 2008 R2 s'exécute en mode de compatibilité sur le périphérique, vous devez désactiver manuellement ce mode avant de procéder à la mise à niveau vers ZENworks 11 SP4.

Pour plus d'informations sur les versions de bases de données prises en charge, reportez-vous à la section « [Configuration requise pour la base de données](#) » du manuel [ZENworks 11 SP4 System Requirements Guide](#) (<http://www.novell.com/documentation/zenworks114/>) (Guide de configuration système pour ZENworks 11 SP4).

- ♦ (Recommandé) Sélectionnez le type de base de données en fonction du nombre de périphériques dans l'environnement :
 - ♦ Pour les environnements comptant jusqu'à 3 000 périphériques, utilisez Sybase intégré ou Sybase distant.
 - ♦ Pour les environnements comptant jusqu'à 40 000 périphériques, utilisez MS SQL ou Oracle.
 - ♦ Pour les environnements comptant plus de 40 000 périphériques, utilisez Oracle Enterprise Edition (avec partitionnement). Pour plus d'informations sur le partitionnement, reportez-vous à la section [Oracle Enterprise avec partitionnement](#) du [Guide d'installation du serveur ZENworks 11 SP4](#).

Si la base de données existante ne correspond pas à cette recommandation, faites-la migrer une fois la mise à niveau terminée.

- ♦ Vous pouvez soit mettre à niveau la base de données sur le périphérique sur lequel elle s'exécute, soit la faire migrer à l'aide d'un programme d'installation de mise à niveau tiers.

Si vous utilisez une base de données intégrée Sybase, le programme d'installation de la mise à niveau de ZENworks met à niveau et recrée la base de données.

REMARQUE : sur un serveur hébergeant une base de données intégrée Sybase, assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'espace libre (l'équivalent de la taille du fichier de la base de données).

- ♦ Vous ne pouvez effectuer de mise à niveau que vers une version ultérieure de la même base de données. Il n'est pas possible d'effectuer la migration d'une base de données vers une autre à l'aide du programme d'installation de la mise à niveau.
- ♦ Pour les bases de données externes, vous devez arrêter les services ZENworks avant de procéder à la mise à niveau de la base de données.

1.3 Ordre de mise à niveau

Veillez à exécuter les tâches de mise à niveau de ZENworks 11 SP4 dans l'ordre suivant :

1. **Mise à niveau du système d'exploitation** : si le système d'exploitation installé sur le périphérique n'est pas pris en charge par ZENworks, mettez-le à niveau vers la version la plus récente prise en charge.

Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, reportez-vous à la section « [Configuration système requise](#) » du *Guide d'installation du serveur ZENworks 11 SP4*.

IMPORTANT : avant de procéder à la mise à niveau, veillez à effectuer une sauvegarde des données et des informations de certificat.

2. **Mise à niveau de ZENworks** : mettez à niveau ZENworks vers la version la plus récente.

- ♦ Le programme d'installation de la mise à niveau de ZENworks 11 SP4 peut uniquement mettre à niveau le serveur sur lequel vous l'exécutez.
- ♦ Si vous utilisez une base de données intégrée Sybase, vous devez d'abord mettre à niveau le périphérique qui héberge la base de données, puis les autres serveurs primaires.

REMARQUE : une fois le premier serveur primaire mis à niveau vers ZENworks 11 SP4, tous les autres serveurs doivent également être mis à niveau vers cette version.

- ♦ Lorsque vous effectuez la mise à niveau pour la première fois dans la zone de gestion, vous ne pouvez mettre à niveau qu'un seul serveur primaire à la fois. La mise à niveau des serveurs primaires suivants peut être effectuée en parallèle ou dans n'importe quel ordre.

Pendant la mise à niveau du premier serveur primaire, vous devez arrêter les services ZENworks sur tous les autres serveurs primaires. Pour la mise à niveau des serveurs primaires suivants, vous devez arrêter les services sur les serveurs qui n'ont pas été mis à niveau. Si vous n'arrêtez pas les services, la base de données pourrait en être affectée.

REMARQUE : les informations de schéma et de licence sont mises à jour uniquement au cours de la mise à niveau du premier serveur primaire et non au cours des mises à niveau suivantes.

- ♦ Commencez par mettre à niveau les serveurs primaires, puis les serveurs satellites et les agents de la zone.

IMPORTANT : lors de la mise à niveau de serveurs primaires supplémentaires dans la zone, vérifiez que les services du serveur Novell ZENworks s'exécutent sur le premier serveur primaire mis à niveau. Si la zone utilise une base de données intégrée Sybase, les services correspondants doivent être en cours d'exécution sur le premier serveur primaire mis à niveau.

1.4 Conditions préalables

La première fois que vous mettez à niveau un serveur primaire vers ZENworks 11 SP4 dans la zone de gestion, vous devez réaliser les tâches suivantes avant d'exécuter la mise à niveau :

- ♦ Vérifiez que le serveur primaire que vous souhaitez mettre à niveau vers ZENworks 11 SP4 respecte la configuration système requise pour ZENworks 11 SP4.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration requise pour le serveur primaire](#) » du *Guide d'installation de ZENworks 11 SP4*.
- ♦ Sauvegardez la base de données ZENworks.
- ♦ Le temps nécessaire à la mise à niveau sur le premier serveur primaire dépend de la taille des données présentes dans la base de données. Si la mise à niveau du premier serveur primaire se trouve sur un périphérique qui utilise une base de données Oracle ou Microsoft SQL, exécutez-la dans un environnement de test (avec des données serveur semblables à celles de l'environnement de production). Cela a pour but de calculer le temps d'indisponibilité du serveur de production.
- ♦ Assurez-vous que l'UC ou la mémoire n'est pas trop sollicitée pendant la mise à niveau du premier serveur primaire.
- ♦ Arrêtez tous les services ZENworks sur les serveurs primaires qui ne sont pas mis à niveau afin d'empêcher l'accès à la base de données pendant la mise à niveau. À défaut, la base de données pourrait ne plus être récupérable.
 - ♦ Pour plus d'informations sur l'arrêt des services ZENworks :
 - ♦ **Sur un serveur primaire Windows** : reportez-vous à la section « [ZENworks Services on a Windows Server](#) » (Services ZENworks sur un serveur Windows) du manuel *ZENworks 11 SP4 Primary Server and Satellite Reference* (Référence de serveur primaire et satellite ZENworks 11 SP4).
 - ♦ **Sur un serveur primaire Linux** : reportez-vous à la section « [ZENworks Services on a Linux Server](#) » (Services ZENworks sur un serveur Linux) du manuel *ZENworks 11 SP4 Primary Server and Satellite Reference* (Référence de serveur primaire et satellite ZENworks 11 SP4).

Lorsque vous mettez à niveau le premier serveur, la mise à jour système est disponible pour mettre à niveau les périphériques gérés et serveurs satellites ZENworks vers ZENworks 11 SP4.

- ♦ Assurez-vous que le serveur qui héberge la base de données est en cours d'exécution avec une base de données active.
- ♦ Sur un serveur primaire Linux, assurez-vous que `c3p0`, les journaux hibernate pour ZENLoader et ZENServer sont désactivés avant la mise à niveau. Pour plus d'informations, consultez le TID 7015032 (<https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7015032>).
- ♦ Assurez-vous que l'heure du serveur est synchronisée avec celle de la base de données (le décalage doit être inférieur à 2 minutes).

REMARQUE

- ♦ En cas de décalage supérieur à 2 minutes, mais inférieur à 24 heures, un message d'avertissement s'affiche pendant la mise à niveau.
 - ♦ S'il est supérieur à 24 heures, un message d'erreur s'affiche.
-
- ♦ Assurez-vous que les serveurs primaires Windows disposent de Windows Installer 4.5 ou d'une version ultérieure et que celle-ci est en cours d'exécution.

- ♦ Veillez à ce que tous les ports fixés soient libres pendant la mise à niveau. Si les ports fixés sont bloqués, la mise à niveau ne peut pas continuer. Pour consulter la liste des ports, reportez-vous à la section « [TCP and UDP Ports Used by ZENworks Primary Servers](#) » (Ports TCP et UDP utilisés par les serveurs primaires ZENworks) du manuel *ZENworks 11 SP4 Primary Server and Satellite Reference* (Référence de serveur primaire et satellite ZENworks 11 SP4).
- ♦ Si vous avez obtenu le logiciel de mise à niveau ZENworks en tant que téléchargement d'une image ISO, utilisez l'une des options suivantes pour créer le DVD de mise à niveau :
 - ♦ « [Utilisation de Windows pour créer un DVD d'installation de ZENworks à partir d'une image ISO](#) » page 11
 - ♦ « [Utilisation de Linux pour créer un DVD d'installation de ZENworks à partir d'une image ISO](#) » page 11

IMPORTANT : n'extrayez pas l'image ISO et ne l'utilisez pas pour la mise à niveau vers ZENworks 11 SP4.

1.4.1 Utilisation de Windows pour créer un DVD d'installation de ZENworks à partir d'une image ISO

- 1 Téléchargez l'image ISO de mise à niveau de ZENworks 11 SP4 à partir du [site Web de téléchargement Novell \(http://download.novell.com/\)](http://download.novell.com/) à un emplacement temporaire sur votre périphérique Windows.
- 2 Gravez l'image ISO sur un DVD.

1.4.2 Utilisation de Linux pour créer un DVD d'installation de ZENworks à partir d'une image ISO

- 1 Téléchargez l'image ISO de mise à niveau de ZENworks 11 SP4 à partir du [site Web de téléchargement Novell \(http://www.novell.com/\)](http://www.novell.com/) à un emplacement temporaire sur votre périphérique Linux.
- 2 Montez l'image ISO à l'aide de la commande suivante :

```
mount -o loop /tempfolderpath/isoimagenname.iso mountpoint
```

Remplacez *tempfolderpath* par le chemin d'accès au dossier temporaire, *isoimagenname* par le nom de fichier ISO ZENworks et *mountpoint* par le chemin d'accès à l'emplacement du système de fichiers où vous souhaitez monter l'image. Le chemin indiqué par *point_montage* doit déjà exister.

Par exemple :

```
mount -o loop /zcm11/ZCM11upgr.iso /zcm11/upgrade
```

1.5 Mise à niveau des serveurs primaires

Vous pouvez effectuer la mise à niveau à l'aide d'une interface graphique (GUI) ou d'une ligne de commande (Linux seulement).

- ♦ [Section 1.5.1, « Utilisation d'une interface graphique pour mettre à niveau des serveurs Linux et Windows », page 12](#)
- ♦ [Section 1.5.2, « Utilisation d'une ligne de commande pour mettre à niveau un serveur Linux », page 20](#)
- ♦ [Section 1.5.3, « Exécution de ZENworks Diagnostic Center pour vérifier le schéma de base de données », page 22](#)

IMPORTANT

- ♦ N'utilisez pas la mise à jour système ZENworks pour mettre à niveau les serveurs primaires vers ZENworks 11 SP4.

Avant de mettre à niveau le serveur ZENworks sur un périphérique Windows, exécutez Windows Update sur le périphérique afin de vous assurer que toutes les mises à jour disponibles sont installées sur ce dernier. Désactivez ensuite Windows Update afin d'empêcher l'exécution d'autres mises à jour sur le périphérique au cours de la mise à niveau du serveur ZENworks. Windows Update peut être activé après la mise à niveau de ZENworks.

- ♦ Désactivez Linux Update afin d'empêcher l'exécution d'autres mises à jour sur le périphérique au cours de la mise à niveau du serveur ZENworks.
-

1.5.1 Utilisation d'une interface graphique pour mettre à niveau des serveurs Linux et Windows

Effectuez la procédure suivante sur le serveur primaire que vous souhaitez mettre à niveau vers ZENworks 11 SP4 si la configuration requise détaillée à la [Section 1.4, « Conditions préalables », page 10](#) est respectée :

- 1 Pour démarrer le programme de mise à niveau de ZENworks 11 SP4 :
 - ♦ **Linux** : ouvrez un terminal Linux, accédez à la racine du support d'installation de ZENworks 11 SP4, puis entrez la commande `sh setup.sh`.
 - ♦ **Windows** : effectuez l'une des opérations suivantes.
 - ♦ Accédez à la racine du support d'installation de ZENworks 11 SP4, puis double-cliquez sur le fichier `setup.exe`.
 - ♦ Ouvrez une fenêtre DOS, accédez à la racine du support d'installation de ZENworks 11 SP4, puis entrez la commande `setup.exe`.
- 2 Pour plus d'informations sur les données de mise à niveau, reportez-vous au [Tableau 1-1, « Informations de mise à niveau », page 14](#) au cours de la mise à niveau.

Si vous utilisez la mise à niveau de type GUI, vous pouvez également cliquer sur le bouton **Aide** pour obtenir des informations similaires.

- 3 Sur le périphérique Windows, utilisez l'une des options suivantes :
- ♦ Si vous avez choisi de redémarrer automatiquement (vous avez sélectionné l'option **Oui, redémarrer le système** pendant la mise à niveau, voir la section « [Redémarrage du serveur \(applicable uniquement pour Windows\)](#) » page 17), continuez avec l'[Étape 5](#) lorsque le processus de démarrage est terminé et lorsque les services ont démarré.
 - ♦ Si vous avez opté pour un redémarrage manuel (vous avez sélectionné l'option **Non, je redémarrerai le système moi-même** pendant la mise à niveau ; voir la section « [Redémarrage du serveur \(applicable uniquement pour Windows\)](#) » page 17), attendez que la mise à niveau soit terminée et que les services démarrent afin d'effectuer la vérification mentionnée à l'[Étape 4](#).
- 4 Une fois la mise à niveau terminée et les services ZENworks redémarrés, utilisez l'une des options suivantes pour vérifier que ZENworks 11 SP4 est en cours d'exécution :
- ♦ **Vérifiez les services Windows à l'aide de l'interface graphique :**

Sur le serveur, cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez **Outils d'administration > Services**, puis vérifiez l'état des services **Novell ZENworks Loader** et **Serveur Novell ZENworks**.

Si les services ne sont pas en cours d'exécution, démarrez-les. Cliquez avec le bouton droit sur le service **Serveur Novell ZENworks**, sélectionnez **Démarrer**, cliquez avec le bouton droit sur le service **Novell ZENworks Loader**, puis sélectionnez **Démarrer**.

Vous pouvez également utiliser l'option **Redémarrer** pour que le **Serveur Novell ZENworks** arrête tous les services associés qui fonctionnent déjà et démarre chacun d'eux dans l'ordre correct, y compris **Novell ZENworks Loader**.
 - ♦ **Lancez le centre de contrôle ZENworks :**

Utilisez l'URL suivante pour ouvrir le centre de contrôle ZENworks dans un navigateur Web sur n'importe quel périphérique de votre réseau :

```
https://nom_DNS_ou_adresse_IP_serveur_primaire:numéro_port_/zenworks
```
 - ♦ **Vérifiez les services Linux en utilisant la commande de service spécifique :**

Sur le serveur, exécutez les commandes suivantes :

```
/etc/init.d/novell-zenserver status  
/etc/init.d/novell-zenloader status
```

Si les services ne sont pas en cours d'exécution, exécutez les commandes suivantes pour démarrer les services ZENworks :

```
/etc/init.d/novell-zenserver start  
/etc/init.d/novell-zenloader start
```
 - ♦ **Vérifiez les services Linux en utilisant la commande de configuration :**

Sur le serveur, exécutez la commande suivante :

```
/opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-configure -c SystemStatus
```

Les services ZENworks et leurs états sont affichés.

Pour démarrer les services, exécutez la commande suivante :

```
/opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-configure -c Start
```
- 5 Pour mettre à niveau un autre serveur primaire, répétez les opérations à partir de l'[Étape 1](#).

IMPORTANT : répétez cette procédure jusqu'à ce que tous les serveurs primaires de la zone de gestion aient été mis à niveau.

Le [Tableau 1-1 page 14](#) contient des informations pour mettre à niveau ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4.

Tableau 1-1 Informations de mise à niveau

Informations de mise à niveau	Explication
Accord de licence	Le programme d'installation de la mise à niveau s'arrête si vous n'acceptez pas l'accord de licence.
ZENworks - Conditions préalables	<p>Si les conditions requises ne sont pas remplies, la procédure de mise à niveau s'arrête. Les conditions qui ne sont pas remplies sont affichées (interface graphique) ou listées (ligne de commande). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration système requise » du Guide d'installation du serveur ZENworks 11 SP4.</p> <p>Si la condition préalable .NET n'est pas remplie, vous pouvez cliquer sur le lien ZENworks dans la description pour installer la version d'exécution qui accompagne ZENworks. Veillez à installer Microsoft .NET 4.0 SP1 Framework et toutes les dernières mises à jour s'y rapportant. Une fois .NET installé, ZENworks est mis à niveau.</p> <p>REMARQUE : vous devez redémarrer le périphérique après l'installation de .NET 4.0.</p>
Type de mise à niveau	<p>Sélectionnez Oui s'il s'agit d'un premier serveur primaire à mettre à niveau dans la zone de gestion ou Non dans le cas contraire.</p> <p>Si vous sélectionnez Oui, vous êtes invité à saisir les références de l'administrateur de la zone.</p> <p>ou</p> <p>Si vous sélectionnez Non, procédez comme indiqué dans le Tableau 1-2, « Informations de mise à niveau - Mise à niveau d'autres serveurs primaires », page 18.</p>

Informations de mise à niveau	Explication
Purge de base de données	<p>Le temps nécessaire à l'exécution de la mise à niveau sur le premier serveur primaire dépend de la taille des données présentes dans la base de données. Sur les serveurs primaires qui utilisent une base de données Microsoft SQL ou Oracle Enterprise, le programme d'installation de la mise à niveau vérifie la taille des données d'inventaire indésirables qui peuvent être purgées. S'il y a plus de 200 000 enregistrements à purger, l'assistant de mise à niveau offre la possibilité de purger la base de données avant la mise à niveau du serveur primaire. Pour les autres types de base de données, si le nombre d'enregistrements à purger est inférieur à 200 000, cette page ne s'ouvre pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Purger la base de données maintenant : si cette option est sélectionnée, l'assistant démarre la purge de la base de données. Une fois la base de données purgée, relancez la procédure de mise à niveau. <p>Configurez les paramètres suivants pour la purge :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Supprimer les produits et composants supprimés antérieurs à x jour(s) : indiquez le nombre de jours à attendre avant de purger les données de produit et de composant supprimées. La valeur par défaut est de 180 jours. ♦ Supprimer les données d'historique d'inventaire antérieures à x jour(s) : indiquez le nombre de jours à attendre avant de purger l'historique d'inventaire. La valeur par défaut est de 180 jours. ♦ Supprimer les données d'utilisation des applications logicielles antérieures à x jour(s) : indiquez le nombre de jours à attendre avant de purger les données d'utilisation des applications logicielles collectées pour Asset Management. La valeur par défaut est de 180 jours. ♦ Supprimer les données d'utilisation des logiciels réseau antérieures à x jour(s) : indiquez le nombre de jours à attendre avant de purger les données d'utilisation des logiciels réseau collectées pour Asset Management. La valeur par défaut est de 180 jours. ♦ Supprimer les données d'utilisation des applications Web antérieures à x jour(s) : indiquez le nombre de jours à attendre avant de purger les données d'utilisation des applications Web collectées pour Asset Management. La valeur par défaut est de 180 jours. <p>IMPORTANT : si la procédure de purge est interrompue, il se peut que l'état de la base de données devienne incohérent.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Continuer sans purger la base de données : si cette option est sélectionnée, l'assistant poursuit la procédure de mise à niveau.
ZENworks Diagnostic Center	<p>Vérifiez la base de données à l'aide de ZENworks Diagnostic Center. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Exécution de ZENworks Diagnostic Center pour vérifier le schéma de base de données » page 22.</p> <p>REMARQUE : vérifiez la base de données avant de mettre à niveau le premier serveur primaire vers ZENworks 11 SP4. Vous ne serez pas invité à effectuer cette vérification pour les mises à niveau suivantes de serveurs.</p> <p>Une fois la base de données vérifiée, sélectionnez Oui, j'ai vérifié le schéma de base de données à l'aide de ZDC. Cette option confirme que vous avez bien vérifié l'exactitude du schéma de base de données ZENworks.</p>

Informations de mise à niveau	Explication
Espace de table pour la base de données ZENworks (applicable à une base de données Oracle)	La mise à niveau de ZENworks 11 SP4 peut utiliser l'espace de table déjà configuré dans 11.3.x ou vous pouvez choisir de configurer les nouveaux espaces de table pour les index et les données des tables. La mise à niveau de ZENworks 11 SP4 transfère automatiquement les objets de base de données dans les nouveaux espaces de table.
Optimisation des services ZENworks	<p>Si les services ZENworks ne sont pas configurés pour fournir de hautes performances, cette page s'affiche. Vous pouvez sélectionner Oui pour reconfigurer le paramètre des services ZENworks pendant l'installation ou Non pour ignorer.</p> <p>Si vous sélectionnez Oui, le programme d'installation de la mise à niveau ZENworks augmente les paramètres de configuration de la RAM pour ZENServer et ZENloader.</p>
Résumé avant mise à niveau	<p>Les champs suivants sont affichés dans le résumé :</p> <p>Répertoire privé ZENworks : affiche l'emplacement sur le serveur primaire où le logiciel ZENworks mis à niveau est installé.</p> <p>Nom de zone : affiche le nom de la zone de gestion à laquelle appartient ce serveur.</p> <p>Mettre à niveau la base de données : indique l'état de mise à niveau de la base de données ZENworks et vérifie automatiquement si une mise à niveau est requise ou non.</p> <p>Pour modifier ces informations, cliquez sur Précédent.</p>
Processus de mise à niveau	<p>Le processus de mise à niveau dure plusieurs minutes en fonction des performances du matériel et de la taille des données de la base de données.</p> <p>Au cours de la mise à niveau, vous pouvez cliquer sur Annuler pour arrêter la procédure et conserver ainsi les modifications des fichiers mis à jour jusqu'à ce point. Pour savoir ce que vous devez faire après une annulation, contactez le Support Novell (http://www.novell.com/support/).</p>

Informations de mise à niveau	Explication
Erreurs de mise à niveau	<p>En cas d'erreurs pendant la mise à niveau, cette page s'affiche. Pour obtenir des informations détaillées, consultez les fichiers journaux situés aux emplacements suivants :</p> <p>Sous Windows</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ %ZENWORKS_HOME%\logs <ul style="list-style-type: none"> ◆ %ZENWORKS_HOME%\logs\ZENworks_Upgrade_<tampon_horaire>.log.xml ◆ %ZENWORKS_HOME%\logs\loader-messages.log ◆ %ZENWORKS_HOME%\logs\system-update-import.log ◆ %ZENWORKS_HOME%\logs\system-update\<GUID de mise à jour> ◆ %ZENWORKS_HOME%\logs\pre-global-actions.log ◆ %WINDOWS_SYSTEM_DRIVE%\tmp\err.log <p>Sous Linux</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ /var/opt/novell/log/zenworks <ul style="list-style-type: none"> ◆ /var/opt/novell/log/zenworks/ZENworks_Upgrade_<tampon_horaire>.log.xml ◆ /var/opt/novell/log/zenworks/system-update/<GUID de mise à jour> ◆ /var/opt/novell/log/zenworks/loader-messages.log ◆ /var/opt/novell/log/zenworks/system-update-import.log ◆ /var/opt/novell/log/zenworks/pre-global-actions.log ◆ /tmp/err.log <p>Corrigez les erreurs et redémarrez la mise à niveau.</p>
Opérations postérieures à la mise à niveau	<p>Choisissez d'exécuter ZENworks System Status Utility pour lancer une vérification des pulsations des services ZENworks avant de fermer le programme de mise à niveau. Les résultats sont publiés dans le fichier journal de mise à niveau.</p>
Redémarrage du serveur (applicable uniquement pour Windows)	<p>Lorsque la mise à niveau d'un serveur primaire Windows réussit, vous pouvez choisir de redémarrer le système immédiatement ou ultérieurement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Oui, redémarrer le système : si vous sélectionnez cette option, le serveur est redémarré pour finaliser le processus de mise à niveau. ◆ Non, je redémarrerai le système moi-même : si vous sélectionnez cette option, le processus de mise à niveau est finalisé au prochain redémarrage du serveur. <p>IMPORTANT : redémarrez le serveur pour finaliser le processus de mise à niveau.</p>
Achèvement de la mise à niveau	<p>Les opérations sélectionnées précédemment sont effectuées, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Mise à niveau de la base de données ZENworks (s'effectue lors de la mise à niveau du premier serveur primaire). ◆ Mise à niveau de tous les composants ZENworks installés sur le serveur primaire. ◆ Importation de la mise à jour système dans la zone afin de pouvoir mettre à niveau les périphériques gérés dans la zone.

Tableau 1-2 Informations de mise à niveau - Mise à niveau d'autres serveurs primaires

Informations sur l'installation	Explication
Références du serveur primaire et de la zone	Vous êtes invité à saisir les informations du serveur primaire déjà mis à niveau, les références de la zone ainsi que le numéro du port SSL.
Détails de la base de données ZENworks	(Conditionnel) Si le périphérique ne parvient pas à se connecter à la base de données via le serveur primaire déjà mis à niveau, vous êtes invité à saisir les détails de connexion directe à la base de données.
Numéro de port	Quelques ports qui sont peut-être bloqués par votre pare-feu doivent être ouverts. Vous pouvez les ouvrir maintenant ou effectuer cette opération manuellement plus tard.
Résumé avant mise à niveau	<p>AVERTISSEMENT : les services ZENworks sont arrêtés sur le serveur avant que la page de résumé avant mise à niveau ne s'affiche. Si vous annulez la mise à niveau à ce moment-là, vous devez redémarrer manuellement les services ZENworks.</p> <p>Les champs suivants sont affichés dans le résumé :</p> <p>Répertoire privé ZENworks : affiche l'emplacement sur le serveur primaire où le logiciel ZENworks mis à niveau est installé.</p> <p>Nom de zone : affiche le nom de la zone de gestion à laquelle appartient ce serveur.</p> <p>Mettre à niveau la base de données : indique si la base de données ZENworks va être mise à niveau. Son état est automatiquement vérifié par le programme afin de voir s'il doit être mis à niveau.</p>
Processus de mise à niveau	Le processus de mise à niveau dure plusieurs minutes, selon les performances du matériel.

Informations sur l'installation	Explication
Erreurs pendant la mise à niveau	<p>En cas d'erreurs pendant la mise à niveau, cette page s'affiche. Pour obtenir des informations détaillées, consultez les fichiers journaux situés aux emplacements suivants :</p> <p>Sous Windows</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ %ZENWORKS_HOME%\logs <ul style="list-style-type: none"> ◆ %ZENWORKS_HOME%\logs\ZENworks_Upgrade_<tampon_horaire>.log.xml ◆ %ZENWORKS_HOME%\logs\loader-messages.log ◆ %ZENWORKS_HOME%\logs\system-update-import.log ◆ %ZENWORKS_HOME%\logs\system-update\<GUID de mise à jour> ◆ %ZENWORKS_HOME%\logs\pre-global-actions.log ◆ %WINDOWS_SYSTEM_DRIVE%\tmp\err.log <p>Sous Linux</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ /var/opt/novell/log/zenworks <ul style="list-style-type: none"> ◆ /var/opt/novell/log/zenworks/ZENworks_Upgrade_<tampon_horaire>.log.xml ◆ /var/opt/novell/log/zenworks/system-update/<GUID de mise à jour> ◆ /var/opt/novell/log/zenworks/loader-messages.log ◆ /var/opt/novell/log/zenworks/system-update-import.log ◆ /var/opt/novell/log/zenworks/pre-global-actions.log ◆ /tmp/err.log <p>Vous devez corriger les erreurs et redémarrer la mise à niveau.</p>
Opérations postérieures à la mise à niveau	<p>Avant de fermer le programme de mise à niveau, vous pouvez exécuter ZENworks System Status Utility afin de lancer une vérification des pulsations des services ZENworks. Les résultats sont répertoriés dans le journal d'installation.</p>
Redémarrage du serveur (applicable uniquement pour Windows)	<p>Après avoir effectué la mise à niveau sur un serveur primaire Windows, vous pouvez choisir de redémarrer le système immédiatement ou ultérieurement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Oui, redémarrer le système : redémarre le serveur pour finaliser le processus de mise à niveau. ◆ Non, je redémarrerai le système moi-même : finalisera le processus de mise à niveau au prochain redémarrage du serveur. <p>IMPORTANT : vous devez redémarrer le serveur pour finaliser le processus de mise à niveau.</p>
Achèvement de la mise à niveau	<p>Les opérations sélectionnées précédemment sont effectuées, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Mise à niveau de la base de données ZENworks (s'effectue lors de la mise à niveau du premier serveur primaire). ◆ Mise à niveau de tous les composants ZENworks installés sur le serveur primaire. ◆ Importation de la mise à jour système dans la zone afin de pouvoir mettre à niveau les périphériques gérés dans la zone.

1.5.2 Utilisation d'une ligne de commande pour mettre à niveau un serveur Linux

Effectuez la procédure suivante sur le serveur primaire ZENworks 11 SP3 (11.3.x) à mettre à niveau vers ZENworks 11 SP4 :

- 1 Assurez-vous que les conditions préalables pour la mise à niveau, décrites à la [Section 1.4](#), « Conditions préalables », page 10, sont réunies.
- 2 Démarrez le programme de mise à niveau ZENworks 11 SP4, ouvrez un terminal Linux, recherchez la racine du support de mise à niveau, puis saisissez la commande suivante :

```
./setup.sh --console
```

ou

```
./setup.sh -e
```

- 3 Sélectionnez la langue. L'anglais est la langue par défaut. Sélectionnez le numéro correspondant à votre langue pour continuer et appuyez ensuite sur **Entrée** pour continuer.
- 4 Lisez l'introduction, puis appuyez sur **Entrée** pour continuer.

SUGGESTION : vous pouvez taper `back` et appuyer sur **Entrée** pour revenir sur une option d'installation déjà sélectionnée et effectuer des modifications. Tapez `quit` pour quitter l'Assistant.

- 5 Pour accepter l'accord de licence utilisateur final, tapez **1** et appuyez ensuite sur **Entrée**.
- 6 Pour accepter l'accord de licence, tapez **1** et appuyez ensuite sur **Entrée**.
À défaut, l'assistant de mise à niveau se ferme.
- 7 La page de vérification des conditions préalables s'affiche. Si des messages d'avertissement ou d'erreur sont affichés, corrigez les erreurs et appuyez ensuite sur **Entrée** pour continuer.
- 8 Tapez **1** s'il s'agit du premier serveur primaire à mettre à niveau ; dans le cas contraire, tapez **2** et appuyez ensuite sur la touche **Entrée**.
- 9 (Conditionnel) Si vous avez tapé **1** à la page précédente, vous êtes invité à saisir les références de l'administrateur de la zone. Indiquez les informations, appuyez ensuite sur **Entrée** et passez à l'[Étape 11](#).
- 10 (Conditionnel) Si vous avez tapé **2** à la page précédente, vous êtes invité à saisir les détails du serveur primaire mis à niveau et les références de l'administrateur de la zone. Indiquez les informations requises, puis appuyez sur **Entrée**.
 - ♦ (Conditionnel) Si le périphérique se connecte au serveur primaire, passez à l'[Étape 17](#).
 - ♦ (Conditionnel) Si le périphérique ne parvient pas à se connecter au serveur primaire, vous serez invité à saisir les détails de la base de données. Indiquez ces informations et passez à l'[Étape 17](#).
- 11 À la fin de la ligne **Saisissez le nom de l'administrateur de zone**, appuyez sur **Entrée** pour accepter l'option par défaut (Administrator) ou indiquez le nom d'un administrateur, puis appuyez sur **Entrée**.
- 12 Indiquez le mot de passe de l'administrateur et appuyez ensuite sur **Entrée**.
Si le périphérique se connecte au serveur de base de données, passez à l'[Étape 13](#). Dans le cas contraire, vous devez saisir les détails de la base de données. Indiquez les détails de la base de données, puis appuyez sur **Entrée**.

- 13 Exécutez ZENworks Diagnostic Center pour vérifier la base de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Exécution de ZENworks Diagnostic Center pour vérifier le schéma de base de données](#) » page 22.

REMARQUE : vérifiez la base de données avant de mettre à niveau le premier serveur primaire vers ZENworks 11 SP4. Cette vérification est inutile pour les mises à niveau suivantes de serveurs.

- 14 Confirmez que le schéma de base de données ZENworks a été vérifié à l'aide de ZENworks Diagnostic Center. Appuyez sur **O** pour continuer.
Vous devez effectuer cette confirmation pour procéder à la mise à niveau.
- 15 Arrêtez les services ZENworks sur tous les autres serveurs primaires, puis appuyez sur **Entrée** pour arrêter les services sur le serveur local.
Avant la mise à niveau, vous devez arrêter les services sur tous les serveurs primaires de la zone de gestion.
Aucun service ZENworks ne peut être en cours d'exécution pendant la mise à niveau si ce n'est le service de base de données.
- 16 Si les services ZENworks ne sont pas configurés pour fournir de hautes performances, vous pouvez sélectionner 1 pour reconfigurer le paramètre des services ZENworks pendant l'installation ou 2 pour ignorer.
- 17 Lisez le résumé avant mise à niveau, puis appuyez sur **Entrée** pour continuer.
Si vous mettez à niveau les autres serveurs primaires de la zone de gestion, la mise à niveau démarre lorsque vous appuyez sur **Entrée** à cette étape.
- 18 Lorsque **Mise à niveau terminée** s'affiche, appuyez sur **Entrée** pour continuer.
Si des erreurs sont affichées, consultez les journaux d'installation dans le fichier `/var/opt/novell/log/zenworks` OU `/var/opt/novell/log/zenworks/systemupdate/<GUID de mise à jour>`.
- 19 Procédez de l'une des manières suivantes pour vérifier que ZENworks 11 SP4 est en cours d'exécution :

♦ **Vérifier les services Linux en utilisant les commandes de service spécifiques**

Sur le serveur, exécutez les commandes suivantes :

```
/etc/init.d/novell-zenserver status
/etc/init.d/novell-zenloader status
```

Si les services ne sont pas en cours d'exécution, exécutez les commandes suivantes pour démarrer les services ZENworks :

```
/etc/init.d/novell-zenserver start
/etc/init.d/novell-zenloader start
```

♦ **Vérifiez les services Linux en utilisant la commande de configuration**

Sur le serveur, exécutez les commandes suivantes :

```
/opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-configure -c SystemStatus
```

Les services ZENworks et leur état sont répertoriés.

Pour démarrer les services, exécutez la commande suivante :

```
/opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-configure -c Start
```

- ♦ **Exécuter le centre de contrôle ZENworks**

Utilisez l'URL suivante pour ouvrir le centre de contrôle ZENworks dans un navigateur Web sur n'importe quel périphérique de votre réseau :

`https://<nom DNS du serveur primaire>/zenworks`

ou

`https://<adresse IP du serveur primaire>/zenworks`

20 Pour mettre à niveau un autre serveur primaire, répétez les opérations à partir de l'[Étape 2](#).

Pour plus d'informations sur les tâches consécutives à la mise à niveau, reportez-vous à la section « [Exécution des opérations postérieures à l'installation](#) » du [Guide d'installation du serveur ZENworks 11 SP4](#).

1.5.3 Exécution de ZENworks Diagnostic Center pour vérifier le schéma de base de données

La première fois que vous mettez à niveau un serveur primaire vers ZENworks 11 SP4, vous devez vérifier le schéma de base de données. N'effectuez pas cette procédure pour les mises à niveau suivantes de serveurs.

- ♦ « [Vérification d'un schéma de base de données Sybase OEM ou intégrée Sybase](#) » page 22
- ♦ « [Vérification d'un schéma de base de données externe](#) » page 23

Vérification d'un schéma de base de données Sybase OEM ou intégrée Sybase

1 À l'invite de la console du serveur primaire, exécutez les commandes suivantes :

- ♦ **Sous Windows**

```
cd to MEDIA_ROOT\Common\tools\zdc
zdc_verifyDB.bat
```

- ♦ **Sous Linux**

```
cd to CHEMIN_SUPPORT/Common/tools/zdc
./zdc_verifyDB
```

ZENworks Diagnostic Center exécute les tests de diagnostic et génère les résultats au format HTML. Sur un serveur primaire Windows, les rapports sont stockés à l'emplacement suivant :
`%ZENWORKS_HOME%\logs\zdcreports\%SESSION%`

Sur un serveur primaire Linux, les rapports sont stockés à l'emplacement suivant :

```
/var/opt/novell/log/zenworks/zdcreports
```

Pour afficher les rapports, ouvrez le fichier `index.html` situé dans le répertoire `report`.

Le journal complet des tests de diagnostic est stocké aux emplacements suivants :

Sous Windows : `%ZENWORKS_HOME%\logs\zdcreports\zdc_zen11_verify_%SESSION%.log`

Sous Linux : `/var/opt/novell/log/zenworks/zdcreports`

Vérification d'un schéma de base de données externe

Procédez comme suit pour vérifier un schéma de base de données externe tel qu'un schéma de base de données Oracle, Microsoft SQL ou Sybase externe :

1 À l'invite de la console du serveur primaire, exécutez les commandes suivantes :

♦ **Sous Windows**

```
cd to CHEMIN_SUPPORT/Common/tools/zdc
zdc_verifyDB.bat -d check
```

♦ **Sous Linux**

```
cd to CHEMIN_SUPPORT/Common/tools/zdc
./zdc_verifyDB -d check
```

REMARQUE : le paramètre `-d check` ne doit être utilisé que dans le cadre d'une migration de la base de données d'un périphérique vers un autre. N'utilisez pas le paramètre `-d check` si la base de données est mise à niveau sur le même périphérique.

2 Spécifiez le type de la base de données. Entrez le chiffre correspondant au type de la base de données :

- ♦ (1) Sybase
- ♦ (2) MS-SQL
- ♦ (3) Oracle

3 Indiquez les détails appropriés en fonction de la base de données (Microsoft SQL, Sybase ou Oracle).

REMARQUE : si vous utilisez une base de données Microsoft SQL, vous devez saisir le nom d'utilisateur dans un format correspondant au type d'authentification choisi :

- ♦ Authentification Windows : `<nom>@<domaine>`
 - ♦ Authentification SQL Server : `<nom>`
-

4 (Conditionnel) S'il s'agit d'une base de données Sybase distante, saisissez le nom du moteur de base de données.

ZENworks Diagnostic Center exécute les tests de diagnostic et génère les résultats au format HTML. Sur un serveur primaire Windows, les rapports sont stockés à l'emplacement suivant :

```
%ZENWORKS_HOME%\logs\zdcreports\%SESSION%
```

Sur un serveur primaire Linux, les rapports sont stockés à l'emplacement suivant :

```
/var/opt/novell/log/zenworks/zdcreports
```

Pour afficher les rapports, ouvrez le fichier `index.html` situé dans le répertoire `report`.

Le journal complet des tests de diagnostic est stocké aux emplacements suivants :

Sous Windows : `%ZENWORKS_HOME%\logs\zdcreports\zdc_zen11_verify_%SESSION%.log`

Sous Linux : `/var/opt/novell/log/zenworks/zdcreports`

1.6 Dépannage

En cas d'échec de la mise à niveau du serveur ZENworks, vous devez résoudre le problème et réexécuter le programme d'installation de la mise à niveau ZENworks.

- ♦ Vous devez réexécuter le programme d'installation de la mise à niveau sur le serveur sur lequel la mise à niveau a été démarrée.
- ♦ Si la mise à niveau échoue pendant l'opération de mise à niveau de la base de données postérieure au paquetage, lors de la réexécution et après authentification de la zone, la page Résumé préalable à la mise à niveau s'ouvre et la mise à niveau se charge d'effectuer les opérations de la base de données.
- ♦ Si une base de données intégrée Sybase est utilisée, assurez-vous que les fichiers `.dbR` et `.logR` ont été supprimés du dossier de la base de données avant de réexécuter le programme d'installation de la mise à niveau.

Les sections suivantes fournissent des solutions aux problèmes susceptibles de survenir pendant la mise à niveau du serveur primaire ZENworks :

- ♦ [« Pendant la mise à niveau d'un serveur primaire Windows, l'explorateur Windows redémarre à plusieurs reprises » page 24](#)
- ♦ [« Si la base de données exécute des transactions lors du lancement de la mise à niveau ZENworks, un conflit risque de se produire. » page 24](#)
- ♦ [« Si vous utilisez une base de données Oracle pendant la création ou la mise à niveau de la base de données, le message d'erreur TNS s'affiche » page 26](#)
- ♦ [« Si vous utilisez une base de données MS-SQL pendant la création ou la mise à niveau de la base de données, cela occasionne des problèmes de connexion » page 26](#)
- ♦ [« Valeurs incorrectes affichées pour les enregistrements d'inventaire à nettoyer » page 26](#)
- ♦ [« Une erreur se produit lorsque vous supprimez un dossier dont le nom est trop long. » page 27](#)
- ♦ [« Échec de l'installation de ZENworks 11 SP4 ou de la mise à niveau de ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 dans un environnement Windows » page 27](#)
- ♦ [« La mise à niveau échoue après la mise à jour système dans un environnement Windows » page 28](#)

Pendant la mise à niveau d'un serveur primaire Windows, l'explorateur Windows redémarre à plusieurs reprises

Explication : Pendant la mise à niveau d'un serveur primaire Windows, l'explorateur Windows redémarre à plusieurs reprises et la fenêtre d'invite de commande s'ouvre automatiquement avec le message suivant :

```
For each prompt presented, press 'enter' to accept the <default>
value, type 'back' to return to the previous action, or type
'quit' to exit.
```

Opération : Vous pouvez ignorer ces messages.

Si la base de données exécute des transactions lors du lancement de la mise à niveau ZENworks, un conflit risque de se produire.

Source : ZENworks 11 SP4, Mise à niveau

Explication : Si la base de données exécute des transactions lors du lancement de la mise à niveau de ZENworks, un conflit risque de se produire.

Opération : Mettez fin à la session de base de données qui entre en conflit avec le processus de mise à niveau. Pour mettre fin à une session de base de données, procédez comme suit :

1 Connectez-vous à la base de données en tant qu'utilisateur système et lancez le client SQL.

2 Exécutez l'un des scripts ci-dessous en fonction du type de base de données :

◆ Oracle :

```
select 'ALTER SYSTEM KILL SESSION
''||SID||','||SERIAL#||'';' AS "Drop
Query",b.sql_text,a.* from gv$session a, gv$sql b where
(case when a.sql_id is null then a.prev_sql_id else
a.sql_id end)=b.sql_id and a.program='JDBC Thin Client'
and a.logon_time< (sysdate-3/60/24) and
a.username='<<UTILISATEUR_ZENWORKS>>';
```

Où :

UTILISATEUR_ZENWORKS est le nom de l'utilisateur de la base de données ZENworks.

◆ MS SQL :

```
select 'KILL '+cast(spид as varchar(100)) as "Drop Query",
r.text,s.* from sys.sysprocesses s cross apply
sys.dm_exec_sql_text (sql_handle) r where
s.program_name='JTDS' and s.spид!=@@spид and s.login_time
< dateadd(minute,-3,getdate()) and
s.loginame='<<UTILISATEUR_ZENWORKS>>';
```

Où :

UTILISATEUR_ZENWORKS est le nom de l'utilisateur de la base de données ZENworks.

◆ SQL Anywhere :

```
SELECT 'Drop connection '+cast(sa_conn_info.Number as
varchar(100))+';' as "Drop Query", sa_conn_info.Number AS
connection_number, DB_NAME( DBNumber ) AS database_name,
sa_conn_info.name AS connection_name, sa_conn_info.userid,
CONNECTION_PROPERTY( 'LoginTime', Number ) as "Login
Time", CONNECTION_PROPERTY( 'LastStatement', Number ) As
"Query" FROM sa_conn_info() where sa_conn_info.Number !=
@@spид and CONNECTION_PROPERTY( 'LoginTime', Number ) <
dateadd(minute,-3,getdate()) and
userid='<<UTILISATEUR_ZENWORKS>>';
```

Où

UTILISATEUR_ZENWORKS est le nom de l'utilisateur de la base de données ZENworks.

Si vous utilisez une base de données Oracle pendant la création ou la mise à niveau de la base de données, le message d'erreur TNS s'affiche

Source : ZENworks 11 SP4, Mise à niveau

Explication : Si vous utilisez une base de données Oracle pendant la création ou la mise à niveau de la base de données, vous obtenez le message d'erreur suivant : **TNS:listener could not find available handler with matching protocol stack** (Le module d'écoute TNS n'a pas pu trouver de gestionnaire disponible doté d'une pile de protocoles correspondante).

Opération : Augmentez la charge maximale pour les connexions dédiées. Celle-ci est déterminée par le paramètre PROCESSES. Si ce problème persiste, contactez le support technique de Novell.

Si vous utilisez une base de données MS-SQL pendant la création ou la mise à niveau de la base de données, cela occasionne des problèmes de connexion

Source : ZENworks 11 SP4, Mise à niveau

Explication : Si vous utilisez une base de données MS-SQL pendant la création ou la mise à niveau de la base de données, cela entraîne des problèmes de connexion et le message d'erreur suivant s'affiche :

```
org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Cannot open
connection
Caused by: java.sql.SQLException: I/O Error: Connection reset
Caused by: java.net.SocketException: Connection reset
```

Opération : Exécutez `select * from sys.configurations where name='user connections'`

Par défaut, la connexion maximale est 32 767. Vous pouvez adapter cette valeur en définissant un *nombre de serveurs primaires* * 200. Pour plus d'informations sur la configuration des connexions utilisateur, reportez-vous à l'article <http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ms187030.aspx>.

Vérifiez si le serveur MS-SQL ne sollicite pas trop l'UC et que la charge du serveur de base de données n'est pas trop élevée. Contactez le support technique de Novell pour obtenir de l'aide.

Valeurs incorrectes affichées pour les enregistrements d'inventaire à nettoyer

Source : ZENworks 11 SP4, Mise à niveau

Explication : Lorsque vous choisissez l'option de nettoyage dans l'assistant de mise à niveau, le nombre d'enregistrements spécifiés pour la suppression est affiché dans la page de résumé de pré-nettoyage.

Par exemple, si vous avez marqué 8 000 000 enregistrements à nettoyer sur un total de 10 000 000, alors 8 000 000 sur 10 000 000 sont affichés dans le champ **Nombre d'enregistrements à purger**.

Une fois le nettoyage réussi, lorsque vous redémarrez l'assistant de mise à niveau pour le nettoyage, la page Nettoyage de la base de données affiche une valeur incorrecte dans le champ **Nombre total d'enregistrements marqués en vue d'être purgés**.

Par exemple, si 8 000 000 enregistrements d'inventaire ont été supprimés sur un total de 10 000 000, la valeur idéale à afficher dans le champ **Nombre total d'enregistrements marqués en vue d'être purgés** est 200 000 000.

Pour le moment, la valeur affichée est incorrecte. Par conséquent, les valeurs affichées pour les enregistrements d'inventaire supprimés et les enregistrements d'inventaire à supprimer ne correspondent pas.

Opération : Il n'existe aucune solution pour contourner ce problème.

Une erreur se produit lorsque vous supprimez un dossier dont le nom est trop long.

Source : ZENworks 11 SP4, Mise à niveau

Explication : Dans une zone ZENworks qui utilise une base de données SQL Server, lorsque vous tentez de supprimer un objet ZENworks (un périphérique ou un dossier, par exemple) dont la longueur du nom est supérieure à 900 octets, le message d'erreur suivant s'affiche :

```
com.novell.zenworks.datamodel.exceptions.InternalDataModelException: org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Operation failed. The index entry of length 912 bytes for the index 'idx_zZENObject_Name' exceeds the maximum length of 900 bytes (L'entrée d'index d'une longueur de 912 octets de l'index 'idx_zZENObject_Name' dépasse la longueur maximale de 900 octets).
```

Opération : Assurez-vous que la longueur des noms d'objet ZENworks de la zone ne dépasse pas 900 octets. Pour plus d'informations, consultez l'article <https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ms191241%28v=sql.105%29.aspx>.

Échec de l'installation de ZENworks 11 SP4 ou de la mise à niveau de ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 dans un environnement Windows

Source : ZENworks 11 SP4, Mise à niveau

Explication : Lorsque vous tentez de mettre à niveau ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 ou d'installer ZENworks 11 SP4, la mise à niveau ou l'installation échoue.

Opération : Désactivez l'adaptateur et relancez la mise à niveau. Pour désactiver l'adaptateur, procédez comme suit :

1. Accédez au **gestionnaire des périphériques** à partir de votre périphérique.
2. Sélectionnez **Adaptateurs réseau** dans la fenêtre du gestionnaire des périphériques.
3. Cliquez sur l'onglet **Affichage**.
4. Sélectionnez **Show Hidden Devices** (Afficher les périphériques masqués).
5. Cliquez avec le bouton droit sur **Microsoft ISATAP Adapter** (Adaptateur Microsoft ISATAP) et sélectionnez **Désactiver** dans les options disponibles.

La mise à niveau échoue après la mise à jour système dans un environnement Windows

Source : ZENworks 11 SP4, Mise à niveau

Explication : Si vous n'avez pas désactivé l'adaptateur comme indiqué dans le scénario de dépannage expliqué à la section [Échec de l'installation de ZENworks 11 SP4 ou de la mise à niveau de ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 dans un environnement Windows](#), la mise à niveau échouera après la mise à jour système dans un environnement Windows.

Opération : Si le message complet `ExecuteZENUpdaterConfigureAction` s'affiche dans les journaux (journal `%ZENWORKS_HOME%/logs/ZENworks_Upgrade`), exécutez les commandes suivantes pour que la mise à niveau se déroule correctement :

- ♦ `novell-zenworks-configure -c "UpdateZENServerRolesConfigureAction"`
- ♦ `novell-zenworks-configure -c "NCCRegisterConfigureAction"`

2 Mise à jour de serveurs satellites et de périphériques gérés vers ZENworks 11 SP4

Vous pouvez mettre à jour les périphériques gérés et les serveurs satellites vers ZENworks 11 SP4 s'ils sont équipés de ZENworks 11 ou d'une version ultérieure.

Pour mettre à jour les périphériques gérés et les serveurs satellites vers ZENworks 11 SP4, consultez les sections suivantes :

- ♦ [Section 2.1, « Conditions préalables à la mise à jour de serveurs satellites ou de périphériques gérés », page 29](#)
- ♦ [Section 2.2, « Mise à jour de serveurs satellites et de périphériques gérés », page 30](#)
- ♦ [Section 2.3, « Limitations connues », page 30](#)

2.1 Conditions préalables à la mise à jour de serveurs satellites ou de périphériques gérés

Avant de mettre à jour un serveur satellite ou un périphérique géré d'une version ZENworks prise en charge vers ZENworks 11 SP4, vous devez effectuer les tâches suivantes :

REMARQUE : pour plus d'informations sur les versions prises en charge, consultez le fichier Lisezmoi de [ZENworks 11 SP4](#).

- ♦ Vérifiez que le périphérique respecte la configuration système requise pour ZENworks 11 SP4.
Pour plus d'informations sur la configuration requise pour un périphérique géré, reportez-vous au manuel « [Configuration système requise pour ZENworks 11 SP4](#) ».
- ♦ Assurez-vous que Microsoft .NET Framework 4.0 SP1 ou une version ultérieure et ses dernières mises à jour sont installés et en cours d'exécution sur le périphérique.
- ♦ Assurez-vous que Windows Installer 4.5 ou une version ultérieure est installé.
- ♦ Veillez à ce que tous les serveurs primaires de la zone aient été mis à niveau vers ZENworks 11 SP4.
- ♦ Si vous choisissez de déployer la mise à jour système en plusieurs étapes, veillez à ce que l'étape que vous créez contienne au moins un membre (un périphérique individuel et un groupe qui contient des périphériques).
- ♦ Assurez-vous que la mise à jour pour ZENworks (11 SP4) s'affiche dans la liste des mises à jour système disponibles dans le centre de contrôle ZENworks. Si elle n'est pas disponible, exécutez la commande suivante pour importer la mise à jour :

```
zman sui <support_installation\ISO>:\Common
```

2.2 Mise à jour de serveurs satellites et de périphériques gérés

Pour mettre à jour des serveurs satellites ou des périphériques gérés, utilisez la fonction Mise à jour système. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel [ZENworks 11 SP4 System Updates Reference](#) (Référence des mises à jour système de ZENworks 11 SP4).

Si vous rencontrez des problèmes lors du déploiement de la mise à jour de ZENworks sur les périphériques gérés, consultez les fichiers journaux suivants :

Windows : `chemin_installation\novell\zenworks\logs\system-update\5011030000fc50000000002013101523\system-update.log`

Linux : `/var/opt/novell/log/zenworks/system-update/5011030000fc50000000002014021123/system-update.log`

Dans le chemin d'accès au fichier journal de mise à niveau, 5011030000fc50000000002014021123 désigne le GUID de la mise à jour système.

REMARQUE

- ♦ Après la mise à niveau d'une version plus ancienne de ZENworks sur laquelle est installé ZENworks Patch Management, l'exécution de la fonction DAU risque d'échouer sur les nouveaux périphériques tant que l'abonnement Patch Management n'est pas mis à jour.

Une fois l'ensemble DAU mis à jour par l'abonnement et la version incrémentée en conséquence, le problème est résolu. Ce problème n'a aucune incidence sur les agents ZENworks 11.x.x existants, dans la mesure où ils sont déjà équipés du module `analyze.exe`. Ils continuent donc à exécuter l'ancien ensemble DAU et reçoivent un agent de correctif mis à jour au moment où le service d'abonnement met à jour l'ensemble DAU.

- ♦ Si vous rétrogradez un serveur satellite, le périphérique doit être redémarré une fois avant que vous déployiez la mise à jour système sur le périphérique.
-

2.3 Limitations connues

- ♦ Il se peut que des messages d'erreur ou des avertissements soient consignés à tort dans le centre de contrôle ZENworks pendant la mise à niveau d'un périphérique géré ZENworks Configuration Management 10.3.4 vers ZENworks 11 même si la mise à niveau a réussi.

Action : ignorez les messages d'erreur et rafraîchissez le périphérique géré.

3 Migration de l'applicatif

Pour migrer ZENworks 11 SP3 Appliance vers ZENworks 11 SP4, copiez les paramètres réseau de l'applicatif et les données ZENworks de ZENworks 11 SP3 Appliance, déployez ZENworks 11 SP4 Appliance, puis transférez les données ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 Appliance.

Dans un système ZENworks multi-applicatif, l'ordre de la migration est important uniquement si vous utilisez la base de données Sybase intégrée. Dans ce cas, vous devez d'abord migrer l'applicatif avec la base de données, puis les autres applicatifs. Si vous utilisez la base de données Sybase distante ou une base de données externe, vous pouvez migrer des applicatifs dans l'ordre de votre choix.

Résumé:

- ♦ Vérifiez l'intégrité du système ZENworks 11 SP3 Appliance avec ZENworks Diagnostic Center.
- ♦ Préparez un nouveau disque virtuel appelé `vastorage` pour la migration.
- ♦ Copiez les données de ZENworks 11 SP3 sur le disque virtuel (`vastorage`) à l'aide de l'utilitaire de migration.
- ♦ Déployez et configurez ZENworks 11 SP4 Appliance.
- ♦ Attachez le disque `vastorage` à ZENworks 11 SP4 Appliance.
- ♦ Migrez les données de ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 Appliance.
- ♦ Montez les éventuels disques d'espace de stockage ZENworks 11 SP3 supplémentaires sur ZENworks 11 SP4 Appliance.
- ♦ Configurez ZENworks 11 SP4 Appliance à l'aide de la console ZENworks Appliance.

Les sections suivantes fournissent des informations sur la procédure de migration de ZENworks 11 SP3 Virtual Appliance vers ZENworks 11 SP4 Virtual Appliance :

- ♦ [Section 3.1, « Préparation de ZENworks 11 SP3 Appliance en vue de la migration », page 31](#)
- ♦ [Section 3.2, « Copie des données de ZENworks 11 SP3 », page 32](#)
- ♦ [Section 3.3, « Déploiement et configuration de ZENworks 11 SP4 Appliance », page 33](#)
- ♦ [Section 3.4, « Migration des données de ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 Appliance », page 35](#)
- ♦ [Section 3.5, « Post-migration », page 35](#)

3.1 Préparation de ZENworks 11 SP3 Appliance en vue de la migration

Suivez la procédure suivante pour préparer l'applicatif en vue de sa migration :

- 1 Vérifiez l'état de santé du serveur primaire à l'aide de ZENworks Diagnostic Center :
 - 1a Téléchargez sur l'applicatif la version de Diagnostic Center prévue pour *ZENworks 11 SP3*.
Vous pouvez télécharger le fichier `ZENworksDiagnosticCenter.zip` à partir du [site de téléchargement de ZENworks 11 SP3](#).
 - 1b Extrayez le fichier `ZENworksDiagnosticCenter.zip` sur l'applicatif.

1c Exécutez la commande `zdc`.

Pour obtenir de l'aide sur l'exécution du Diagnostic Center, consultez la section [Exécution de ZDC](#) du manuel [Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP4](#).

2 Ajoutez un nouveau disque dur virtuel `vastorage` à ZENworks 11 SP3 Appliance.

Ce nouveau disque dur vous permet de copier les données et paramètres réseau de ZENworks 11 SP3.

Calculez la taille du nouveau disque dur en fonction des répertoires ci-dessous :

- ♦ `database` (`/var/opt/novell/zenworks/database`) si l'applicatif héberge la base de données Sybase intégrée
- ♦ `content-repo` (`/var/opt/novell/zenworks/content-repo`)
- ♦ `downloads` (`/opt/novell/zenworks/install/downloads`)
- ♦ `collection` (`/var/opt/novell/zenworks/collection`)
- ♦ Allouez 20 Go d'espace supplémentaire.

IMPORTANT

- ♦ Si l'un des répertoires fait partie de la partition de disque montée, sa taille peut être ignorée lors du calcul de la nouvelle taille de disque.
- ♦ Le nouveau disque dur (`/vastorage`) continue d'exister après la migration sous ZENworks 11 SP4 Appliance et ne sert pas qu'à titre temporaire au processus de migration.

3 Sauvegardez les fichiers de configuration du serveur primaire, l'espace de stockage de contenu du serveur primaire et les bases de données ZENworks si elles résident sur l'applicatif.

(Facultatif) Si la base de données se trouve sur l'applicatif, vous pouvez utiliser l'instantané de ce dernier.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel [ZENworks 11 SP4 System Backup](#) (Sauvegarde système de ZENworks 11 SP4).

4 Si ZENworks 11 SP3 Appliance a été configuré avec un disque supplémentaire ou externe pour l'espace de stockage, vérifiez que vous montez le disque sur ZENworks 11 SP4 Appliance.

Par exemple, `/dev/sdb1` monté sur `/var/opt/novell/zenworks`.

5 Passez à la tâche suivante, [Copie des données de ZENworks 11 SP3](#).

3.2 Copie des données de ZENworks 11 SP3

L'utilitaire de migration de ZENworks Appliance copie les données de ZENworks 11 SP3 et les paramètres réseau de l'applicatif sur le nouveau disque virtuel appelé `vastorage`, utilisé pour la migration vers ZENworks 11 SP4 Appliance.

IMPORTANT : une fois les données et les paramètres réseau copiés à partir de l'applicatif sur `vastorage`, le serveur primaire n'est plus disponible. Ne commencez pas cette partie de la procédure tant que vous n'êtes pas prêt à effectuer l'ensemble de la procédure (déploiement et migration des données de ZENworks 11 SP4 Appliance).

1 Téléchargez la version *ZENworks 11 SP4* de l'utilitaire de migration sur la machine hébergeant ZENworks 11 SP3 Appliance.

Vous pouvez télécharger le fichier `ApplianceMigrationUtility.iso` à partir du [site de téléchargement de ZENworks 11 SP4](#).

- 2 Arrêtez les services ZENworks sur tous les autres serveurs primaires de la zone pour veiller à ce qu'aucun fichier devant être copié ne soit en cours d'utilisation par l'un de ces services.
Il n'est pas nécessaire d'arrêter les services ZENworks sur l'applicatif dont vous effectuez la migration. L'utilitaire de migration de l'applicatif s'en charge automatiquement.
Pour obtenir de l'aide concernant l'arrêt des services, consultez la section [Stopping the ZENworks Services](#) (Arrêt des services ZENworks) du manuel [ZENworks 11 SP4 Primary Server and Satellite Reference](#) (Référence de serveur primaire et satellite ZENworks 11 SP4).
- 3 Copiez les paramètres réseau et données du serveur primaire sur le nouveau disque dur :
 - 3a Sur ZENworks 11 SP3 Appliance, créez le répertoire `/ApplianceMU` et montez le fichier `ApplianceMigrationUtility.iso` dans ce répertoire.
 - 3b Dans une fenêtre de terminal, accédez au répertoire `ApplianceMU` sur le fichier ISO monté.
 - 3c Connectez-vous en tant qu'utilisateur root au système de l'applicatif, puis exécutez le script `./ApplianceMigrationUtility.sh` pour démarrer l'utilitaire de migration.
N'exécutez pas le script `./ApplianceMigrationUtility.sh` à distance à l'aide de la connexion SSH.
 - 3d Suivez les instructions invitant à copier les données ZENworks sur le nouveau disque dur monté sous `/vastorage`.
Si plusieurs disques durs sont détectés, la liste des disques durs s'affiche. Assurez-vous que vous avez choisi le disque dur vide. Si vous sélectionnez le mauvais disque dur, il sera formaté.
Si le nouveau disque dur ne dispose pas d'une capacité suffisante, un message d'erreur s'affiche et l'utilitaire se ferme. Ajoutez de l'espace au disque dur, puis réexécutez l'utilitaire.
La boîte de dialogue **Copie de fichiers** s'affiche pendant le processus de migration.
 - 3e Lorsque l'utilitaire a terminé la copie des données, le disque est automatiquement démonté de ZENworks 11 SP3 Appliance.
Vérifiez que vous avez recueilli les détails concernant le nom de fichier du disque et son emplacement de stockage.
Pour les détails du journal, consultez le fichier `/tmp/ApplianceMigrationUtility.log`.
 - 3f Arrêtez ZENworks 11 SP3 Appliance et détachez le nouveau disque de migration (`/vastorage`) de ZENworks 11 SP3 Appliance.
Le cas échéant, détachez aussi le disque d'espace de stockage ZENworks (`/var/opt/novell/zenworks`) de ZENworks 11 SP3 Appliance.
- 4 Passez à la tâche suivante, [Déploiement et configuration de ZENworks 11 SP4 Appliance](#).

3.3 Déploiement et configuration de ZENworks 11 SP4 Appliance

Vous devez déployer ZENworks 11 SP4 Appliance pour migrer l'applicatif existant, puis configurer ZENworks 11 SP4 Appliance avec les données et les paramètres réseau de ZENworks 11 SP3, copiés précédemment sur le disque `vastorage`.

IMPORTANT : le nouvel applicatif (ZENworks 11 SP4) doit être hébergé sur le même réseau que l'applicatif ZENworks 11 SP3.

- 1 Déployez l'applicatif comme indiqué à la section [Déploiement de l'applicatif](#) dans le manuel [Référence de déploiement et d'administration de ZENworks Appliance 11 SP4](#) et n'attachez pas le nouveau disque dur.
Ne mettez PAS l'applicatif sous tension pour le moment.
- 2 Prenez note de la taille en RAM de ZENworks 11 SP3 Appliance et configurez ZENworks 11 SP4 Appliance avec la même taille.
- 3 Attachez le disque dur de migration (`/vastorage`) comme expliqué à la [Section 3.2, « Copie des données de ZENworks 11 SP3 », page 32](#) (données de ZENworks 11 SP3) pour ZENworks 11 SP4 Appliance.
- 4 Mettez ZENworks 11 SP4 Appliance sous tension et attendez que l'écran des références s'affiche.
- 5 Spécifiez les mots de passe `root` et `zenadmin` pour ZENworks 11 SP4 Appliance.
L'utilitaire de configuration des applicatifs remplit automatiquement les détails sur l'identité et le réseau pour ZENworks 11 SP4 Appliance à partir des données ZENworks 11 SP3 et poursuit le démarrage de l'applicatif. Lorsque la procédure est terminée, l'URL s'affiche dans la console de l'applicatif.
- 6 Si ZENworks 11 SP3 Appliance utilisait un espace de stockage externe, attachez le disque correspondant à ZENworks 11 SP4 Appliance.
Pour configurer le disque externe, procédez comme suit :
 - 6a Après avoir redémarré ZENworks 11 SP4 Appliance, connectez-vous à l'applicatif en tant qu'utilisateur `root` et arrêtez les services ZENworks.
Si l'applicatif héberge la base de données Embedded Sybase, les services Sybase (`sybase-asa` et `sybase-audit-asa`) doivent être en cours d'exécution.

```
/etc/init.d/sybase-asa status
```

```
/etc/init.d/sybase-audit-asa status
```
 - 6b Montez la partition de disque sur ZENworks 11 SP4 Appliance au niveau de la structure d'origine.
Par exemple, si pour ZENworks 11 SP3, `sdb1` était monté à l'emplacement `/var/opt/novell/zenworks`, ce disque doit apparaître dans ZENworks 11 SP4 en tant que `sdc`, qui doit être monté dans le répertoire `/var/opt/novell/zenworks`.
 - 6c Une fois que le disque dur est monté, veillez à ce que `/etc/fstab` soit correctement mis à jour avec la partition montée. Vous pouvez utiliser l'outil de partitionnement de YaST pour monter la partition de disque dans le bon répertoire ZENworks.
Pour plus d'informations sur le montage d'un espace de stockage de contenu, consultez la section [Creating a Permanent Mount](#) (Création d'un montage permanent) du manuel [ZENworks 11 SP4 Primary Server and Satellite Reference](#) (Référence de serveur primaire et satellite ZENworks 11 SP4).
 - 6d Veillez à ce que ce nouveau répertoire monté dispose des autorisations requises. Pour modifier les autorisations, exécutez le script `permissions.sh`.
- 7 Prenez note des URL affichées dans la console, puis passez à la tâche suivante, [Migration des données de ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 Appliance](#).

3.4 Migration des données de ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 Appliance

Après avoir déployé et configuré ZENworks 11 SP4 Appliance, vous êtes prêt à migrer les données de ZENworks 11 SP3 vers l'applicatif.

- 1 Dans un navigateur pris en charge, lancez l'URL affichée dans la console de l'applicatif.
Par exemple, `https://<adresse_IP>:9443`
- 2 Connectez-vous à ZENworks Appliance avec les références `root` ou `zenadmin` configurées à la section [Déploiement et configuration de ZENworks 11 SP4 Appliance](#) de l'[Étape 5 page 34](#).
- 3 Vérifiez que toutes les conditions requises pour la migration sont remplies, cochez la case **I have verified that all necessary steps have been completed** (J'ai vérifié que toutes les étapes nécessaires ont été respectées), puis cliquez sur **Suivant** pour afficher l'écran des références de la zone de gestion ZENworks.

Si toutes les conditions requises pour la migration ne sont pas remplies, cliquez sur **Annuler**, remplissez les conditions requises, puis connectez-vous à nouveau à la console ZENworks Appliance pour poursuivre la migration.

IMPORTANT : si l'applicatif est un deuxième serveur primaire et que la base de données est une base Embedded Sybase, vous devez vous assurer que les services sybase (`sybase-asa` et `sybase-audit-asa`) sont démarrés sur le premier serveur primaire.

- 4 Spécifiez les références de l'administrateur ZENworks (par exemple `administrator` et mot de passe) pour accéder à la zone de gestion ZENworks, puis cliquez sur **Terminer**.
La migration de ZENworks commence et peut prendre plusieurs minutes. La procédure de migration se poursuit en arrière-plan, même si vous fermez le navigateur ou s'il atteint sa valeur de timeout.
- 5 Lorsque la migration de ZENworks est terminée, cliquez sur **Fermer** pour afficher l'écran de résumé de la configuration de ZENworks Appliance.
- 6 Cliquez sur **Open ZENworks Control Center** (Ouvrir le centre de contrôle ZENworks) pour voir vos données migrées et continuer à gérer votre système ZENworks.

3.5 Post-migration

- ♦ La configuration NTP n'est pas migrée. Par conséquent, vous devez reconfigurer manuellement les paramètres NTP dans ZENworks 11 SP4 Appliance. Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur `root` à la console de l'applicatif pour configurer les paramètres NTP.

Si les paramètres NTP ne sont pas configurés, un message d'avertissement de synchronisation horaire s'affiche pendant la connexion à la console ZENworks (ZCC).

- ♦ Exécutez ZDC pour vérifier le système ZENworks 11 SP4 migré.
- ♦ Assurez-vous que tous les services ZENworks sont en cours d'exécution : `novell-zenworks-configure -c SystemStatus`

4 Migration d'un serveur primaire de ZENworks 11 SP3 depuis Linux vers ZENworks 11 SP4 Appliance

ZENworks prend en charge la migration d'applicatif à applicatif. Toutefois, vous ne pouvez pas migrer votre serveur depuis un serveur non-applicatif vers un applicatif étant donné que le processus de migration actuel ne prend pas en charge ce cas d'utilisation. Si les serveurs primaires sont sous Linux, vous pouvez les faire migrer vers ZENworks Appliance en effectuant la procédure détaillée dans ce chapitre :

- ♦ [Section 4.1, « Migration depuis un serveur primaire virtuel ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 Appliance », page 37](#)
- ♦ [Section 4.2, « Migration depuis un serveur primaire physique ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 Appliance », page 38](#)

4.1 Migration depuis un serveur primaire virtuel ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 Appliance

Pour migrer depuis un serveur ZENworks virtuel vers ZENworks Appliance :

- 1 Créez le fichier texte `ZENworks-release` à l'emplacement `/etc/` sur le serveur ZENworks 11 SP3. Dans le fichier texte `ZENworks-release`, entrez `ZENworks 11 SP4 Appliance`.
ou
Téléchargez le fichier [LinuxToApplianceMigration.zip](#). Extrayez le fichier zip et copiez le fichier de version de ZENworks à l'emplacement `/etc/` sur le serveur ZENworks 11 SP3.
- 2 Suivez les étapes décrites au [Chapitre 3, « Migration de l'applicatif », page 31](#).

IMPORTANT : cette section fournit des informations sur la migration depuis ZENworks 11 SP3 Appliance vers ZENworks 11 SP4 Appliance. Toutefois, dans ce scénario, vous devez considérer ZENworks 11 SP3 Appliance en tant que serveur virtuel ZENworks 11 SP3.

Une fois la procédure terminée, le serveur ZENworks virtuel est migré vers ZENworks 11 SP4 Appliance et l'applicatif est opérationnel.

4.2 Migration depuis un serveur primaire physique ZENworks 11 SP3 vers ZENworks 11 SP4 Appliance

ZENworks 11 SP4 Appliance stocke les données de ZENworks sur un disque virtuel externe. Les données de ZENworks 11 SP3 doivent être copiées sur un nouveau disque virtuel et ce disque doit être ultérieurement attaché à ZENworks 11 SP4 Appliance.

Pour copier les données de ZENworks 11 SP3 sur le nouveau disque virtuel, montez provisoirement le disque sur un périphérique Linux qui se trouve sur le même hyperviseur que ZENworks 11 SP4 Appliance. Cette opération est nécessaire, car l'appliquatif ne peut pas être mis sous tension avant la copie des données.

IMPORTANT : aucune modification ne sera apportée au périphérique Linux sur lequel le disque est monté.

Conditions préalables

Avant de procéder à la migration depuis un serveur ZENworks vers ZENworks Appliance, vous devez vous assurer que les conditions préalables suivantes sont remplies :

- ♦ L'hyperviseur sur lequel ZENworks 11 SP4 Appliance sera déployé doit avoir un périphérique Linux disponible pour le montage provisoire du disque dur.
- ♦ L'accès SSH sans mot de passe doit être activé depuis le serveur ZENworks 11 SP3 sur le périphérique Linux temporaire. Pour plus d'informations, consultez le [site Web de Linux](#).

Procédure

- 1 Déployez ZENworks 11 SP4 Appliance. Ne le mettez pas sous tension.
- 2 Ajoutez un nouveau disque dur virtuel à ZENworks 11 SP4 Appliance.
- 3 Calculez la taille du nouveau disque dur en fonction des répertoires ci-dessous :
 - ♦ `database (/var/opt/novell/zenworks/database)` si l'appliquatif héberge la base de données Sybase intégrée.
 - ♦ `content-repo (/var/opt/novell/zenworks/content-repo)`
 - ♦ `downloads (/opt/novell/zenworks/install/downloads)`
 - ♦ `collection (/var/opt/novell/zenworks/collection)`

En outre, allouez 20 Go d'espace supplémentaire.

Si l'un des répertoires fait partie de la partition de disque montée, sa taille peut être ignorée lors du calcul de la nouvelle taille de disque.

- 4 Détachez le disque virtuel qui vient d'être ajouté depuis ZENworks 11 SP4 Appliance et associez-le à un périphérique Linux dans l'hyperviseur.
- 5 Vérifiez l'état du serveur primaire à l'aide de ZENworks Diagnostic Center :
 - 5a Téléchargez ZENworks 11 SP3 Diagnostic Center dans l'appliquatif. Vous pouvez télécharger le fichier `ZENworksDiagnosticCenter.zip` à partir du [site de téléchargement de ZENworks 11 SP3](#).
 - 5b Extrayez le fichier `ZENworksDiagnosticCenter.zip` sur l'appliquatif.

5c Exécutez ZENworks Diagnostic Center.

Pour plus d'informations sur l'exécution de ZENworks Diagnostic Center, reportez-vous à la section [Exécution de ZDC](#) du manuel [Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP4](#).

- 6 Sauvegardez les bases de données ZENworks et arrêtez les services ZENworks sur tous les autres serveurs primaires de la zone pour vous assurer que les fichiers qui doivent être copiés ne sont pas en cours d'utilisation par un des services. Vous ne devez pas arrêter les services ZENworks sur l'applicatif que vous voulez migrer, car le script `LinuxToApplianceMigration` le fait automatiquement. Pour plus d'informations sur l'arrêt des services, reportez-vous à la section [Stopping the ZENworks Services](#) (Arrêt des services ZENworks) du manuel [ZENworks 11 Primary Server and Satellite Reference \(Référence de serveur primaire et satellite ZENworks 11\)](#).
- 7 Activez l'accès sans mot de passe SSH depuis le serveur ZENworks 11 SP3 pour le périphérique Linux auquel le disque dur virtuel est attaché.
- 8 Copiez et dézippez le contenu du fichier [LinuxToApplianceMigration.zip](#) (à l'aide de la commande de décompression `LinuxToApplianceMigration.zip`) sur le serveur ZENworks 11 SP3. Le contenu du fichier `LinuxToApplianceMigration.zip` est extrait dans le dossier `LinuxToApplianceMigration`. Dans une fenêtre de terminal, accédez au répertoire `LinuxToApplianceMigration`.
- 9 Modifiez le fichier `NvlVAinit` dans le dossier `LinuxToApplianceMigration` avec les variables suivantes :

- ◆ `CONFIG_VAINIT_HOSTNAME=""` (FQDN)
- ◆ `CONFIG_VAINIT_IPADDRESS="dhcp"` ou `"adresse_IP"`

IMPORTANT : si vous avez utilisé l'option DHCP pour obtenir l'adresse IP, vous devez entrer `dhcp`. Si vous avez une adresse IP statique, vous devez spécifier l'adresse IP au format `0.0.0.0`.

- ◆ `CONFIG_VAINIT_TIMEZONE=""` (ex. : `Asie/Kolkata`)
- ◆ `CONFIG_VAINIT_GATEWAY="0.0.0.0"`
- ◆ `CONFIG_VAINIT_NETWORK_MASK="0.0.0.0"`
- ◆ `CONFIG_VAINIT_SEARCH_DOMAINS="domaine"`
- ◆ `CONFIG_VAINIT_DNS_SERVER="0.0.0.0"`
- ◆ `CONFIG_VAINIT_DNS_SERVER_2="0.0.0.0"`
- ◆ `CONFIG_VAINIT_DNS_SERVER_3="0.0.0.0"`

Les détails du périphérique ZENworks 11 SP3 doivent être fournis pour les champs ci-dessus de manière à garantir que l'identité réseau est également migrée.

- 10 Exécutez la commande `LinuxToApplianceMigration.sh` avec les arguments de ligne de commande suivants :

- ◆ **ip** : adresse IP du périphérique Linux sur lequel le disque dur virtuel est monté.
- ◆ **username** : nom d'utilisateur du périphérique Linux sur lequel le disque dur virtuel est monté. L'utilisateur doit disposer de privilèges d'administrateur.
- ◆ **device** : nom du disque virtuel attaché au périphérique Linux temporaire. Exemple : `/dev/sdb`, `/dev/sdc`, etc.

IMPORTANT : dans une fenêtre de terminal, accédez au répertoire `LinuxToApplianceMigration` et exécutez `LinuxToApplianceMigration.sh`. Vérifiez les éventuelles erreurs dans le fichier `LinuxToApplianceMigration.log`.

- 11 Arrêtez le serveur ZENworks 11 SP3.
- 12 Supprimez le disque dur virtuel ajouté du périphérique Linux temporaire, attachez-le au serveur ZENworks 11 SP4 Appliance, puis mettez l'applicatif sous tension.
- 13 Continuez à partir de l'étape 4 (https://www.novell.com/documentation/zenworks114/zen11_upgrade/data/b1g4yqtl.html) de la Section 3.3, « Déploiement et configuration de ZENworks 11 SP4 Appliance », page 33.

Une fois cette procédure terminée, le serveur ZENworks est migré de Linux vers ZENworks 11 SP4 Appliance et l'applicatif est opérationnel.

Si un échec se produit au cours du processus de copie des données, vous pouvez mettre la machine du serveur ZENworks 11 SP3 sous tension. Le serveur ZENworks 11 SP3 est alors opérationnel.

5 Aspects à prendre en considération lors de l'administration des périphériques gérés ZENworks Configuration Management 10.3.4

ZENworks 11 permet d'administrer les périphériques gérés ZENworks Configuration Management 10.2.x/10.3.x à partir des serveurs primaires ZENworks 11. Passez en revue les sections suivantes pour maîtriser les aspects à ne pas négliger lors de l'administration des périphériques gérés ZENworks Configuration Management 10.2.x/10.3.x à partir des serveurs primaires ZENworks 11 :

- ♦ [Section 5.1, « Préparation du serveur ZENworks 11 SP4 en vue de l'administration des périphériques gérés ZENworks Configuration Management 10.3.4 », page 41](#)
- ♦ [Section 5.2, « Création et gestion de règles de serveur le plus proche pour les périphériques ZENworks Configuration Management 10.3.4 », page 42](#)
- ♦ [Section 5.3, « Limitations connues », page 54](#)

5.1 Préparation du serveur ZENworks 11 SP4 en vue de l'administration des périphériques gérés ZENworks Configuration Management 10.3.4

Un serveur ZENworks 11 est compatible avec les périphériques gérés ZENworks Configuration Management 10.3.x. Toutefois, un serveur ZENworks 11 récemment installé ne peut pas offrir la fonctionnalité de gestion des composants à des périphériques gérés ZENworks 10.3.x qui communiquent avec lui, à moins d'avoir effectué cette procédure.

- 1 Copiez les fichiers suivants à partir d'un serveur ZENworks 10.3.x ou ZENworks 11 avec mise à jour système dans la zone et remplacez-les à l'emplacement respectif sur le serveur ZENworks 11 qui vient d'être installé.

Sous Linux :

```
/opt/novell/zenworks/install/downloads/novell-*.msi
```

```
/opt/novell/zenworks/install/downloads/novell-*.msi.superceded
```

Sous Windows :

```
%ZENWORKS_HOME%\install\downloads\novell-*.msi
```

```
%ZENWORKS_HOME%\install\downloads\novell-*.msi.superceded
```

Emplacement où les fichiers doivent être copiés sur le serveur ZENworks 11 que vous venez d'installer :

Sous Linux :

```
/opt/novell/zenworks/install/downloads/
```

```
/opt/novell/zenworks/install/downloads/
```

Sous Windows :

```
%ZENWORKS_HOME%\install\downloads\
```

```
%ZENWORKS_HOME%\install\downloads\
```

REMARQUE : sous Linux, veillez à ce que tous les fichiers copiés aient la propriété zenworks:zenworks. Pour définir la propriété qui convient à ces fichiers, utilisez les commandes suivantes :

```
chown zenworks:zenworks /opt/novell/zenworks/install/downloads/novell-*.msi
```

```
chown zenworks:zenworks /opt/novell/zenworks/install/downloads/novell-*.msi.superceded
```

5.2 Création et gestion de règles de serveur le plus proche pour les périphériques ZENworks Configuration 10.3.4

Lorsque votre zone de gestion ZENworks comporte plusieurs serveurs (serveurs primaires et satellites), les périphériques doivent savoir quel serveur contacter. Le panneau Règles de serveur le plus proche vous permet de créer des règles afin de déterminer le serveur qu'un périphérique doit contacter. Concernant les règles de serveur le plus proche, les périphériques configurés en tant que satellites sont considérés comme des serveurs.

Il existe plusieurs fonctions de base pour lesquelles les périphériques contactent un serveur :

- ♦ **Collection** : les informations d'inventaire et de journal de messages sont collectées depuis chaque périphérique pour être affichées dans le centre de contrôle ZENworks et permettre la génération de rapports. Chaque serveur ZENworks primaire et chaque satellite peut faire office de serveur de collecte.
- ♦ **Sommaire** : le contenu est fourni aux périphériques gérés. Chaque serveur ZENworks primaire et chaque satellite peut faire office de serveur de contenu.
- ♦ **Configuration**: des paramètres de configuration et des informations d'enregistrement sont appliqués aux périphériques. Seuls les serveurs ZENworks primaires peuvent faire office de serveurs de configuration.
- ♦ **Authentification** : les périphériques gérés contactent un serveur ZENworks afin de procéder à l'authentification auprès de la zone de gestion. Chaque serveur ZENworks primaire et chaque satellite peuvent faire office de serveur d'authentification.

Un périphérique peut contacter le même serveur pour toutes les fonctions ou différents serveurs pour chacune d'elles. Une seule règle de serveur le plus proche peut être appliquée à chaque périphérique. Une règle applicable de périphérique est déterminée comme suit :

1. **Paramètres du périphérique** : évaluez toutes les règles définies sur le périphérique. Si le périphérique répond aux critères d'une règle, celle-ci devient la règle applicable du périphérique.
2. **Paramètres du dossier** : si aucune règle de périphérique ne s'applique, évaluez toutes les règles définies sur le dossier parent du périphérique. Si le périphérique répond aux critères d'une règle, celle-ci devient la règle applicable du périphérique. Si non, évaluer les règles du dossier suivant en montant dans la hiérarchie.

3. **Zone de gestion** : si aucune règle de dossier ne s'applique, évaluer toutes les règles définies dans la zone de gestion. Si le périphérique répond aux critères d'une règle, celle-ci devient la règle applicable du périphérique. Dans le cas contraire, appliquez la règle par défaut au périphérique.
4. **Règle par défaut** : si aucune règle de périphérique, de dossier ou de zone de gestion ne s'applique, appliquez la règle par défaut au périphérique. La règle par défaut est une simple liste de tous les serveurs de contenu, répertoriés dans l'ordre dans lequel vous voulez que les périphériques les contactent.


La règle par défaut de serveur le plus proche s'applique aux périphériques ZENworks Configuration Management 10.3.4 et ZENworks 11. Si vous ne souhaitez pas utiliser la règle par défaut de serveur le plus proche pour déterminer les serveurs les plus proches pour les périphériques, vous pouvez créer des règles de serveur le plus proche personnalisées. Vous pouvez créer les règles de serveur le plus proche pour les périphériques ZENworks Configuration 10.3.4 à trois niveaux : au niveau de la zone de gestion, du dossier de périphérique et du périphérique. Ces paramètres sont désactivés lorsque vous établissez votre zone de gestion comme référence pour ZENworks 11. Pour créer une règle de serveur le plus proche personnalisée pour les périphériques ZENworks Configuration Management 10.3.4, reportez-vous à la [Section 5.2.1, « Création de règles de serveur le plus proche pour les périphériques ZENworks Configuration 10.3.4 », page 43](#). Pour un périphérique ZENworks 11, les serveurs les plus proches personnalisés sont configurés dans des emplacements. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Adding Closest Servers to Locations](#) » (Ajout de serveurs les plus proches aux emplacements) du manuel [ZENworks 11 SP4 Location Awareness Reference](#) (Référence de sensibilité à l'emplacement de ZENworks 11 SP4).

Reportez-vous aux sections suivantes :

- ♦ [Section 5.2.1, « Création de règles de serveur le plus proche pour les périphériques ZENworks Configuration 10.3.4 », page 43](#)
- ♦ [Section 5.2.2, « Sauvegarde de règles de serveur le plus proche pour les périphériques ZENworks Configuration 10.3.4 », page 53](#)

5.2.1 Création de règles de serveur le plus proche pour les périphériques ZENworks Configuration 10.3.4

- 1 Lancez le centre de contrôle ZENworks.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - ♦ Pour créer une règle de serveur le plus proche pour votre zone de gestion, cliquez sur l'onglet **Configuration**, puis sur **Gestion d'infrastructure** (dans le tableau de bord Paramètres de la zone de gestion) > **Règles de serveur le plus proche**.
 - ♦ Pour créer une règle de serveur le plus proche pour un dossier de périphériques, ouvrez la page de détails du dossier, puis cliquez sur **Paramètres** > **Gestion d'infrastructure** (dans le tableau de bord Paramètres) > **Règles de serveur le plus proche**.
 - ♦ Pour créer une règle de serveur le plus proche pour un périphérique, ouvrez la page de détails du périphérique, puis cliquez sur **Paramètres** > **Gestion d'infrastructure** (dans le tableau de bord Paramètres) > **Règles de serveur le plus proche**.



- 3 Facultatif : si vous créez des règles de serveur le plus proche sur un périphérique ou un dossier de périphériques, cliquez sur **Remplacer les paramètres** pour activer le panneau Règles de serveur le plus proche.

L'option **Remplacer** (non décrite) ne s'affiche qu'au niveau du périphérique et du dossier périphérique.

- 4 Cliquez sur **Ajouter** pour afficher la boîte de dialogue Construction de la règle :

- 5 Dans le champ **Nom de la règle**, indiquez le nom de la règle.

Le nom s'affiche dans la liste Règles de serveur le plus proche du centre de contrôle ZENworks. Pour accéder à cette liste, cliquez sur **Configuration** dans le volet de gauche, puis sur l'onglet **Configuration**. Cliquez ensuite sur le panneau **Paramètres de la zone de gestion** pour l'ouvrir, puis sur la section **Gestion d'infrastructure** pour l'ouvrir et, enfin, cliquez sur **Règles de serveur le plus proche**. Toutes les règles définies pour le niveau actuel sont affichées ici.

- 6 Si vous ne souhaitez pas ajouter la règle par défaut de serveur le plus proche aux serveurs listés dans cette règle de serveur le plus proche, cochez la case **Exclure la règle par défaut du serveur le plus proche**.

La fonction des règles de serveur le plus proche utilise d'abord les serveurs indiqués dans la règle, puis passe aux autres serveurs listés dans la règle par défaut de serveur le plus proche si le périphérique géré ne peut pas utiliser les serveurs indiqués. Par conséquent, pour obtenir le contenu des seuls serveurs spécifiés dans la règle, cochez cette case pour exclure tous les autres serveurs.

- 7 Utilisez les champs **Logique de la règle** pour créer l'expression de la règle.

Une expression se compose d'une option de critères, d'un opérateur et d'une valeur. Par exemple :

Filtre de nom DNS égal à *.novell.com

Filtre de nom DNS est l'option de critère, égal à est l'opérateur et *.novell.com est la valeur. Dans l'exemple ci-dessus, la règle de serveur le plus proche est appliquée uniquement aux périphériques dont le nom DNS se termine par .novell.com.

Si nécessaire, vous pouvez utiliser NON pour effectuer une négation logique de l'expression. Par exemple :

NON filtre de nom DNS égal à *.novell.com

Dans l'exemple ci-dessus, la règle de serveur le plus proche est appliquée uniquement aux périphériques dont le nom DNS ne se termine pas par .novell.com.

Vous pouvez utiliser plusieurs expressions pour la règle. Par exemple :

Filtre de nom DNS égal à provo.novell.com ou Adresse IP égale à 192.168.67.12/24

Vous pouvez utiliser les critères suivants :

Option	Explication
Filtre de nom DNS	<p>Correspond aux noms DNS qui répondent aux critères du filtre. Vous pouvez spécifier un filtre exact ou utiliser un point d'interrogation (?) ou un astérisque (*) comme caractère joker pour correspondre à un ou plusieurs caractères du nom DNS. Un point d'interrogation (?) correspond à un caractère et un astérisque (*) correspond à un ou plusieurs caractères. Exemples :</p> <p>provo.novell.com : correspond à tous les périphériques du sous-domaine provo du domaine de niveau supérieur novell.com.</p> <p>*.novell.com : correspond à tous les périphériques du domaine de niveau supérieur novell.com, y compris les périphériques des sous-domaines.</p> <p>provo?.novell.com : correspond à tous les périphériques des sous-domaines provo1 et provo 2 du domaine de niveau supérieur novell.com ; ne correspond pas aux périphériques du sous-domaine provo12.</p>
Adresse IP /n	<p>Correspond aux adresses IP qui font partie du bloc CIDR spécifié. Avec CIDR, la portion décimale en pointillés de l'adresse IP est interprétée comme un nombre binaire 32 bits qui a été séparé en quatre octets de 8 bits. Le nombre suivant la barre oblique (/n) est la longueur du préfixe, c'est-à-dire le nombre de bits initiaux partagés à partir du côté gauche de l'adresse. Le nombre /n peut varier de 0 à 32, 8, 16, 24 et 32 étant des valeurs couramment utilisées. Exemples :</p> <p>192.168.67.12/16 : correspond à toutes les adresses IP qui commencent par 192.168.</p> <p>192.168.67.12/24 : correspond à toutes les adresses IP qui commencent par 192.168.67.</p>

8 Pour configurer les serveurs répertoriés dans l'une des sections, vous avez plusieurs possibilités :

8a (Facultatif) Vous pouvez effectuer les tâches suivantes pour gérer des serveurs individuels de l'une des listes de serveurs (Collecte, Contenu, Configuration et Authentification) :

Tâche	Étapes	Détails complémentaires
Ajouter un serveur à une liste	<ol style="list-style-type: none">1. Dans la liste de serveurs souhaitée (Collecte, Contenu, Configuration ou Authentification), cliquez sur Ajouter.2. Recherchez et sélectionnez un ou plusieurs serveurs ZENworks ou satellites.3. Cliquez sur OK pour ajouter les serveurs sélectionnés à la liste.	<p>Par défaut, les serveurs ZENworks prennent en charge toutes les fonctions (Collecte, Contenu, Configuration et Authentification). Par conséquent, ils peuvent être sélectionnés dans n'importe quelle liste de serveurs.</p> <p>Les serveurs satellites, toutefois, peuvent être configurés pour des rôles spécifiques (Collecte, Contenu, Création d'image et Authentification). Les conséquences sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Lors de la sélection de satellites pour la liste de serveurs de collecte, seuls les satellites possédant le rôle de collecte peuvent être sélectionnés.◆ Lors de la sélection de satellites pour la liste de serveurs d'authentification, seuls les satellites possédant le rôle d'authentification peuvent être sélectionnés.◆ Lors de la sélection de satellites pour la liste de serveurs de contenu, seuls les satellites possédant le rôle de contenu ou de création d'image peuvent être sélectionnés.◆ Les satellites ne peuvent pas disposer du rôle de configuration. Par conséquent, ils ne peuvent pas être ajoutés à la liste de serveurs de configuration. <p>Les rôles de satellite sont configurés dans le panneau Hiérarchie des serveurs de l'onglet Configuration.</p>

Tâche	Étapes	Détails complémentaires
Réorganiser la liste	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la liste de serveurs souhaitée, cochez la case en regard du serveur, groupe ou commutateur L4 à déplacer. 2. Cliquez sur Vers le haut ou Vers le bas pour changer sa position dans la liste. 3. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour réorganiser la liste. 	<p>La position des serveurs dans la liste détermine l'ordre dans lequel ils sont contactés. Le premier élément de liste (serveur, groupe ou commutateur L4) est contacté en premier, puis le deuxième, etc.</p> <p>Vous pouvez organiser différemment les éléments dans ces listes. Cela vous permet de répartir la charge de travail initiée par les périphériques en octroyant les premières places des différentes listes à des serveurs distincts. Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Serveurs de collecte : Serveur 1, Groupe 1, Serveur 3, Commutateur L4 5 ♦ Serveurs de contenu : Commutateur L4 5 ♦ Serveurs de configuration : Serveur 3, Serveur 2, Groupe 1 ♦ Serveurs d'authentification : Serveur 1, Serveur 2
Supprimer un serveur d'une liste	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la liste de serveurs, cochez la case en regard du serveur à supprimer. 2. Cliquez sur Supprimer. 	

8b (Facultatif) Vous pouvez utiliser un groupe pour rendre aléatoires les connexions aux serveurs. À chaque fois que la liste de serveurs est transmise à un périphérique, elle est rendue aléatoire afin que tous les périphériques ne reçoivent pas une liste organisée de la même façon.

Par exemple, supposons que la liste de serveurs comprend les éléments suivants :

- ♦ Serveur 1
- ♦ Groupe 1 (Serveur 2, Serveur 3, Serveur 4)
- ♦ Serveur 5

Un périphérique peut recevoir la liste suivante : Serveur 1, Serveur 3, Serveur 2, Serveur 4, Serveur 5.

Un autre périphérique peut recevoir une liste différente : Serveur 1, Serveur 4, Serveur 3, Serveur 2, Serveur 5.

Dans tous les cas, Serveur 1 est indiqué en premier et Serveur 5 en dernier, mais l'ordre des serveurs du Groupe 1 est aléatoire.

Pour gérer les groupes de serveurs de l'une des listes de serveurs (Collecte, Contenu, Configuration et Authentification), vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

Tâche	Étapes	Détails complémentaires
Créer un groupe de serveurs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la liste de serveurs souhaitée, cochez les cases en regard des serveurs à inclure au groupe, puis cliquez sur Groupes > Créer un groupe à partir de la sélection. ou Si vous souhaitez créer un groupe vide, cliquez sur Groupes > Créer un groupe vide. Vous pouvez y ajouter des serveurs ultérieurement en utilisant l'option Groupes > Ajouter au groupe. 2. Nommez le groupe, puis cliquez sur OK pour l'ajouter à la liste. 3. Cliquez sur Appliquer pour que la modification soit effective. 	
Ajouter des serveurs à un groupe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la liste de serveurs souhaitée, cochez les cases en regard des serveurs à ajouter au groupe. 2. Cliquez sur Groupes > Ajouter au groupe. 3. Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pour ajouter les serveurs sélectionnés à un nouveau groupe, sélectionnez Créer, indiquez le nom du groupe, puis cliquez sur OK. ◆ Pour ajouter les serveurs sélectionnés à un groupe existant, sélectionnez un groupe dans la liste du champ Sélectionner, puis cliquez sur OK. 4. Cliquez sur Appliquer pour que la modification soit effective. 	

Tâche	Étapes	Détails complémentaires
Réorganiser la liste	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la liste de serveurs, cochez la case en regard du serveur, groupe ou commutateur L4 à déplacer. 2. Cliquez sur Vers le haut ou Vers le bas pour changer sa position dans la liste. 3. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour réorganiser la liste. 	<p>La position des serveurs dans la liste détermine l'ordre dans lequel ils sont contactés. Le premier élément de liste (serveur, groupe ou commutateur L4) est contacté en premier, puis le deuxième, etc.</p> <p>Vous pouvez organiser différemment les éléments dans ces listes. Cela vous permet de répartir la charge de travail initiée par les périphériques en octroyant les premières places des différentes listes à des serveurs distincts. Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Serveurs de collecte : Server 1, Groupe 1, Serveur 3, Commutateur L4 5 ♦ Serveurs de contenu : Commutateur L4 5, Serveur 2, Serveur 3, Serveur 1 ♦ Serveurs de configuration : Server 3, Serveur 2, Groupe 1 ♦ Serveurs d'authentification : Groupe 1, Commutateur L4 5, Serveur 1, Serveur 2
Copier un groupe d'une liste vers une autre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la liste de serveurs dans laquelle copier un groupe, cliquez sur Groupes > Copier un groupe existant. Par exemple, pour copier un groupe de la liste de serveurs de collecte dans la liste de serveurs de contenu, cliquez sur Groupes > Copier un groupe existant dans la liste de serveurs de contenu. 2. Sélectionnez le groupe souhaité dans la liste, puis cliquez sur OK pour le copier. 3. Cliquez sur Appliquer pour que la modification soit effective. 	<p>Si vous copiez un groupe dans une liste qui ne contient pas encore les serveurs du groupe, les serveurs non répertoriés sont supprimés du groupe. Par exemple, si Groupe 1 inclut Serveur 1 et Serveur 2 et que vous copiez Groupe 1 dans une liste qui ne comprend pas Serveur 1, ce dernier est supprimé du groupe.</p>

Tâche	Étapes	Détails complémentaires
Supprimer des serveurs d'un groupe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la liste de serveurs, développez le groupe afin d'afficher les serveurs. 2. Cochez les cases en regard des serveurs que vous souhaitez supprimer du groupe. 3. Cliquez sur Groupes > Supprimer du groupe, puis sur OK. 4. Cliquez sur Appliquer pour que la modification soit effective. 	Les serveurs ne sont pas supprimés de la liste de serveurs, mais uniquement du groupe.
Supprimer un groupe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la liste de serveurs, cochez la case en regard du groupe à supprimer. 2. Cliquez sur Groupes > Supprimer un groupe, puis sur OK. 3. Cliquez sur Appliquer pour que la modification soit effective. 	Les serveurs du groupe ne sont pas supprimés, seul le groupe l'est.

8c (Facultatif) Si vous possédez des serveurs ZENworks ou des satellites mis en grappe derrière un commutateur L4, vous pouvez définir ce dernier et ajouter les serveurs à la définition. Cela permet au commutateur L4 d'équilibrer le trafic entre ces serveurs.

Tâche	Étapes	Détails complémentaires
Créer une définition de commutateur L4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la liste de serveurs, cochez les cases en regard des serveurs à inclure dans la définition du commutateur L4, puis cliquez sur Commutateur L4 > Créer une définition de commutateur L4 à partir de la sélection. ou Si vous souhaitez créer une définition de commutateur L4 vide, cliquez sur Commutateur L4 > Créer un élément vide. Vous pouvez y ajouter des serveurs ultérieurement en utilisant l'option Commutateur L4 > Ajouter à la définition de commutateur L4. 2. Indiquez le nom DNS ou l'adresse IP du commutateur L4, puis cliquez sur OK pour ajouter le commutateur L4 à la liste. 3. Cliquez sur Appliquer pour que la modification soit effective. 	

Tâche	Étapes	Détails complémentaires
Ajouter des serveurs à une définition de commutateur L4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la liste de serveurs, cochez les cases en regard des serveurs à ajouter à la définition de commutateur L4. 2. Cliquez sur Commutateur L4 > Ajouter à la définition de commutateur L4. 3. Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pour ajouter les serveurs sélectionnés à une nouvelle définition de commutateur L4, sélectionnez Créer, spécifiez le nom DNS ou l'adresse IP du commutateur L4, puis cliquez sur OK. ◆ Pour ajouter les serveurs sélectionnés à une définition de commutateur L4 existante, sélectionnez une définition de commutateur L4 dans la liste du champ Sélectionner, puis cliquez sur OK. 4. Cliquez sur Appliquer pour que la modification soit effective. 	

Tâche	Étapes	Détails complémentaires
Réorganiser la liste	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la liste de serveurs souhaitée, cochez la case en regard du serveur, groupe ou commutateur L4 à déplacer. 2. Cliquez sur Vers le haut ou Vers le bas pour changer sa position dans la liste. 3. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour réorganiser la liste. 	<p>La position des serveurs dans la liste détermine l'ordre dans lequel ils sont contactés. Le premier élément de liste (serveur, groupe ou commutateur L4) est contacté en premier, puis le deuxième, etc.</p> <p>Vous pouvez organiser différemment les éléments dans ces listes. Cela vous permet de répartir la charge de travail initiée par les périphériques en octroyant les premières places des différentes listes à des serveurs distincts. Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Serveurs de collecte : Server 1, Groupe 1, Serveur 3, Commutateur L4 5 ♦ Serveurs de contenu : Commutateur L4 5, Serveur 2, Serveur 3, Serveur 1 ♦ Serveurs de configuration : Server 3, Serveur 2, Groupe 1 ♦ Serveurs d'authentification : Groupe 1, Commutateur L4 5, Serveur 1, Serveur 2
Supprimer des serveurs d'une définition de commutateur L4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la liste de serveurs, développez la définition de commutateur L4 afin d'afficher les serveurs. 2. Cochez les cases en regard des serveurs que vous souhaitez supprimer de la définition de commutateur L4. 3. Cliquez sur Commutateur L4 > Supprimer de la définition de commutateur L4, puis sur OK. 4. Cliquez sur Appliquer pour que la modification soit effective. 	<p>Les serveurs ne sont pas supprimés de la liste de serveurs, mais uniquement de la définition de commutateur L4.</p>
Supprimer une définition de commutateur L4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la liste de serveurs, cliquez sur Commutateur L4 > Supprimer une définition de commutateur L4, puis cliquez sur OK. 2. Cliquez sur Appliquer pour que la modification soit effective. 	<p>Les serveurs de la définition de commutateur L4 ne sont pas supprimés, seule la définition l'est.</p>

- 9 Indiquez le nombre de serveurs ZENworks dont les données doivent être envoyées en même temps aux périphériques gérés. Les options disponibles sont les suivantes :
- ♦ **Illimité** : par défaut, les coordonnées de tous les serveurs répertoriés dans les listes de la règle effective sont envoyées aux périphériques gérés. De plus, les serveurs répertoriés dans la règle par défaut sont ajoutés à ceux figurant dans la règle effective, sauf s'ils en ont été exclus.
 - ♦ **Limiter à <nombre> serveurs par liste** : si vous souhaitez équilibrer la bande passante entre le serveur et les périphériques gérés, indiquez le nombre de serveurs dont les données doivent être envoyées simultanément aux périphériques gérés.

REMARQUE : vous pouvez également configurer le paramètre **Limiter les serveurs renvoyés à l'agent** dans la règle par défaut de serveur le plus proche. La limite définie dans la règle de serveur le plus proche remplace celle définie dans la règle par défaut de serveur le plus proche.

- 10 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK** pour ajouter la règle à la liste des **Règles de serveur le plus proche**.
- 11 Répétez la procédure de l'**Étape 2** à l'**Étape 10** pour créer des règles supplémentaires.
- 12 Si nécessaire, procédez comme suit après avoir créé des règles :
- ♦ Utilisez les boutons **Vers le haut** et **Vers le bas** pour réorganiser les règles dans la liste **Règles de serveur le plus proche**.
Les règles sont évaluées dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées. Vous devriez placer les règles dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'elles soient évaluées.
 - ♦ Pour modifier les paramètres d'une règle, sélectionnez-la, puis cliquez sur **Modifier**.

5.2.2 Sauvegarde de règles de serveur le plus proche pour les périphériques ZENworks Configuration 10.3.4

Si des règles de serveur le plus proche complexes sont configurées dans votre zone de gestion ZENworks, il est conseillé d'exporter ces règles dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Les commandes zman suivantes sont utiles pour sauvegarder les règles de serveur le plus proche :

- ♦ **location-copy-rules (loccp)** : copie les données des règles de serveur le plus proche depuis un périphérique source ou un dossier de périphériques sur un ou plusieurs périphériques ou dossiers de périphériques cible.
- ♦ **location-export-rules-to-file (locxf)** : exporte les données des règles de serveur le plus proche (au format XML) vers un fichier. Ce fichier XML peut être utilisé comme entrée pour créer ou compléter les règles de serveur le plus proche.
- ♦ **location-import-rules-from-file (locif)** : importe les données des règles de serveur le plus proche (au format XML) depuis un fichier.

Pour plus d'informations sur ces commandes et leur utilisation, reportez-vous à la section « [Commandes relatives aux règles d'emplacement](#) » du manuel *Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 11 SP4*. Ces commandes ne sont plus valides lorsque vous avez établi votre zone comme référence pour ZENworks 11 SP4.

5.3 Limitations connues

- ♦ Après la mise à niveau d'un serveur primaire de ZENworks Configuration Management 11 SP2 vers ZENworks 11 SP4, les opérations suivantes ne sont pas prises en charge :
 - ♦ La promotion des périphériques gérés sur lesquels une ancienne version de ZENworks Adaptive Agent (version 10.3.4) est installée en tant que satellite.
 - ♦ La modification des paramètres et des rôles de satellite pour les satellites existants 10.2.x ou 10.3.x
- ♦ Si une stratégie ou un ensemble de type sandbox uniquement est assigné à un utilisateur test et que ce dernier se connecte à un périphérique géré 10.2.x ou 10.3.x appartenant à une zone de gestion ZENworks 11, aucune des assignations utilisateur de la stratégie ou de l'ensemble n'est répercutée sur le périphérique.
- ♦ Le comportement de l'ensemble des opérations d'installation d'un ensemble sur un périphérique géré a changé dans ZENworks 11 en raison de l'introduction de la gestion des changements pour les ensembles. Pour comprendre le comportement, reportez-vous à la section relative à « [l'influence des versions d'ensemble sur un groupe d'opérations d'installation](#) » du manuel *Référence de distribution des logiciels ZENworks 11 SP4*.

Pour se conformer au comportement de l'ensemble des opérations d'installation de ZENworks 11, l'exécution de l'ensemble des opérations d'installation sur un périphérique géré 10.2.x se trouvant dans la zone de gestion ZENworks 11 requiert l'application d'un correctif au périphérique. Pour plus d'informations sur le correctif, reportez-vous au [site Web de téléchargement Novell](http://download.novell.com/Download?buildid=CCdDG4BfuJs~) (<http://download.novell.com/Download?buildid=CCdDG4BfuJs~>).