

# Gerador de Relatórios do ZENworks® 6.2.x

## Referência de Implantação e Administração da Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks

Agosto de 2018

## **Informações Legais**

Para saber mais sobre informações legais, marcas registradas, isenções de responsabilidade, garantias, exportação e outras restrições de uso, direitos restritos do Governo dos EUA, política de patente e conformidade com FIPS, consulte <http://www.microfocus.com/company/legal/>.

**Copyright © 2018 Micro Focus Software Inc. Todos os Direitos Reservados.**

---

# Índice

<b>Sobre este guia</b>	<b>5</b>
<b>1 Visão geral</b>	<b>7</b>
<b>2 Requisitos do sistema</b>	<b>9</b>
<b>3 Implantação da aplicação</b>	<b>13</b>
3.1 Implantando a aplicação	13
3.2 Definindo as configurações da aplicação	14
<b>4 Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks</b>	<b>17</b>
4.1 Configurando o Gerador de Relatórios do ZENworks	17
4.2 Reconfigurando o Gerador de Relatórios do ZENworks	23
<b>5 Gerenciamento de aplicações</b>	<b>31</b>
5.1 Configuração do Ganglia	32
5.2 Monitoramento do Ganglia	32
5.3 Rede	33
5.4 Horário	33
5.5 Armazenamento	33
5.6 Serviços do sistema	34
5.6.1 Iniciar, parar ou reiniciar serviços do sistema	34
5.6.2 Definir os serviços do sistema como Automático ou Manual	34
5.7 Firewall	34
5.8 Senhas administrativas	34
5.9 Patch de campo	35
5.10 Atualização online	35
5.11 Encerrando e reiniciando a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks	36
<b>6 Gerenciamento do Sistema do Gerador de Relatórios do ZENworks</b>	<b>37</b>
6.1 Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks	38
6.2 Terminal e explorador de arquivos	40
6.2.1 Terminal	40
6.2.2 Explorador de arquivos	42
6.3 Registros	43
6.4 Backup do Gerador de Relatórios do ZENworks	45
<b>7 Migração do Gerador de Relatórios do ZENworks</b>	<b>47</b>
7.1 Fazendo backup dos dados do Gerador de Relatórios do ZENworks 5.6.1	47
7.2 Implantando, configurando e migrando para a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks 6.2.x	48

<b>8 Jaspersoft Studio</b>	<b>51</b>
8.1 Instalando o Jaspersoft Studio 6.2.x . . . . .	51
8.2 Conectando o Jaspersoft Studio 6.2.x ao Gerador de Relatórios do ZENworks . . . . .	52
8.2.1 Copiando o certificado do Gerador de Relatórios do ZENworks . . . . .	53
<b>A Solução de problemas</b>	<b>55</b>

# Sobre este guia

Esta *Referência de Implantação e Administração da Aplicação Virtual do Gerador de Relatórios do Micro Focus ZENworks* ajuda você a implantar e configurar a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks na infraestrutura virtual suportada pelo Gerador de Relatórios do ZENworks.

As informações deste guia estão organizadas da seguinte maneira:

- ♦ Capítulo 1, “Visão geral” na página 7
- ♦ Capítulo 2, “Requisitos do sistema” na página 9
- ♦ Capítulo 3, “Implantação da aplicação” na página 13
- ♦ Capítulo 4, “Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 17
- ♦ Capítulo 5, “Gerenciamento de aplicações” na página 31
- ♦ Capítulo 6, “Gerenciamento do Sistema do Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 37
- ♦ Capítulo 7, “Migração do Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 47
- ♦ Capítulo 8, “Jaspersoft Studio” na página 51
- ♦ Apêndice A, “Solução de problemas” na página 55

## Público

Este guia destina-se a administradores do ZENworks Reporting

## Comentários

Gostaríamos de receber seus comentários e suas sugestões sobre este manual e sobre as outras documentações incluídas no produto. Use o recurso User Comments (Comentários do Usuário) na parte inferior de cada página da documentação online.

## Documentação adicional

O ZENworks Reporting é suportado por outra documentação (nos formatos PDF e HTML) que você pode usar para aprender sobre o produto e implementá-lo. Para acessar a documentação adicional, visite o [site de documentação do ZENworks 2017 na Web \(https://www.novell.com/documentation/zenworks2017/\)](https://www.novell.com/documentation/zenworks2017/).



# 1 Visão geral

O Gerador de Relatórios do ZENworks 6.2.x está disponível como uma aplicação virtual que pode ser implantada em uma infraestrutura virtual suportada. A Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks foi desenvolvida com base no SUSE Linux Enterprise Server (SLES) personalizado e vem pré-instalada com o Gerador de Relatórios do ZENworks 6.2.x e, portanto, ajuda a evitar gastos com licenças de sistema operacional.

Após a implantação, será possível reconfigurar o Gerador de Relatórios do ZENworks usando um console baseado na Web fácil de usar. Além disso, o mesmo console poderá ser usado para manter a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks e realizar tarefas básicas, como executar comandos, iniciar e parar serviços, ver registros, fazer upload e download de arquivos. É possível também ajustar configurações básicas e monitorar o desempenho do servidor.

O Appliance aceita os usuários `root` e `zenadmin`. O usuário `root` tem todos os privilégios na Aplicação e no Gerador de Relatórios do ZENworks. O usuário `zenadmin` tem privilégios apenas no Gerador de Relatórios do ZENworks.

O usuário `root` tem os seguintes privilégios:

- ♦ **Na aplicação**

- ♦ Configuração do Ganglia
- ♦ Monitoramento do Ganglia
- ♦ Rede
- ♦ Horário
- ♦ Armazenamento
- ♦ Serviços do sistema
- ♦ Firewall
- ♦ Senhas administrativas
- ♦ Patch de campo
- ♦ Atualização online
- ♦ Encerrando e reiniciando a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks

- ♦ **No Gerador de Relatórios do ZENworks**

- ♦ Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks
- ♦ Terminal e Explorador de Arquivos
- ♦ Registros
- ♦ Backup do Gerador de Relatórios do ZENworks

O usuário `zenadmin` tem os seguintes privilégios:

- ♦ **Na aplicação**

- ♦ Configuração do Ganglia
- ♦ Monitoramento do Ganglia
- ♦ Serviços do sistema
- ♦ Senhas administrativas

- ◆ Patch de campo
- ◆ Atualização online
- ◆ Encerrando e reiniciando a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks
- ◆ **No Gerador de Relatórios do ZENworks**
  - ◆ Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks
  - ◆ Terminal e Explorador de Arquivos
  - ◆ Registros
  - ◆ Backup do Gerador de Relatórios do ZENworks



# 2 Requisitos do sistema

A Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks é uma máquina virtual de 64 bits (x86\_64). As seções a seguir apresentam os requisitos para implantação da Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks em uma infraestrutura virtual:

*Tabela 2-1* Requisitos da Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks

Item	Requisitos
Hipervisor	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ VMware Workstation 6.5</li><li>◆ VMware ESXi 5.x e 6.x</li><li>◆ Microsoft Hyper-V Server Windows 2012, 2012 R2 e 2016</li><li>◆ XEN no SLES 12 e support packs</li></ul> <p>A implantação do ZENworks Virtual Appliance não é suportada em:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Citrix XenServer 5.x, 6.2 e 6.5</li><li>◆ XEN no SLES 11 SP4 e support packs</li></ul>
Configuração da Máquina Virtual	<p>O Appliance requer a seguinte configuração mínima predefinida por padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>RAM:</b> Mínimo de 8 GB</li><li>◆ <b>Espaço em Disco:</b> Mínimo de 60 GB</li><li>◆ <b>Núcleos da CPU:</b> 2</li></ul> <p>Para obter excelentes resultados, é recomendável pelo menos um processador multi-core de 2,5 GHz</p> <p>O Gerador de Relatórios do ZENworks requer dois discos rígidos. Um disco rígido de 60 GB vem pré-configurado com a Aplicação e contém o sistema operacional, e o outro disco rígido, de no mínimo 15 GB, deve ser adicionado para os dados do ZENworks.</p> <p>Dependendo dos seus requisitos, você poderá aumentar o espaço em disco pré-configurado após implantar a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks.</p>

Item	Requisitos
Fonte de Usuário	<p>É possível configurar o Gerador de Relatórios do ZENworks para usar o Microsoft Active Directory ou a origem de usuário do Novell eDirectory.</p> <p>O usuário com credenciais LDAP pode efetuar login no Gerador de Relatórios do ZENworks. O gerenciamento de usuários não é possível por meio do Servidor Gerador de Relatórios do ZENworks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Fontes autorizadas do usuário suportadas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Novell eDirectory 8.7.3 ou 8.8</li> <li>◆ Microsoft Active Directory (conforme fornecido com o Windows 2000 SP4 ou posterior)</li> </ul> </li> <li>◆ <b>Acesso do usuário LDAP:</b> O Gerador de Relatórios do ZENworks requer usuário com acesso mínimo apenas Leitura ao diretório LDAP</li> <li>◆ <b>Autenticação LDAP:</b> A vinculação simples autentica o usuário e permite que ele acesse o aplicativo.  Vinculação simples é quando um aplicativo especifica um DN (Distinguished Name – Nome Exclusivo) e uma senha para esse DN. Para usar a vinculação simples, o cliente deve informar o DN de uma entrada LDAP existente e uma senha correspondente ao atributo de senha de usuário para essa entrada.</li> </ul>
Endereço IP	O servidor deve ter um endereço IPv4 estático ou um endereço DHCP alugado permanentemente.
Portas	<p>As seguintes portas são necessárias para a comunicação do Servidor Principal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Portas de banco de dados do Microsoft SQL, Oracle e Sybase</li> <li>◆ Servidor Principal: 443</li> <li>◆ LDAP: 389 ou 636</li> <li>◆ SMTP: 25 para e-mail</li> <li>◆ NTP: 123 para sincronização de horário</li> <li>◆ SSH: 22</li> <li>◆ Aplicação: 8443</li> <li>◆ Console de administração da aplicação: 9443</li> </ul>
Banco de Dados	<p>Veja a seguir os bancos de dados suportados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008 SP2, 2012, 2014 e 2016</li> <li>◆ Oracle 11.2.0.4 Standard e Enterprise Edition, 11.2.0.4 RAC, 12c (12.1.0.1 e 12.1.0.2) e 12c RAC</li> <li>◆ Sybase SQL Anywhere 17</li> </ul> <p>Para obter mais informações, consulte <a href="#">Requisitos de banco de dados</a> nos Requisitos do sistema.</p>

---

<b>Item</b>	<b>Requisitos</b>
Browser da Web	Veja a seguir os browsers da Web suportados para o console da Aplicação: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Internet Explorer versão 11</li><li>◆ Firefox ESR versão 38.5 e 45.5</li><li>◆ Firefox versão 50 em diante (incluindo quaisquer patches)</li></ul>
Idiomas Suportados	Veja a seguir os idiomas suportados para o console da Aplicação: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Inglês – en</li><li>◆ Francês – fr</li><li>◆ Alemão – de</li><li>◆ Italiano – it</li><li>◆ Japonês – ja</li><li>◆ Português (Brasil)</li><li>◆ Chinês Simplificado – zh_CN</li><li>◆ Chinês Tradicional – zh_TW</li><li>◆ Espanhol – es</li></ul>

---



# 3 Implantação da aplicação

Para implantar a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks, execute as tarefas nas seguintes seções:

- ♦ Seção 3.1, “Implantando a aplicação” na página 13
- ♦ Seção 3.2, “Definindo as configurações da aplicação” na página 14

## 3.1 Implantando a aplicação

Para implantar a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks, faça o seguinte:

- 1 Verifique se o hipervisor no qual a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks será implantada atende aos requisitos listados no [Capítulo 2, “Requisitos do sistema” na página 9](#).
- 2 Faça download do arquivo da Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks do site de [Downloads da Micro Focus](#).

De acordo com o seu hipervisor, faça download de qualquer um dos seguintes arquivos:

- ♦ **VMware ESXi:** Faça download do arquivo `.ova`.
  - ♦ **Microsoft Hyper-V:** Faça download do arquivo `.vhd`.
  - ♦ **XenServer no SLES 12:** Faça download do arquivo `xen.tar.gz`.
- 3 Implante a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks em um hipervisor usando o arquivo (`.ova`, `.vhd` ou `xen.tar.gz`) do qual foi feito o download.

Por padrão, as ferramentas do VMware são instaladas na primeira inicialização do ZENworks Reporting Virtual Appliance. Se não houver conexão com a Internet disponível durante a primeira inicialização, sempre que uma conexão com a Internet estiver disponível, execute o script `install_vmware_tools` localizado em `/opt/novell/va_install`.

- 4 (Opcional) Tire um instantâneo da máquina virtual que você criou.  
Para gravar o estado e os dados de uma máquina virtual em determinado momento.
- 5 Após implantar a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks, você deverá adicionar um disco rígido antes de ligar a Máquina Virtual.

---

**Importante:** Para migrar do Gerador de Relatórios do ZENworks 5.6.1 para o Gerador de Relatórios do ZENworks 6.2.x, não configure a aplicação, continue no [Capítulo 7, “Migração do Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 47](#).

---

- 6 Para configurar a aplicação, continue na [Seção 3.2, “Definindo as configurações da aplicação” na página 14](#).

## 3.2 Definindo as configurações da aplicação

Para definir as configurações da aplicação, faça o seguinte:

- 1 Na página Contrato de Licença, selecione o **Idioma da Licença** e o **Idioma do Teclado** e clique em **Aceitar**.
- 2 Na página Senhas e Fuso Horário, especifique as seguintes informações:
  - ♦ **Senha de Root e Confirmação:** A senha de root da Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks.
  - ♦ **Senha do zenadmin e Confirmação:** A senha do zenadmin da Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks.
  - ♦ **Servidor NTP:** O endereço IP ou nome DNS do servidor NTP (Network Time Protocol) externo.
  - ♦ **Servidor NTP Opcional:** O endereço IP ou nome DNS do servidor NTP (Network Time Protocol) externo.
  - ♦ **Região:** A região local.
  - ♦ **Fuso Horário:** O fuso horário local.
- 3 Clique em **Avançar**.
- 4 Na página Configurações de Rede, especifique as seguintes informações:
  - ♦ **Nome do host:** O FQDN (Fully Qualified Domain Name-Nome de Domínio Completo e Qualificado) associado ao endereço IP da aplicação. Por exemplo, `server.domain.com`.  
O nome de host deve ser resolvível, senão alguns recursos no Gerador de Relatórios do ZENworks não funcionarão apropriadamente. Os nomes de servidor devem suportar os requisitos de DNS, senão haverá falha ao efetuar login no Gerador de Relatórios do ZENworks. Os caracteres aceitáveis são as letras a-z (maiúsculas e minúsculas), os números e o hífen (-).
  - ♦ **Obtain IP Address using DHCP (Obter Endereço IP usando DHCP):** Selecione essa opção para obter o Endereço IP usando o endereço DHCP. Se você selecionar essa opção, o **Endereço IP** e a **Máscara de Rede** serão desabilitados.
  - ♦ **Endereço IP:** O servidor deve ter um endereço IP estático ou um endereço DHCP alugado permanentemente.
  - ♦ **Máscara de Rede:** A máscara de rede associada ao endereço IP da aplicação.
  - ♦ **Gateway:** O endereço IP do gateway na sub-rede em que a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks está localizada.
  - ♦ **Servidor DNS:** O endereço IP de um servidor DNS principal da rede.
  - ♦ **Servidor DNS Opcional:** O endereço IP de um servidor DNS principal da rede.
  - ♦ **Pesquisa de Domínio:** Por padrão, o domínio especificado no campo **Nome de Host** é exibido.
  - ♦ **Pesquisa de Domínio Opcional:** O domínio alternativo.
- 5 Clique em **Avançar**.

Se você não tiver adicionado um disco rígido após a implantação, uma mensagem de aviso será exibida. Neste cenário, é necessário desligar a máquina virtual, adicionar um disco rígido, ligá-la e continuar na [Etapa 2](#).
- 6 Na página Local do Armazenamento de Dados, verifique o novo disco rígido adicionado.
- 7 Clique em **Configurar**.

Após a configuração, o URL é exibido no console. Use o URL (`https://<FQDN>:9443`) para administrar a aplicação e configurar o Gerador de Relatórios do ZENworks.

- 8 Continue na próxima tarefa, [Capítulo 4, “Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 17](#).





# 4 Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks

As seções a seguir apresentam o fluxo de configuração e reconfiguração:

- ♦ [Seção 4.1, “Configurando o Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 17](#)
- ♦ [Seção 4.2, “Reconfigurando o Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 23](#)

## 4.1 Configurando o Gerador de Relatórios do ZENworks

Após implantar a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks em um hipervisor, execute as seguintes etapas para configurar o Gerador de Relatórios do ZENworks:

- 1 Inicie o URL em um browser da Web suportado.

O URL (`https://<FQDN>:9443` ou `https://<endereçoip>:9443`) aparece no console da Aplicação.

- 2 Escolha o idioma necessário. Se o browser da Web suportar o idioma selecionado, ele será exibido nesse idioma, e também no inglês.

Para obter informações, consulte *Idiomas Suportados* no [Capítulo 2, “Requisitos do sistema” na página 9](#).

- 3 Efetue login no Gerador de Relatórios do ZENworks com as credenciais de `root` ou do `zenadmin` que foram especificadas na [Etapa 2, na Seção 3.2, “Definindo as configurações da aplicação” na página 14](#).

Ao efetuar login pela primeira vez, é solicitado para você configurar o Gerador de Relatórios do ZENworks.

- 4 Verifique os pré-requisitos na página Configurar Gerador de Relatórios do ZENworks. Você deve estar preparado com as informações necessárias para concluir a configuração.

- ♦ Domínio específico às suas necessidades de relatório
- ♦ Configuração da Autoridade de Certificação

O Servidor Gerador de Relatórios do ZENworks requer um certificado para se comunicar com segurança. O Gerador de Relatórios do ZENworks suporta certificados internos e externos. Para usar um certificado interno, ele será automaticamente gerado pelo Gerador de Relatórios do ZENworks. Para usar um certificado externo, gere uma CSR (Certificate Signed Request – Solicitação de Certificado Assinada) usando o Gerador de Relatórios do ZENworks ou os métodos específicos de sua organização e, em seguida, obtenha os certificados assinados.

A CSR é de texto criptografado, fornecida por um usuário para a Autoridade de Certificação (CA) por meio de um aplicativo SSL (Secure Sockets Layer) de certificado digital. A CSR é validada pela CA e recebe um certificado assinado.

- 5 Escolha **Se este for um novo servidor Gerador de Relatórios do ZENworks**.

- 6 Para o Gerador de Relatórios do ZENworks gerar uma CSR, clique em **Gerar CSR**.

Se você gerar a CSR nessa página, a Chave Privada será armazenada no servidor.

Ao configurar o Gerador de Relatórios do ZENworks, você precisa de uma certificação do servidor assinada, uma chave privada e um certificado de CA. Para obter a certificação do servidor assinada, é necessário gerar uma CSR e validá-la pela CA.

**6a** Especifique as seguintes informações.

- ♦ **Nome Comum (CN):** O Nome de Domínio Completo e Qualificado do Servidor Gerador de Relatórios do ZENworks. Esse nome deve corresponder ao nome do servidor no URL para os browsers aceitarem o certificado para comunicação SSL. Por exemplo, mail.novell.com.
- ♦ **Organização (O):** Nome da organização.
- ♦ **Unidade Organizacional (OU):** Nome da unidade organizacional, como departamento ou divisão.
- ♦ **Cidade ou Local (L)**
- ♦ **Estado ou Província (ST)**
- ♦ **País ou Região:** Código do país ou região de duas letras. Por exemplo, US.
- ♦ **Comprimento da chave:** O comprimento da chave necessário pode ser de 1024 ou 2048.

**6b** Clique em **Gerar** e faça download da CSR.

**7** Clique em **Configurar novo servidor Gerador de Relatórios do ZENworks**.

**8** Especifique o seguinte para criar uma conta de administrador:

- ♦ **Nome de Usuário:** O nome de usuário pode ter no máximo 50 caracteres. Ele pode conter caracteres alfanuméricos e especiais (sublinhado \_ e hífen -).
- ♦ **Senha:** A senha de administrador é usada para efetuar login no Gerador de Relatórios do ZENworks. A senha deve ter no mínimo seis caracteres.
- ♦ **Confirmar Senha:** Use esse campo para confirmar a senha correta. Se houver incompatibilidade, aparecerá uma mensagem de erro depois que você clicar em **Avançar**. Você deve digitar a senha correta novamente.

Esse usuário terá direitos de administrador. Essa conta de administrador pode ser usada para efetuar login no Gerador de Relatórios do ZENworks, independentemente das origens de usuário, e tem prioridade sobre qualquer usuário semelhante existente nas origens de usuário configuradas.

**9** Clique em **Avançar**.

**Configurar Domínios** ?

Especifique um ou mais domínios para usar no Gerador de Relatórios do ZENworks. É possível adicionar domínios da Zona de Gerenciamento do ZENworks ou importar arquivos de recursos do domínio.

[Adicionar](#) [Apagar](#)

<input type="checkbox"/> Domínio	Versão	banco de dados	Fonte de Dados
<input type="checkbox"/> <a href="#">ZENworks Domain</a>	17.1.0	172.22.10.73	Sybase
<input type="checkbox"/> <a href="#">ZENworks Audit Domain</a>	17.1.0	172.22.10.73	Sybase
<input type="checkbox"/> <a href="#">ZENworks Bundle Domain</a>	17.1.0	172.22.10.73	Sybase

[Anterior](#) [Próximo](#) [Cancelar](#)

- 10** Especifique um ou mais domínios para usar no Gerador de Relatórios do ZENworks. Você pode adicionar domínios da Zona de Gerenciamento do ZENworks ou importar arquivos de recursos do domínio.
- 10a** Clique em **Adicionar**.
- 10b** Na página Adicionar Domínio, selecione como é para adicionar o domínio e configurar uma fonte de dados.

**Adicionar Domínio** ?

Selecione como deseja adicionar o domínio e configurar uma fonte de dados.

Adicionar domínios da Zona de Gerenciamento do ZENworks ▾

Especifique o seguinte para o Servidor Principal na Zona de Gerenciamento:

Endereço do servidor:

Porta:

Nome de Usuário:

Senha:

Adicionar domínio:  ZENworks  
 Auditoria (ZENworks 11 SP3 ou posterior)  
 Domínio do Bundle do ZENworks (ZENworks 2017 ou posterior)

- ♦ Escolha **Adicionar domínios da Zona de Gerenciamento do ZENworks** e especifique o seguinte:
  - ♦ **Endereço do servidor:** Um endereço IP válido ou FQDN (Fully Qualified Domain Name – Nome de Domínio Completo e Qualificado) do Servidor Principal do ZENworks na Zona de Gerenciamento. Este Servidor Principal será referenciado para fazer download do arquivo de recursos do domínio e das informações de banco de dados necessárias para configurar a fonte de dados para esse domínio.
  - ♦ **Porta:** A porta usada pelo Servidor Principal na Zona de Gerenciamento. A porta padrão é 443.
  - ♦ **Nome de Usuário:** O nome de usuário do administrador da Zona de Gerenciamento para efetuar login no ZENworks Control Center.
  - ♦ **Senha:** A senha para o usuário administrador da Zona de Gerenciamento especificado no campo Nome de Usuário.

- ♦ **Adicionar domínio:** Selecione os domínios que você deseja adicionar.  
O domínio do bundle não é suportado para versões anteriores ao ZENworks 2017. No campo **Adicionar domínio**, limpe **Domínio do Bundle do ZENworks (ZENworks 2017 ou posterior)**.

ou

Você pode adicionar domínios da Zona de Gerenciamento do ZENworks ou fazer upload dos arquivos de recursos do domínio para outros produtos da Micro Focus.

**Adicionar Domínio**

Selecione como deseja adicionar o domínio e configurar uma fonte de dados.

Adicionar domínio usando arquivo de recursos

Fazer upload do arquivo de recursos do domínio e selecionar o tipo de fonte de dados:

Arquivo de Recursos: Procurar

Fonte de Dados: Sybase

Especifique o seguinte para a fonte de dados selecionada:

Endereço do servidor:

Porta: 2638

Nome do banco de dados: ZRSsybase

Nome de Usuário: zenworks

Senha: ●●●●●●

Adicionar Cancelar

- ♦ Escolha **Adicionar domínio usando arquivo de recursos**.
- ♦ **Arquivo de Recursos (\*. zip):** Arraste e solte o arquivo de recursos do domínio do qual foi feito o download e que está disponível localmente.
- ♦ **Fonte de Dados:** Selecione a fonte de dados para o domínio do qual foi feito o upload.  
Se a fonte de dados for um servidor de banco de dados, especifique o seguinte:
  - ♦ **Endereço do servidor:** Um endereço IP válido ou FQDN (Fully Qualified Domain Name – Nome de Domínio Completo e Qualificado) do servidor de banco de dados.

- ♦ **Porta:** A porta usada pelo servidor de banco de dados.
- ♦ **Nome do banco de dados:** O nome do banco de dados.
- ♦ **Nome de Usuário:** O nome de usuário com permissões de leitura e gravação para acessar o banco de dados.
- ♦ **Senha:** Uma senha válida para acessar o banco de dados.

Se o servidor de banco de dados for Microsoft SQL Server, especifique o seguinte:

- ♦ **Nome da instância:** Especifique o nome da instância do Microsoft SQL Server que hospeda o banco de dados.
- ♦ **Tipo de autenticação:** Selecione o tipo de autenticação.
- ♦ **Domínio:** Esse campo será habilitado se você selecionar Autenticação do Windows. Especifique o FQDN (Fully Qualified Domain Name-Nome de Domínio Completo e Qualificado) ou o nome de host.

Se a fonte de dados for uma Zona de Gerenciamento do ZENworks, especifique o seguinte:

- ♦ **Endereço do servidor:** Um endereço IP válido ou FQDN (Fully Qualified Domain Name – Nome de Domínio Completo e Qualificado) do Servidor Principal do ZENworks na Zona de Gerenciamento. Este Servidor Principal será referenciado para fazer download do arquivo de recursos do domínio e das informações de banco de dados necessárias para configurar a fonte de dados para esse domínio.
- ♦ **Porta:** A porta usada pelo Servidor Principal na Zona de Gerenciamento. A porta padrão é 443.
- ♦ **Nome de Usuário:** O nome de usuário do administrador da Zona de Gerenciamento para efetuar login no ZENworks Control Center.
- ♦ **Senha:** A senha para o usuário administrador da Zona de Gerenciamento especificado no campo Nome de Usuário.

**10c** Clique em **Testar** para verificar se a conexão com o Servidor Principal do ZENworks foi estabelecida e, em seguida, clique em **Adicionar**.

**11** (Opcional) Clique no hiperlink **Domínio** para editar um domínio configurado.

**12** Escolha o tipo de Autoridade de Certificação (CA) para a Zona de Gerenciamento.

- ♦ **CA Interna:** O certificado é gerado automaticamente.
- ♦ **CA Externa:** Escolha **Certificado Seguro (.p12 ou .pfx)**, **Certificado raiz e Certificação do servidor com Chave privada** ou **Certificado raiz e Certificação do servidor**.

**12a** De acordo com o certificado necessário, especifique os detalhes:

- ♦ **Certificado seguro (.p12 ou .pfx)**
  - ♦ **Certificado seguro:** Esse certificado armazena a certificação do servidor, todas as cadeias de certificação intermediárias e a chave privada em um arquivo criptografado protegido por senha. Ele suporta o formato de arquivo `.p12` ou `.pfx`.
  - ♦ **Senha:** Senha do arquivo de certificado seguro.
- ♦ **Certificado raiz e Certificação do servidor com Chave privada**
  - ♦ **Certificado raiz:** O certificado de nível superior na árvore de certificados emitido pela CA que assinou a Certificação do servidor e todas as cadeias de certificação intermediárias. Ele suporta os formatos de arquivo `.pem`, `.crt`, `.cer`, `.der`, `.p7b` ou `.p7c`.

- ♦ **Certificação do servidor:** Trata-se de um certificado assinado usado para o servidor ZENworks. Ele suporta os formatos de arquivo .pem, .crt, .cer, .der, .p7b ou .p7c.
- ♦ **Chave privada:** Arquivo de chave privada associado à certificação do servidor assinada. Ele suporta o formato de arquivo .der.
- ♦ **Certificado raiz e Certificação do servidor**  
Para usar o **Certificado raiz e Certificação do servidor**, você deve ter gerado uma CSR usando o link **Gerar CSR**.
  - ♦ **Certificado raiz:** O certificado de nível superior na árvore de certificados emitido pela CA que assinou a Certificação do servidor e todas as cadeias de certificação intermediárias. Ele suporta os formatos de arquivo .pem, .crt, .cer, .der, .p7b ou .p7c.
  - ♦ **Certificação do servidor:** Trata-se de um certificado assinado usado para o servidor ZENworks. Ele suporta os formatos de arquivo .pem, .crt, .cer, .der, .p7b ou .p7c.

**12b** Clique em **Concluir**.

A configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks é iniciada e pode levar algum tempo. O processo de configuração continuará em segundo plano, mesmo que você feche o browser ou o tempo de espera do browser se esgote.

Após a configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks, na página Resumo, você poderá usar o **Console do Gerador de Relatórios do ZENworks** para acessar os recursos do Gerador de Relatórios do ZENworks.

## 4.2 Reconfigurando o Gerador de Relatórios do ZENworks

Após configurar o Gerador de Relatórios do ZENworks, você poderá redefinir as configurações.

Para redefinir as configurações do Gerador de Relatórios do ZENworks:

- 1 Na home page ZENworks Reporting Appliance, clique em **Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks**.

ZENworks Reporting Appliance zenadmin | Início | Logout

Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks Reinciar Serviços ?

Resumo Básico Avançado

Resumo da Configuração Aplicar Mudanças

Configuração do certificado

Configuração do domínio Gerador de Relatórios do ZENworks em execução. [Abrir Console do Gerador de Relatórios do ZENworks](#)

Configuração da Origem de Usuário

Configuração de Grupos de Usuários

Configuração do Servidor de E-mail

Administrador \*

Servidor Gerador de Relatórios do ZENworks

Nome DNS:	vkundralnov22.epm.blr.novell.com	Versão:	6.2.1
Endereço IP da aplicação:	172.22.10.196	Administrador:	root

Certificado

Autoridade de certificação: Interno Expira em: Janeiro 26, 2027 02:36 PM (UTC)

Origens do Usuário

Não configurado

Grupos de Usuários para Função de Administrador

Não configurado

Domínios

Domínio	Versão	Fonte de Dados	Tipo de Banco de Dados
ZENworks Domain	17.1.0	172.22.10.76	Sybase
ZENworks Audit Domain	17.1.0	172.22.10.76	Sybase

\* indica modificação na configuração. Clique em

## 2 Clique na guia **Resumo** e redefina as configurações necessárias.

- ◆ Clique em **Configurar Autoridade de Certificação**.
  - ◆ Clique em **Recriar** para recriar o Certificado interno, se a CA (Certificate Authority – Autoridade de Certificação) configurada for Interna.
  - ◆ Clique em **Mudar CA** para mudar a CA configurada. Com base no tipo de CA Externa, especifique os detalhes.
 

Para obter informações, consulte a [Seção 4.1, “Configurando o Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 17 na Etapa 12.](#)
  - ◆ Clique em **Ver Certificado** para ver os detalhes do certificado.
- ◆ Clique em **Configurar Domínios**.

O domínio é empacotado no arquivo de recursos. Portanto, quando um novo arquivo de recursos (domínio atualizado) é lançado como parte de uma versão do ZENworks ou do Gerador de Relatórios do ZENworks, você precisa reconfigurar os domínios com esse arquivo de recursos para obter as novas atualizações.

Esta página permite adicionar ou editar domínios. Para editar um domínio configurado, clique no nome. Você pode escolher a versão mais recente ou a versão anterior do domínio ou mudar os detalhes da fonte de dados para esse domínio.

### Nota

- ◆ Se você reconfigurar um domínio com o novo arquivo de recursos do ZENworks, os relatórios, a fonte de dados e o domínio personalizados existentes não serão modificados. Apenas os relatórios predefinidos serão atualizados.
- ◆ Antes de reconfigurar o Gerador de Relatórios do ZENworks, faça backup dos recursos dele (relatórios, telas, etc.) da seguinte forma:
  1. Efetue login no console do Servidor Gerador de Relatórios do ZENworks (`https://<ip>:8443`) como um administrador.



2. Vá para **Gerenciar > Configurações do Servidor > Exportar**.
3. Grave o arquivo `export.zip` em sua máquina local.

Para reconfigurar os domínios, consulte a [Seção 4.1, “Configurando o Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 17](#) na [Etapa 10](#).

- ◆ Clique em **Configuração da Origem de Usuário**.

Para adicionar ou editar várias origens de usuário.

### Configurar Origens de Usuário ?

Adicione origens de usuário para acessar o Gerador de Relatórios do ZENworks. Use Para cima (↑) ou Para baixo (↓) para ordená-los. A ordenação é necessária para resolver conflito de usuário se um usuário existente em várias origens de usuário tentar efetuar login no Gerador de Relatórios do ZENworks.

**Adicionar** **Apagar** **Testar** ↑ ↓

Servidor	Porta	Usuário
<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">172.22.10.180</a>	389	cn=admin,o=context

**OK** **Cancelar**

- ◆ Clique em **Adicionar** para adicionar uma origem de usuário e especifique os seguintes detalhes:

**Editar Origem de Usuário** ?

Especifique os detalhes da origem de usuário usados para efetuar login no Gerador de Relatórios do ZENworks.

Endereço do servidor:

Porta:   Usar SSL

Nome de Usuário:   
*cn=ReadOnlyUser,o=mycompany(eDir)  
cn=ReadOnlyUser,dc=organization,dc=com (Active Directory)*

Senha:

- ♦ **Endereço do servidor:** Especifique o FQDN (Fully Qualified Domain Name – Nome de Domínio Completo e Qualificado) ou endereço IP da Origem de Usuário, que é usado para autenticação do usuário.
- ♦ **Porta:** O valor da porta padrão é exibido com base no SSL selecionado. A porta SSL padrão é 636, e a porta não SSL padrão é 389. Se a origem de usuário for configurada com uma porta diferente das portas padrão mencionadas acima, a porta deverá ser atualizada de acordo.
- ♦ **Nome de Usuário:** O Servidor Gerador de Relatórios do ZENworks precisa de acesso apenas leitura ao diretório LDAP para autenticar cada tentativa de login. As credenciais desse usuário são utilizadas para obter acesso apenas leitura.

Especifica o nome de usuário no formato DN (distinguished name – nome exclusivo). Por exemplo:

- ♦ **Novell eDirectory:** `cn=ReadOnlyUser,o=mycompany`
- ♦ **Microsoft Active Directory:**  
`cn=ReadOnlyUser,cn=users,dc=organization,dc=com`

Após a configuração, se as credenciais desse usuário forem modificadas, o Servidor Gerador de Relatórios do ZENworks não poderá acessar o diretório LDAP para autenticar as tentativas de login. Você deve reconfigurar o Gerador de Relatórios do ZENworks com as novas credenciais.

O Active Directory permite que você crie uma unidade organizacional (UO) e um nome de usuário com alguns caracteres especiais que não são aceitos pela Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks (a aplicação não prossegue com caracteres especiais não suportados). Neste cenário, cada um destes caracteres especiais ; = , + < > " deve ser anexado com uma barra invertida "\". Por exemplo, especifique `ReadOnlyUser` como `ReadOnly\User`

- ♦ **Senha:** Especifique a senha do primeiro usuário de autenticação.
- ♦ Clique em **Testar** para verificar se a conexão com a origem de usuário foi estabelecida e, em seguida, clique em **Adicionar**.
- ♦ **Apagar:** Selecione a origem de usuário que deseja remover e clique em **Apagar**. Se uma origem de usuário for apagada, os usuários dela não poderão ter acesso ao Gerador de Relatórios do ZENworks.
- ♦ **Mover para cima:** Selecione a origem de usuário que você deseja passar para cima na lista. Isso garante que a tentativa de autenticação do usuário para essa origem seja feita com prioridade maior do que as listadas abaixo.
- ♦ **Mover para baixo:** Selecione a origem de usuário que você deseja passar para baixo na lista. Isso garante que a tentativa de autenticação do usuário para essa origem seja feita com prioridade menor do que as listadas acima.
- ♦ Clique em **Configuração de Grupos de Usuários**.

Para adicionar grupos de usuários das origens de usuário configuradas para obter direitos de administrador do Gerador de Relatórios do ZENworks para os membros desses grupos.

**Configurar Grupos de Usuários para Função de Administrador** ?

Especifique um ou mais grupos das origens de usuário aos quais deseja atribuir função de administrador. Os usuários desses grupos terão privilégios de administrador.

<input type="checkbox"/> Grupo	Origem de Usuário
<input type="checkbox"/> cn=admingroup,o=context	172.22.10.180

- ◆ Clique em **Adicionar** e especifique o seguinte para adicionar um grupo LDAP:

**Adicionar Grupos de Administradores** ?

Origem

Procurar em  Procurar

Pesquisar subpastas

Procurar  🔍

Nome	Localização

OK
Adicionar
Cancelar

- ◆ **Origem:** Selecione uma origem de usuário configurada.
- ◆ **Procurar em:** Você pode pesquisar a origem de usuário inteira ou clicar em **Procurar** para selecionar um container de pesquisa específico da origem de usuário. Marque a caixa de seleção **Pesquisar subpastas** para pesquisar o container repetidamente.
- ◆ **Procurar:** Especifique o nome ou alguns caracteres que contenham o nome do grupo que você deseja pesquisar e clique no ícone de pesquisa. Os nomes dos grupos no container de pesquisa que apresentam o texto de pesquisa são exibidos. Você pode selecionar um ou mais grupos dos resultados da pesquisa e clicar em **OK** para adicionar grupos de usuários. Do contrário, clique em **Adicionar** para configurá-los e continuar.
- ◆ Selecione um ou mais grupos da lista e clique em **Apagar** para revogar privilégios de administrador dos usuários pertencentes a esses grupos de administradores.
- ◆ Marque a caixa de seleção **Grupo** para selecionar todos os grupos da lista e apagá-los.

---

## Importante

- ◆ Apenas os administradores têm permissões de acesso ao Gerador de Relatórios do ZENworks. Os privilégios de administrador são:
  - ◆ Ver, executar, programar, criar, gravar e apagar vários recursos do Gerador de Relatórios do ZENworks (Por exemplo: relatórios, telas, domínio e fontes de dados).
  - ◆ Atribuir permissões de acesso (ler, gravar, apagar, executar e administrar) a outros usuários para vários recursos do Gerador de Relatórios do ZENworks, no nível de uma função ou de um usuário.
  - ◆ Gerenciar configurações do Servidor Gerador de Relatórios do ZENworks.
  - ◆ Apagar usuários ou funções.
- ◆ Se você selecionou um grupo pai (um grupo contendo outros subgrupos), observe o seguinte:
  - ◆ **Para o Active Directory:** Os usuários desses subgrupos não terão privilégios de administrador. Para atribuir privilégios de administrador a esses usuários, configure-os individualmente.
  - ◆ **Para eDirectory:** Todos os subgrupos também terão privilégios de administrador.

- 
- ◆ Clique em **Configuração do Servidor de E-mail**. Configure as definições do servidor de e-mail de saída para enviar notificações de e-mail e relatórios.

Para configurar o servidor de e-mail de saída, especifique o seguinte:

- ◆ **Servidor de e-mail de saída:** Especifique o FQDN ou endereço IP do servidor SMTP. O servidor SMTP é usado para o envio de relatórios programados.
- ◆ **Porta:** Especifique o número da porta em que o servidor SMTP está escutando. O número de porta padrão é 25.
- ◆ **Usar SSL/TLS:** Selecione essa opção se o servidor SMTP estiver em execução no SSL ou TLS.
- ◆ **Endereço de e-mail do remetente:** Especifique o endereço de e-mail do remetente do qual todos os relatórios programados serão enviados.
- ◆ **Exige Senha:** Desmarque a caixa de seleção para configurar o Servidor de e-mail de saída sem autenticação. Marque a caixa de seleção para que o remetente use uma senha para autenticação.
- ◆ **Senha:** Especifique a senha do remetente.
- ◆ Clique em **OK**.

- ◆ Clique em **Administrador**.

Para mudar a senha do administrador do Gerador de Relatórios do ZENworks.

O asterisco (\*) indica que a configuração foi modificada.

- 3 Clique em **Aplicar Mudanças**.

Para obter mais informações sobre a página Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks, consulte a [Seção 6.1, “Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 38](#).

# 5 Gerenciamento de aplicações

Na Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks, uma interface com base na Web é fornecida para gerenciar a aplicação. A interface do usuário ajuda a configurar e executar operações em um Servidor Gerador de Relatórios do ZENworks. Dependendo do usuário que efetuar login, serão exibidos blocos.

Para gerenciar o Gerador de Relatórios do ZENworks, consulte o [Capítulo 5, “Gerenciamento de aplicações” na página 31](#).

A Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks permite redefinir as configurações da aplicação, como senhas administrativas, configurações de rede e de certificado.

A Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks suporta os usuários `root` e `zenadmin`. É necessário utilizar o usuário `root` para executar qualquer operação na Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks. O usuário `root` tem todos os privilégios na Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks e no Gerador de Relatórios do ZENworks.

Para gerenciar a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks:

- 1 Em um browser da Web suportado, inicie o URL para acessar o Console de Gerenciamento.  
O URL (`https://<FQDN>:9443` ou `https://<endereçoip>:9443`) que aparece no console da Aplicação.
- 2 Especifique as credenciais de login e clique em **Efetuar Login**.  
As seguintes opções são exibidas na Configuração da Aplicação:
  - ♦ [Seção 5.1, “Configuração do Ganglia” na página 32](#)
  - ♦ [Seção 5.2, “Monitoramento do Ganglia” na página 32](#)
  - ♦ [Seção 5.3, “Rede” na página 33](#)
  - ♦ [Seção 5.4, “Horário” na página 33](#)
  - ♦ [Seção 5.5, “Armazenamento” na página 33](#)
  - ♦ [Seção 5.6, “Serviços do sistema” na página 34](#)
  - ♦ [Seção 5.7, “Firewall” na página 34](#)
  - ♦ [Seção 5.8, “Senhas administrativas” na página 34](#)
  - ♦ [Seção 5.9, “Patch de campo” na página 35](#)
  - ♦ [Seção 5.10, “Atualização online” na página 35](#)
  - ♦ [Seção 5.11, “Encerrando e reiniciando a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 36](#)

## 5.1 Configuração do Ganglia

Ganglia é um sistema de monitoramento distribuído e escalável que permite coletar informações sobre o sistema da Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks. As métricas padrão de monitoramento são CPU, disco, carregamento, memória, rede e processo.

1 Na home page ZENworks Reporting Appliance, em Configuração da Aplicação, clique em [Configuração do Ganglia](#).

2 É possível mudar as seguintes opções de configuração:

- ♦ **Habilitar Serviços de Monitoramento Completos:** Selecione essa opção para receber e armazenar as métricas de outras aplicações e permitir que a Interface da Web do Ganglia seja executada no mesmo dispositivo que a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks.

Desmarque essa opção para desabilitar o monitoramento do Ganglia. Você poderá fazer isso apenas se tiver um sistema de monitoramento para usar com a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks ou para configurar uma aplicação dedicada para ver as informações de monitoramento. (Para isso, selecione **Unicast** a seguir e especifique o FQDN ou endereço IP da aplicação na qual as informações de monitoramento são armazenadas.)

- ♦ **Habilitar monitoramento nesta aplicação:** Selecione essa opção para habilitar o monitoramento do Ganglia nesta aplicação.

- ♦ **Multicast:** Selecione essa opção para enviar as informações de monitoramento para outras aplicações na rede.

- ♦ **Unicast:** Selecione essa opção para enviar as informações de monitoramento para um único destino.

- ♦ **Publicar em:** Especifique o URL do qual o Ganglia enviará as informações de monitoramento enquanto estiver sendo executado no modo Unicast.

- ♦ **Opções de Ferramenta de Monitoramento:** Selecione essa opção para permitir que a ferramenta de monitoramento acesse o servidor pela porta http 9080, usando um URL parecido com `http://:9080/gweb/`.

3 (Opcional) Clique em [Redefinir Banco de Dados](#) para remover desta aplicação todas as métricas existentes do Ganglia.

Essa opção não se aplica ao banco de dados do Gerador de Relatórios do ZENworks.

4 Clique em **OK**.

Para obter mais informações sobre como usar o monitoramento do Ganglia com a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks, consulte a [Seção 5.2, "Monitoramento do Ganglia" na página 32](#).

## 5.2 Monitoramento do Ganglia

Ganglia é um sistema de monitoramento distribuído e escalável que permite coletar informações sobre o sistema da Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks. As métricas padrão de monitoramento são CPU, disco, carregamento, memória, rede e processo. Para obter mais informações, consulte [Ganglia](#).



## 5.3 Rede

- 1 Na home page ZENworks Reporting Appliance, em Configuração da Aplicação, clique em **Rede**.
- 2 Em **Configuração DNS**, é possível modificar servidores de nome, domínios de pesquisa e configurações de gateway para a rede da Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks.
- 3 Em **Configuração NIC**, clique no **ID** para modificar endereço IP, nome de host e máscara de rede de qualquer Controlador de Interface de Rede (NIC – Network Interface Controller) associado à aplicação. (Se houver vários NICs configurados para a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks, você poderá configurar outros.)
- 4 Clique em **OK** e reinicie a aplicação para refletir as mudanças.
- 5 (Opcional) Em **Restrições de Acesso à IU de Administração da Aplicação (porta 9443)**, especifique o endereço IP das redes que terão acesso à Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks. Deixe essa opção em branco para permitir que qualquer rede acesse o Gerador de Relatórios do ZENworks.
- 6 Clique em **OK**.

## 5.4 Horário

- 1 Na home page ZENworks Reporting Appliance, em Configuração da Aplicação, clique em **Horário**.
- 2 Mude as opções de configuração de horário necessárias:
  - ♦ **Servidor NTP:** Especifique o servidor NTP que deseja usar para sincronização de horário. É possível especificar vários servidores usando espaços.
  - ♦ **Região:** Selecione a região onde a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks está localizada.
  - ♦ **Fuso Horário:** Selecione o fuso horário adequado ao local da Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks.
  - ♦ **Relógio do hardware definido como UTC**
- 3 Clique em **OK**.

## 5.5 Armazenamento

Se você criou partições de disco rígido (`/vastorage` e `/var`), a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks oferece ferramentas para expandir o espaço de armazenamento para as partições `/vastorage` e `/var`.

- 1 Na home page ZENworks Reporting Appliance, em Configuração da Aplicação, clique em **Armazenamento**.
- 2 Use as ferramentas oferecidas pelo fornecedor da sua plataforma de virtualização para expandir os discos virtuais que contêm as partições que você está expandindo.
- 3 Em **Discos da Aplicação com Espaço Livre Não Alocado**, selecione as partições para expandir.
- 4 Clique em **Expandir partições**.

Os serviços da aplicação são parados, as partições selecionadas são expandidas até o tamanho de seus respectivos discos, e os serviços da aplicação são reiniciados.
- 5 Reinicie a aplicação para o sistema operacional detectar os discos que foram expandidos.

## 5.6 Serviços do sistema

Trata-se do serviço SSH que é executado na Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks. Os seguintes serviços de sistema estão disponíveis:

- ♦ SSH
- ♦ Proxy DHCP

Na página Serviços do Sistema, é possível executar as seguintes ações:

- ♦ [Seção 5.6.1, “Iniciar, parar ou reiniciar serviços do sistema” na página 34](#)
- ♦ [Seção 5.6.2, “Definir os serviços do sistema como Automático ou Manual” na página 34](#)

### 5.6.1 Iniciar, parar ou reiniciar serviços do sistema

- 1 Na página Serviços do Sistema, selecione o serviço que deseja iniciar, parar ou reiniciar.
- 2 Clique em **Ação** e em **Iniciar**, **Parar** ou **Reiniciar**.

### 5.6.2 Definir os serviços do sistema como Automático ou Manual

- 1 Na página Serviços do Sistema, selecione o serviço que deseja tornar automático ou manual.
- 2 Clique em **Opções** e em **Definir como Automático** ou **Definir como Manual**.

Se você escolher **Definir como Automático**, os serviços SSH serão iniciados automaticamente quando você executar a aplicação.

Se você escolher **Definir como Manual**, você terá que iniciar ou parar os serviços SSH manualmente depois que executar o aplicativo.

## 5.7 Firewall

Durante a configuração, algumas portas na aplicação são abertas. É possível ver a configuração de firewall atual da Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks.

- 1 Na home page ZENworks Reporting Appliance, em Configuração da Aplicação, clique em **Firewall**.

Os números das portas aparecem com o status atual.

Se você tem um firewall, deve permitir os números de porta listados para que a experiência com a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks seja perfeita. Como melhor prática, não mude os números de porta padrão.

## 5.8 Senhas administrativas

- 1 Na home page ZENworks Reporting Appliance, em Configuração da Aplicação, clique em **Senhas Administrativas**.

- 2 Especifique as novas senhas para os administradores `root` e `zenadmin`.

Se você estiver mudando a senha de `root`, deverá primeiro especificar a senha de `root` atual.

- 3 (Opcional) Selecione ou desmarque **Permitir acesso de root a SSH**. Quando essa opção é selecionada, o usuário root pode acessar a aplicação via SSH. Se essa opção não for selecionada, apenas o usuário zenadmin poderá acessar a aplicação via SSH.
- 4 Clique em **OK**.

## 5.9 Patch de campo

A página Patch de Campo permite gerenciar patches de teste de campo na Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks. É possível instalar novos patches que incluem correção de problemas, ver os patches que estão instalados e que foram desinstalados.

- 1 Na home page ZENworks Reporting Appliance, em Configuração da Aplicação, clique em **Patch de Campo**.
- 2 (Opcional) Instalar Patch do qual foi Feito Download:
  - 2a Faça download do patch pelo site de [Downloads da Micro Focus](#) em seu dispositivo.
  - 2b Na página Patch de Teste de Campo, clique em **Procurar** para selecionar o patch do qual foi feito o download.
  - 2c Clique em **Instalar**.
- 3 (Opcional) Gerenciar Patches Instalados:
  - 3a Em **Gerenciar Patches Instalados**, na coluna **Nome do Patch**, selecione o patch que deseja desinstalar.
  - 3b Clique em **Desinstalar Último Patch**.

## 5.10 Atualização online

A Atualização Online permite atualizar a Aplicação.

- 1 Na home page ZENworks Reporting Appliance, em Configuração da Aplicação, clique em **Atualização Online**.

É possível executar as seguintes ações:

- ♦ **Registro:** Permite o registro no servidor do Atendimento ao Cliente da Micro Focus ou em um servidor da SMT (Subscription Management Tool) Local, no qual é possível fazer download das atualizações de software e instalá-las automaticamente para atualizar o produto.

Para registrar um serviço de atualização online:

1. Clique na guia Registrar.
2. Escolha o tipo de serviço **SMT Local** (Subscription Management Tool) ou **Novell Customer Center** (NCC).

De acordo com o tipo de serviço, especifique o seguinte:

### **SMT Local**

- ♦ **Nome do host:** O nome de host do servidor do qual você deseja fazer download.
- ♦ **URL de Cert. SSL (opcional):** O certificado SSL para comunicação com o servidor.
- ♦ **Caminho do namespace (opcional):** O namespace do arquivo ou diretório.

### **Novell Customer**

- ♦ **E-mail:** O endereço de e-mail para receber as atualizações na aplicação.

- ♦ **Chave de ativação:** A chave de ativação da licença base do servidor.
  - ♦ **Permitir envio de dados:** Escolha como deseja receber os dados: **Perfil de Hardware** ou **Informações opcionais**.
3. Clique em **Registrar**.
- ♦ **Atualizar Agora:** Após o registro, clique em **Atualizar Agora** para acionar as atualizações das quais foi feito o download.
  - ♦ **Programação:** Após o registro, você poderá configurar o tipo de atualizações para fazer download e se é para concordar automaticamente com as licenças.
- Para programar a atualização online:
1. Clique na guia **Programar**.
  2. Selecione uma programação de download das atualizações (Manual, Diária, Semanal, Mensal).
- ♦ **Ver Informações:** Exibe a lista de atualizações de software instaladas e das quais foi feito o download.
  - ♦ **Atualizar:** Atualiza o status das atualizações na Aplicação.

## 5.11 Encerrando e reiniciando a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks

- 1 Na home page ZENworks Reporting Appliance, em Configuração da Aplicação, clique em **Reinicializar** ou **Encerrar**.  
Isso reinicia ou encerra a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks.

# 6 Gerenciamento do Sistema do Gerador de Relatórios do ZENworks

A interface do usuário ajuda a configurar e executar operações em um Gerador de Relatórios do ZENworks. Dependendo do usuário que efetuar login, serão exibidos blocos.

Na Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks, o usuário `root` ou `zenadmin` tem todos os privilégios. O usuário `zenadmin` é utilizado como um administrador do Gerador de Relatórios do ZENworks para executar atividades diárias nele.

Os usuários `root` e `zenadmin` podem executar as seguintes operações:

- ♦ Explorar todos os arquivos e as pastas do sistema da aplicação
- ♦ Ver e editar registros
- ♦ Ver e editar a configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks
- ♦ Reiniciar a aplicação e o Gerador de Relatórios do ZENworks
- ♦ Iniciar um terminal e executar comandos do Gerador de Relatórios do ZENworks

**Figura 6-1** Home Page da aplicação (após configurar o Gerador de Relatórios do ZENworks)



Para gerenciar o Gerador de Relatórios do ZENworks:

- 1 Inicie o URL em um browser da Web suportado.

Por exemplo: `https://<FQDN>:9443` ou `https://<endereçoip>:9443`

2 Especifique as credenciais de login e clique em **Efetuar Login**.

As seguintes opções são exibidas na Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks:

- ♦ [Seção 6.1, “Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 38](#)
- ♦ [Seção 6.2, “Terminal e explorador de arquivos” na página 40](#)
- ♦ [Seção 6.3, “Registros” na página 43](#)
- ♦ [Seção 6.4, “Backup do Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 45](#)

## 6.1 Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks

A página Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks apenas será habilitada após a configuração bem-sucedida do Gerador de Relatórios do ZENworks.

1 Na home page do Gerador de Relatórios do ZENworks, em **Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks**, clique em **Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks**.

A página Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks apresenta as telas Resumo, Básico e Avançado. A tela Básico mostra as configurações do servidor usadas com frequência. Na tela Avançado, é possível editar qualquer arquivo de configuração relevante do servidor online. Para refletir as modificações, talvez seja necessário reiniciar alguns serviços.


A tela Resumo permite ver e redefinir as configurações do Gerador de Relatórios do ZENworks (como Certificado, Domínio, Origem de Usuário, Grupo de Usuários, configuração do Servidor de E-mail), mudar a senha de Administrador e os detalhes da Aplicação (como tipo de hipervisor usado, sistema operacional, RAM e sistema de arquivos) e os detalhes da HDD.

Clique em **Abrir Console do Gerador de Relatórios do ZENworks** para usar o Gerador de Relatórios do ZENworks.

Para redefinir as configurações do Gerador de Relatórios do ZENworks, consulte a [Seção 4.2, “Reconfigurando o Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 23](#).

A Aplicação vem com 43 GB de sistema de arquivos `rootfs` incorporado, que é montado no diretório raiz. O disco rígido adicional incluído será anexado a `/dev/sdb1` e montado em `/vastorage`. Todas as configurações, os arquivos de registro, os arquivos de backup, os certificados e os binários relacionados ao Gerador de Relatórios do ZENworks são armazenados no disco rígido adicional.

**Figura 6-2** Telas de Configuração do ZENworks



A tela Básico mostra as definições de configuração do servidor usadas com frequência como um valor de configuração individual. Você pode editar as configurações frequentemente usadas relacionadas ao Gerador de Relatórios do ZENworks, como Tamanho Mín. Heap, Tamanho Máx. Heap, Tamanho Mín. Geração Permanente, Tamanho Máx. Geração Permanente e Tamanho da Pilha do Thread.

Por exemplo, você pode configurar o **Tamanho da Pilha do Thread (em MB)** mudando o valor padrão, gravá-lo e, em seguida, reiniciar o serviço pendente que está disponível na página Reiniciar Serviços.

A tela Básico tem as seguintes opções:


- ♦ **Gravar:** Grava as configurações modificadas.
- ♦ **Atualizar:** Atualiza todas as configurações do Gerador de Relatórios do ZENworks.
- ♦ **Redefinir todos os valores aos padrões:** Reverte as definições para seu estado original após a configuração. Este é o último Gerador de Relatórios do ZENworks aplicado ou migrado.
- ♦ **Reiniciar Serviços:** Permite selecionar os serviços que precisam ser reiniciados por causa das mudanças na configuração e para refletir as mudanças.

Quando há alguma mudança no arquivo de configuração que esteja associada ao processo do Gerador de Relatórios do ZENworks, o sistema a determina automaticamente, e o processo aparece listado na página Reiniciar Serviços.

A tela Avançado permite ver, configurar ou editar qualquer arquivo de configuração do servidor relacionado ao Gerador de Relatórios do ZENworks, como Tomcat e Gerador de Relatórios do ZENworks.

Na guia **Avançado**, o arquivo `jvmsettings.properties` para os valores mínimos e máximos não tem funcionalidade de validação. Use os valores dentro da faixa. É recomendável configurar o tamanho usando a guia **Básico**.


*Figura 6-3 Barra de Ferramentas*



Por padrão, o arquivo está no modo Apenas Leitura. Para editar um arquivo, alterne o **Modo de Edição**, mude o conteúdo necessário do arquivo e clique em **Gravar**. Sempre que houver mudanças no arquivo, o processo correspondente deverá ser reiniciado clicando em **Reiniciar Serviços**.

A tela Avançado tem as seguintes opções:

- ♦ **Download:** Faz download dos arquivos de configuração do servidor.
- ♦ **Modo de Edição:** Permite alternar ou editar um arquivo de configuração do servidor em um editor.
- ♦ **Recarregar:** Carrega o arquivo de configuração do servidor do sistema de arquivos. Todas as mudanças não gravadas feitas no editor do browser serão perdidas.
- ♦ **Redefinir todos os valores aos padrões:** Reverte o arquivo para seu estado original após a configuração. Esta é a última atualização do Sistema do Gerador de Relatórios do ZENworks aplicada.
- ♦ **Fazer download de todos os arquivos:** Faz download de todas as pastas de configuração do servidor que aparecem no painel esquerdo. A aplicação cria um arquivo comprimido dos arquivos dos quais será feito o download.
- ♦ **Gravar:** Grava um arquivo de configuração do servidor no sistema de arquivos.

- ♦ **Reiniciar Serviços:** Permite selecionar os serviços que precisam ser reiniciados por causa das mudanças na configuração (na tela Básico ou Avançado) e para refletir as mudanças.  
Quando há alguma mudança no arquivo de configuração que esteja associada ao processo do Gerador de Relatórios do ZENworks, o sistema a determina automaticamente e processa a lista de mudanças na página Reiniciar Serviços.
- ♦ **Selecionar Caminho:** Clique no ícone de seleção de caminho  para copiar o caminho físico do arquivo de configuração.
- ♦ **Atualizar:** Atualiza todas as configurações do Gerador de Relatórios do ZENworks.

## 6.2 Terminal e explorador de arquivos

Esse bloco inicia uma tela integrada do Explorador do Sistema de Arquivos e do Terminal.

- ♦ [Seção 6.2.1, “Terminal” na página 40](#)
- ♦ [Seção 6.2.2, “Explorador de arquivos” na página 42](#)

### 6.2.1 Terminal


O serviço SSH deve estar em execução para o terminal funcionar. O serviço SSH não é iniciado por padrão por motivos de segurança.

- 1 Na home page ZENworks Reporting Appliance, em **Configuração da Aplicação**, clique no ícone **Serviços do Sistema**.
- 2 Selecione o **Serviço SSH** na página Serviços do Sistema.
- 3 Clique em **Ação** e em **Iniciar**.  
Defina o serviço SSH como **Automático**, para reiniciar o serviço SSH automaticamente após reinicializar o dispositivo.
- 4 Na home page ZENworks Reporting Appliance, em **Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks**, clique em **Terminal e Explorador de Arquivos**.

Uma nova janela do browser inicia dois frames que mostram um **Explorador de Arquivos** (para executar operações de arquivo) e um **Terminal**. Sempre que você fechar o browser ou a guia do Terminal, uma mensagem de confirmação será exibida.



Figura 6-4 Terminal




É possível executar operações de arquivo usando um Explorador de Arquivos embutido que permita transferir conteúdo entre os sistemas de arquivos local e remoto. É possível também abrir novos terminais já conectados como root em qualquer pasta no sistema de arquivos remoto.

É possível iniciar mais de um terminal clicando em **Novo Terminal**. Por padrão, é possível iniciar no máximo cinco terminais.

Para mudar a configuração do valor padrão do terminal:

- 1 Vá para `/etc/opt/novell/base`
- 2 Abra o arquivo `terminal_config.properties`.
- 3 Mude o valor `maxTerminalsPerBrowser` para o valor necessário e grave o arquivo.

Para selecionar um tema (cor de primeiro plano e de fundo) para os terminais:

- 1 Clique no ícone **Configurações**  e selecione o tema desejado do terminal.

Para criar um tema:

- 1 Vá para `/etc/opt/novell/base`
- 2 Abra o arquivo `terminal-themes.xml`.
- 3 Adicione seu próprio tema e grave o arquivo. Por exemplo:


```
<theme>
  <name>example</name>
  <background-color>#000000</background-color>
  <foreground-color>yellow</foreground-color>
</theme>
```

## 6.2.2 Explorador de arquivos

- 1 Na home page ZENworks Reporting Appliance, em **Gerador de Relatórios do ZENworks**, clique em **Terminal e Explorador de Arquivos**.

Uma nova janela do browser inicia dois frames que mostram um **Explorador de Arquivos** (para executar operações de arquivo) e um **Terminal** (SSH).


**Figura 6-5** Explorador de Arquivos












Permite executar operações em arquivos e pastas.

- ♦ As operações de arquivo estão baseadas nos privilégios do usuário (permissões de arquivo POSIX).
- ♦ Se você efetuar login como `zenadmin`, todas as operações de arquivo serão executadas como o usuário `zenworks`.
- ♦ Se você efetuar login como `root`, todas as operações de arquivo serão executadas como o usuário `root`.
- ♦ Na tela tabular, há um menu de contexto disponível com estas opções: **Abrir Terminal**, **Atualizar**, **Upload**, **Nova Pasta** e **Novo Arquivo**.
- ♦ A Tela em Árvore do sistema de arquivos da aplicação exibe o sistema de arquivos da Aplicação como uma árvore. Somente as pastas aparecem na tela de árvore. As seguintes opções estão disponíveis: **Nova Pasta**, **Apagar**, **Renomear**, **Abrir Terminal**, **Atualizar**, **Recortar**, **Copiar**, **Colar**, **Upload** e **Fazer download**.
- ♦ O explorador de arquivos permite explorar o sistema de arquivos da Aplicação (SLES -Unix), navegar dentro da estrutura (breadcrumb), fazer upload, fazer download, atualizar, renomear, criar, apagar ou executar operações CCP (cut, copy, paste – recortar, copiar e colar).

Uma barra de ferramentas aparece abaixo do caminho de arquivo, e você pode fazer o seguinte:

Ícone	Nome	Descrição
	Configurações do Terminal	Mudar as configurações de exibição de tema do terminal.

Ícone	Nome	Descrição
	Selecionar Caminho	Selecionar o caminho do arquivo que aparece na navegação estrutural.
	Configurações	Definir as configurações de arquivo que serão mostradas ou ocultas.
/	Breadcrumb (Navegação Estrutural)	Exibir o caminho do arquivo ou pasta selecionado.
	Diretório Pai	Exibir o conteúdo da pasta-mãe na tela tabular.
	Fazer Download	Fazer download de arquivos e pastas em determinada pasta.
	Fazer Upload	Suporta upload de vários arquivos; não é permitido upload de pastas.
	Nova Pasta	Criar uma pasta na pasta atual.
	Novo Arquivo	Criar um novo arquivo na pasta atual.
	Atualizar	Atualizar a tela tabular com o conteúdo mais recente da aplicação.
	Apagar	Permite apagar vários arquivos e pastas de uma pasta específica.

## 6.3 Registros


Todos os arquivos de registro monitorados na Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks são organizados em uma estrutura de árvore virtual, e o caminho do arquivo ou pasta específico é exibido. É possível ver os arquivos de registro no modo Final ou no modo Ver do Início.

No modo Final, a parte final do arquivo de registro é exibida.

No modo Ver do Início, a parte inicial do arquivo de registro é exibida. Sempre que os arquivos de registro forem divididos em várias versões de arquivos, ao iniciar da primeira versão desse arquivo, o conteúdo será exibido.

- 1 Na home page ZENworks Reporting Appliance, em **Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks**, clique em **Registros**.

**Figura 6-6** Registros



Isso permite ver os registros do Servidor Gerador de Relatórios do ZENworks. Eles são classificados com base nos registros da Aplicação, do sistema operacional e do Gerador de Relatórios do ZENworks.

Registros tem as seguintes opções:

- ♦ **Ver, Ver do Início e Atualizar.**
- ♦ **Fazer download** permite fazer download de um arquivo de registro ou de uma pasta.
- ♦ **Continuar e Pausar** permitem trilhar os arquivos de registro para ver as informações mais recentes. É possível configurar o intervalo de atualização de uma trilha especificando o tempo em **Atualizar** como **Segundos**. Atualizar especifica o intervalo de tempo entre duas solicitações.

Especifique **Carregar linhas** para controlar o número de linhas que serão recuperadas para o intervalo da trilha. Por padrão, **Carregar linhas** está definido como 100.

Controle a velocidade de exibição do arquivo de registro. Os arquivos de registro são carregados fazendo várias solicitações HTTP em intervalos de tempo periódicos. Cada solicitação carrega um número de linhas configurável.

- ♦ **Limpar** permite limpar os registros atuais exibidos. No entanto, eles não são limpos na Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks. Para ver os registros que foram limpos, inicie o arquivo de registro.
- ♦ **Pesquisar** permite filtrar os registros com base em critérios de pesquisa. É possível usar tail e grep para monitorar os arquivos de registro do terminal. O visualizador de erros oferece uma GUI para mostrar à esquerda e filtrar o conteúdo nos arquivos de registro. É possível pesquisar com base no nível do registro, como INFO, ERROR e DEBUG, e também usando expressões regulares (AND e OR).

## 6.4 Backup do Gerador de Relatórios do ZENworks

O Backup do Gerador de Relatórios do ZENworks permite fazer backup dos arquivos relacionados ao Gerador de Relatórios do ZENworks, como configuração de servidor, propriedades, domínios, certificados, relatórios personalizados e programações do Gerador de Relatórios do ZENworks. O backup é usado para restaurar todos os arquivos de configuração incluídos no backup em uma nova aplicação durante a migração.

Para fazer backup dos arquivos do Gerador de Relatórios do ZENworks:

- 1 Na home page ZENworks Reporting Appliance, em **Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks**, clique em **Backup do Gerador de Relatórios do ZENworks**.
- 2 Clique em **Iniciar Backup**.

Os arquivos incluídos no backup são armazenados no local `/vastorage/backup`.



# 7 Migração do Gerador de Relatórios do ZENworks

Este capítulo inclui informações que ajudam você a migrar do Gerador de Relatórios do ZENworks 5.6.1 para o Gerador de Relatórios do ZENworks 6.2.x.

Se você está migrando do Gerador de Relatórios do ZENworks 5.0, migre primeiro para a versão 5.6.1 e, em seguida, migre para o Gerador de Relatórios do ZENworks 6.2.x.

Para obter informações sobre a migração do Gerador de Relatórios do ZENworks 5.0 para 5.6.1, consulte [ZENworks Reporting Migration \(Migração do Gerador de Relatórios do ZENworks\)](#).

As seções a seguir apresentam instruções para a migração:

- ♦ [Seção 7.1, “Fazendo backup dos dados do Gerador de Relatórios do ZENworks 5.6.1” na página 47](#)
- ♦ [Seção 7.2, “Implantando, configurando e migrando para a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks 6.2.x” na página 48](#)

## 7.1 Fazendo backup dos dados do Gerador de Relatórios do ZENworks 5.6.1

Para fazer backup dos dados do Gerador de Relatórios do ZENworks 5.6.1:

- 1 Na página [Início do Gerador de Relatórios do ZENworks](#), abaixo da [Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks](#), clique em [Backup do Gerador de Relatórios do ZENworks](#) (<https://<FQDN>:9443> ou <https://<ipaddress>:9443>).

O backup do Gerador de Relatórios do ZENworks é armazenado na pasta `/vastorage/backup` no sistema de arquivos.

- 2 Faça download do arquivo `ZENworks_Reporting_62_Migration_Utility.zip` no site de [Downloads](#).

- 3 Extraia o arquivo `ZENworks_Reporting_62_Migration_Utility.zip`.

Você terá acesso ao arquivo `zrs-migration-prereq-0.1-1.noarch.rpm`.

- 4 Faça backup da configuração de segurança da Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks:

**4a** Copie o arquivo `zrs-migration-prereq-0.1-1.noarch.rpm` para qualquer pasta.

**4b** Efetue login no servidor Gerador de Relatórios do ZENworks por meio de SSH.

Se o SSH estiver desabilitado, execute o comando `service sshd start` no console.

**4c** Vá para o local do `zrs-migration-prereq-0.1-1.noarch.rpm` e execute o comando `rpm -ivh zrs-migration-prereq-0.1-1.noarch.rpm`.

- 5 Anote o local do segundo disco rígido e, em seguida, copie o disco rígido para um local acessível.

Por exemplo, se você usa o VMware ESX, clique o botão direito do mouse na máquina, edite as configurações e anote o local do disco rígido. Vá para o local e copie o arquivo de disco rígido. O formato do arquivo será `<nomedamáquina> vmdk`

É recomendável fazer backup do diretório `/vastorage/backup` para outro local na aplicação 5.6.1.

- 6 Desligue a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks 5.6.1.
- 7 Continue na próxima tarefa. Consulte [Implantando, configurando e migrando para a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks 6.2.x](#).

---

**Importante:** Se você fizer alguma mudança no Servidor Gerador de Relatórios do ZENworks depois de fazer backup do Gerador de Relatórios do ZENworks, talvez elas não fiquem disponíveis após a migração.

---

## 7.2 Implantando, configurando e migrando para a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks 6.2.x

Você precisa implantar a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks 6.2.x para migrar o Gerador de Relatórios do ZENworks 5.6.1 existente e, em seguida, configurar a aplicação com as definições de rede.

- 1 Implante a aplicação conforme as instruções da [Seção 3.1, “Implantando a aplicação” na página 13](#).
- 2 Adicione o segundo disco rígido (`vastorage`) à Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks 6.2.x e aponte para o disco rígido copiado na [Etapa 5 da Seção 7.1, “Fazendo backup dos dados do Gerador de Relatórios do ZENworks 5.6.1” na página 47](#).
- 3 Inicialize a Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks 6.2.x e especifique a nova senha para os usuários `zenadmin` e `root`.  
Após a conclusão do processo, o URL será exibido no console de login da Aplicação. Ele é usado para configurá-la. Para ver a configuração, consulte o [Capítulo 4, “Configuração do Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 17](#).
- 4 Especifique a senha de Administrador do Gerador de Relatórios do ZENworks:
  - ♦ **Senha:** A senha de administrador é usada para efetuar login no Gerador de Relatórios do ZENworks. A senha deve ter no mínimo seis caracteres.
  - ♦ **Confirmar Senha:** Use esse campo para confirmar a senha correta. Se houver incompatibilidade, aparecerá uma mensagem de erro depois que você clicar em **Avançar**. Você deverá digitar a senha correta novamente.
- 5 Clique em **Validar Domínio**.  
Se for feito o upgrade do Servidor ZENworks para o ZENworks 2017, uma mensagem será exibida informando que as atualizações de domínio estão disponíveis.  
O novo domínio do bundle apenas estará disponível se o upgrade do Servidor ZENworks tiver sido feito para o ZENworks 2017.
- 6 Clique em **OK** para reconfigurar os domínios para que o novo domínio do bundle fique disponível. Do contrário, clique em **Ignorar** para prosseguir com os domínios existentes.
- 7 Clique em **Concluir** para completar o processo de migração.



---

**Importante**

- ♦ A migração será concluída apenas se os certificados forem válidos, o que acontece quando o nome de host do dispositivo é igual ao nome de host do certificado.
  - ♦ Após a migração, é recomendável validar as configurações em Resumo: LDAP, Certificados, Domínio, SMTP, etc.
-



# 8 Jaspersoft Studio

O Jaspersoft Studio 6.2.x é um designer de relatório baseado no Eclipse para o Gerador de Relatórios do ZENworks. Ele é uma reformulação completa do iReport. O Jaspersoft Studio permite criar layouts sofisticados contendo gráficos, imagens, sub-relatórios, tabelas cruzadas, etc. Você pode acessar os dados de várias fontes, incluindo JDBC, TableModels, JavaBeans, XML, Hibernate, Big Data (como o Hive), CSV, XML e de fontes personalizadas. Em seguida, você pode publicar relatórios como PDF, RTF, XML, XLS, CSV, HTML, XHTML, texto, DOCX ou Open Office.

Para atualizar sua área de trabalho para o Jaspersoft Studio 6.2 e versão posterior, consulte [Updating Your Workspace to Jaspersoft Studio 6.2 and Higher](#) (Atualizando sua área de trabalho para o Jaspersoft Studio 6.2 e superior).

---

**Importante:** O Jaspersoft Studio 6.2.x suporta apenas o Windows.

---

Para instalar o Jaspersoft Studio 6.2.x e conectar-se ao Gerador de Relatórios do ZENworks, execute as seguintes tarefas:

- ♦ [Seção 8.1, “Instalando o Jaspersoft Studio 6.2.x” na página 51](#)
- ♦ [Seção 8.2, “Conectando o Jaspersoft Studio 6.2.x ao Gerador de Relatórios do ZENworks” na página 52](#)

## 8.1 Instalando o Jaspersoft Studio 6.2.x

Para instalar o Jaspersoft Studio 6.2:

- 1 Faça download do arquivo `Jaspersoft_Studio_6.2.iso` do site de [Downloads da Micro Focus](#).
- 2 Monte o arquivo `Jaspersoft_Studio_6.2.iso`.
- 3 Navegue até o diretório `Jaspersoft_Studio_6.2.iso`.
- 4 Clique duas vezes no arquivo `setup.exe`.
- 5 Selecione o idioma necessário e clique em **Continuar**.
- 6 Aceite o contrato na página Contrato de Licença e clique em **Avançar**.
- 7 Escolha o diretório de instalação e clique em **Avançar**.
- 8 Revise a página Resumo. Para mudar as configurações anteriores, clique em **Anterior**; do contrário, clique em **Instalar** e, em seguida, em **Concluído**.
- 9 Vá para **Iniciar > Jaspersoft > Jaspersoft Studio Professional-6.2 final** e clique em **Jaspersoft Studio Professional-6.2 final**.
- 10 Se aparecer a página Workspace Selection (Seleção do Espaço de Trabalho), especifique o **Workspace Root Path** (Caminho da Raiz do Espaço de Trabalho) e clique em **OK**.
- 11 Para criar o diretório do espaço de trabalho, clique em **OK**.
- 12 No Jaspersoft Studio, escolha **Help** (Ajuda) e clique em **License Manager** (Gerenciador de Licença).
- 13 Na página License Manager (Gerenciador de Licença), clique em **Install new license** (Instalar nova licença).

- 14 Navegue até o local do arquivo `jasperserver.license`. Por exemplo, `C:\jsstudio\js-studio-pro-6.2`.
- 15 Clique em **Open** (Abrir) para instalar a nova licença do Jaspersoft Studio.  
Na página License Manager (Gerenciador de Licença), o **License Type** (Tipo de Licença) será mudado de **Evaluation** (Avaliação) para **Commercial** (Comercial).
- 16 Clique em **Close** (Fechar) para fechar a página License Manager (Gerenciador de Licença).

## 8.2 Conectando o Jaspersoft Studio 6.2.x ao Gerador de Relatórios do ZENworks

Para conectar o Jaspersoft Studio 6.2.x ao Gerador de Relatórios do ZENworks:

- 1 Instale o certificado do Gerador de Relatórios do ZENworks:

- 1a Os administradores providenciam o certificado do Gerador de Relatórios do ZENworks.  
Para obter o certificado do Gerador de Relatórios do ZENworks, consulte a [Seção 8.2.1, "Copiando o certificado do Gerador de Relatórios do ZENworks"](#) na página 53.

- 1b Copie o certificado do Gerador de Relatórios do ZENworks (`server.cert`) no dispositivo em que o Jaspersoft Studio 6.2.x está instalado.

- 1c Abra o prompt de comando e execute o seguinte comando:

```
cd <caminho de instalação do studio>\js-studio-pro-6.2.1\features\jre.win32.win32.x86_64.feature_1.8.0.u74\jre\bin
```

*<caminho de instalação do studio>* é o local onde o Jaspersoft Studio 6.2.x é instalado. Por exemplo, "C:\Arquivos de Programas\Jaspersoft"

- 1d Execute o seguinte comando:

```
keytool -import -keystore <caminho de instalação do studio>\js-studio-pro-6.2.1\features\jre.win32.win32.x86_64.feature_1.8.0.u74\jre\lib\security\cacerts -file <caminho do certificado>\<nome do certificado> -storepass changeit
```

*<caminho de instalação do studio>* é o local onde o Jaspersoft Studio 6.2.x é instalado. Por exemplo, `C:\Arquivos de Programas\Jaspersoft`

*<caminho do certificado>* é o local onde o certificado do Gerador de Relatórios do ZENworks é copiado no dispositivo em que o Jaspersoft Studio 6.2 é instalado. Por exemplo, "C:\Arquivos de Programas\Certificate"

*<nome do certificado>* é o nome do certificado do Gerador de Relatórios do ZENworks. Por exemplo, `server.cert`

Se *<caminho de instalação do studio>* ou *<nome do certificado>* incluir um espaço, insira aspas ("), conforme mostrado a seguir:

```
"C:\Arquivos de Programas\Certificate"
```

- 2 Inicie o Jaspersoft Studio 6.2.
- 3 No Jaspersoft Studio 6.2, escolha **Window > Show View** (Janela > Mostrar Tela) e clique em **Other** (Outros).
- 4 Na página Show View (Mostrar Tela), abaixo da tela **Jaspersoft Studio**, selecione **Repository Explorer** (Explorador de Repositório) e clique em **OK**.
- 5 Na tela Repository (Repositório), clique o botão direito do mouse em **Servers** (Servidores) e clique em **Create JasperReports Server Connection** (Criar Conexão com o JasperReports Server).

- 6 No Assistente de Perfil do Servidor, especifique o seguinte:
  - ♦ **Nome:** Nome da conexão.
  - ♦ **URL:** O URL do Gerador de Relatórios do ZENworks (`https://<nomedehost>:<número da porta>/jasperserver-pro/`).  
Não use o endereço IP do servidor Gerador de Relatórios do ZENworks.
  - ♦ **Organização:** Nome da organização.
  - ♦ **Usuário:** Um nome de usuário válido do Gerador de Relatórios do ZENworks.
  - ♦ **Senha:** A senha relevante para o nome de usuário especificado no campo anterior.
- 7 Clique em **Testar Conexão**. Após o estabelecimento de uma conexão bem-sucedida, o conteúdo do Gerador de Relatórios do ZENworks será exibido.
- 8 Clique em **Concluir** para gravar a conexão.  
Para obter mais informações sobre como usar o Jaspersoft Studio 6.2, consulte [Jaspersoft Studio 6.2](#).

## 8.2.1 Copiando o certificado do Gerador de Relatórios do ZENworks

Para copiar o Certificado do Gerador de Relatórios do ZENworks:

- ♦ **Linux:**
  - 1 Efetue login no Gerador de Relatórios do ZENworks como um usuário root.
  - 2 Vá para `/opt/novell/zenworks-reporting/conf/security`.
  - 3 Copie o arquivo `server.cert`.



# A

## Solução de problemas

As seções a seguir apresentam soluções aos problemas que podem ser encontrados durante a implantação e configuração da Aplicação do Gerador de Relatórios do ZENworks:

### **java.lang.IllegalStateException: aparece a mensagem de erro de formulário muito grande**

Origem: Gerador de Relatórios do ZENworks.

Explicação: Se o tamanho de um arquivo que aparece na guia **Advanced Configuration** (Configuração Avançada) exceder o valor padrão de 400000 Bytes (cerca de 400 KB), a seguinte mensagem de erro será exibida:

```
java.lang.IllegalStateException:Form too large
```

Ação: Aumente o parâmetro de tamanho de conteúdo de formulário no arquivo `start.ini`:

- 1 Vá para `/opt/novell/jetty8`
- 2 Abra o arquivo `start.ini`.
- 3 Procure o parâmetro **Dorg.eclipse.jetty.server.Request.maxFormContentSize** e aumente o valor.
- 4 Pare o servidor jetty usando o comando `rcnovell-jetty stop`.
- 5 Inicie o servidor jetty usando o comando `rcnovell-jetty start`.

### **Mudando o tempo de espera de sessão do Gerador de Relatórios do ZENworks**

Origem: Gerador de Relatórios do ZENworks.

Explicação: O tempo de espera padrão de sessão do Gerador de Relatórios do ZENworks é definido como 30 minutos.

Ação: Você pode mudá-lo usando o arquivo `web.xml`.

Para mudar o tempo de espera de sessão do Gerador de Relatórios do ZENworks:

1. Faça backup do arquivo `web.xml`.
  - ♦ **Para Windows:** `%ZRS_HOME%\js\apache-tomcat\webapps\jasperserver-pro\WEB-INF\web.xml`
  - ♦ **Para Linux:** `/opt/novell/zenworks-reporting/js/apache-tomcat/webapps/jasperserver-pro/WEB-INF/web.xml`
2. Abra o arquivo `web.xml`.
3. Vá para `<session-timeout>`
4. Mude o tempo de espera existente (30) para o tempo de espera necessário em `<session-timeout>30</session-timeout>`
5. Reinicie manualmente os serviços do Gerador de Relatórios do ZENworks.

