

# Notes de version du complément Micro Focus Vibe 4.0.5

Septembre 2018



- ♦ Section 1, « Présentation du produit », page 1
- ♦ Section 2, « Configuration système requise pour le complément Vibe », page 1
- ♦ Section 3, « Installation et mise à niveau vers le complément Vibe 4.0.5 », page 2
- ♦ Section 4, « Problèmes liés au complément Vibe », page 2
- ♦ Section 5, « Documentation du complément Vibe », page 4
- ♦ Section 6, « Mentions légales », page 4

## 1 Présentation du produit

Le complément Micro Focus Vibe permet d'utiliser des documents Microsoft Office sur le site Vibe sans jamais quitter Microsoft Office. Vous pouvez accéder aisément à un document situé sur le site Vibe, l'ouvrir, le modifier, le réenregistrer sur le site, le tout directement depuis Microsoft Office.

Vous pouvez travailler directement dans des documents Microsoft Word, Excel ou PowerPoint.

## 2 Configuration système requise pour le complément Vibe

- ♦ Section 2.1, « Configuration Microsoft Office requise », page 1
- ♦ Section 2.2, « Système d'exploitation requis », page 1
- ♦ Section 2.3, « Configuration Vibe requise », page 2

### 2.1 Configuration Microsoft Office requise

Le complément Micro Focus Vibe est pris en charge avec les versions suivantes de Microsoft Office :

- ♦ Microsoft Office 2016 avec le dernier Support Pack
- ♦ Microsoft Office 2013 avec le dernier Support Pack

### 2.2 Système d'exploitation requis

Le complément Micro Focus Vibe est pris en charge pour les versions suivantes du système d'exploitation Windows :

- ♦ Windows 7 SP 1 32 ou 64 bits ou version ultérieure
- ♦ Windows 8.1 32 ou 64 bits ou version ultérieure
- ♦ Windows 10 32 ou 64 bits ou version ultérieure

## 2.3 Configuration Vibe requise

Le système Vibe auquel vous vous connectez doit être Micro Focus Vibe 3.3 ou version ultérieure.

## 3 Installation et mise à niveau vers le complément Vibe 4.0.5

Pour installer la version 4.0.5 du complément Vibe dans le cadre d'une nouvelle installation ou mise à jour d'une installation existante, il suffit de télécharger et d'installer la version 4.0.5 du logiciel. Aucune étape supplémentaire n'est requise.

## 4 Problèmes liés au complément Vibe

- ♦ [Section 4.1, « Le programme d'installation ne redémarre pas automatiquement après l'installation de .NET Framework », page 2](#)
- ♦ [Section 4.2, « Impossible de fusionner des modifications avec celles d'un autre utilisateur dans Word 2013 », page 2](#)
- ♦ [Section 4.3, « Les images incorporées dans les descriptions d'entrées ne s'affichent pas », page 3](#)
- ♦ [Section 4.4, « Le complément Vibe ne fonctionne pas lorsque le serveur Vibe est configuré pour utiliser l'authentification Windows », page 3](#)
- ♦ [Section 4.5, « Les informations de connexion à l'application Vibe Desktop sont perdues », page 3](#)
- ♦ [Section 4.6, « Ouverture de fichier impossible pour les utilisateurs dont le nom contient des caractères étendus ou à double octet », page 3](#)
- ♦ [Section 4.7, « Enregistrement impossible d'un nouveau document dans Vibe lors de l'utilisation d'un système de gestion de documents », page 3](#)

### 4.1 Le programme d'installation ne redémarre pas automatiquement après l'installation de .NET Framework

Si .NET Framework n'est pas encore installé sur votre poste de travail, le programme d'installation du complément Vibe l'installe pour vous. Cette opération requiert un redémarrage de votre poste de travail. Après ce redémarrage, vous devez relancer manuellement le programme d'installation du complément Vibe :

- 1 Accédez à l'emplacement où le fichier `VibeAddinSetup.exe` a été téléchargé.
- 2 Exécutez le fichier `VibeAddinSetup.exe`.

### 4.2 Impossible de fusionner des modifications avec celles d'un autre utilisateur dans Word 2013

Lorsque vous utilisez Word 2013, un message d'erreur s'affiche si un utilisateur tente de fusionner ses modifications avec celles apportées par un autre utilisateur, comme décrit à la section « [Co-Editing a Vibe Document](#) » (Coédition d'un document Vibe) du manuel [Micro Focus Vibe Add-In 4.0.5 Quick Start](#) (Démarrage rapide du complément Micro Focus Vibe 4.0.5).

### **4.3 Les images incorporées dans les descriptions d'entrées ne s'affichent pas**

Les images incorporées dans la section **Description** d'une entrée apparaissent comme incomplètes lorsque vous consultez l'entrée à partir de Microsoft Office à l'aide du complément Vibe. Vous pouvez toutefois toujours modifier le texte de la description à partir de Microsoft Office grâce au complément Vibe.

### **4.4 Le complément Vibe ne fonctionne pas lorsque le serveur Vibe est configuré pour utiliser l'authentification Windows**

Si votre serveur Vibe est configuré pour utiliser l'authentification Windows, le complément Vibe ne peut pas ouvrir ou modifier de fichiers sur votre site Vibe en raison d'un conflit de port.

Pour plus d'informations sur la résolution de ce problème, reportez-vous à la section « [Integrating Windows Authentication with Vibe Desktop and the Vibe Add-In](#) » (Intégration de l'authentification Windows avec Vibe Desktop et le complément Vibe) du *Micro Focus Vibe 4.0.5 Administration Guide* (Guide d'administration de Micro Focus Vibe 4.0.5).

Pour plus d'informations sur la configuration de l'authentification Windows pour votre site Vibe, reportez-vous à la section « [Configuring Single Sign-on with Internet Information Services for Windows](#) » (Configuration de Single Sign-on avec IIS pour Windows) du *Micro Focus Vibe 4.0.5 Installation Guide* (Guide d'installation de Micro Focus Vibe 4.0.5).

### **4.5 Les informations de connexion à l'application Vibe Desktop sont perdues**

Si vous utilisez Vibe Desktop en association avec le complément Vibe, vous perdez les informations de connexion à Vibe Desktop si vous configurez les informations de votre compte dans le complément Vibe pour qu'elles utilisent la configuration du serveur proxy du système (en sélectionnant **Use system proxy configuration**) (Utiliser la configuration du serveur proxy du système), puis que par la suite, vous configurez le compte pour ne plus utiliser cette configuration.

### **4.6 Ouverture de fichier impossible pour les utilisateurs dont le nom contient des caractères étendus ou à double octet**

Après l'ajout d'un compte Vibe d'un utilisateur dont le nom contient des caractères étendus ou à double octet à l'aide du complément Microsoft Office (conformément aux indications de la section « [Configuration de l'intégration](#) » du *Démarrage rapide du complément Micro Focus Vibe 4.0.5*), l'utilisateur ne peut pas ouvrir un fichier Vibe via le complément.

### **4.7 Enregistrement impossible d'un nouveau document dans Vibe lors de l'utilisation d'un système de gestion de documents**

Lorsque vous utilisez un système de gestion de documents (par exemple, OpenText), vous ne pouvez pas enregistrer un nouveau document sur le site Vibe directement à partir du complément Vibe.

## 5 Documentation du complément Vibe

Pour des informations sur l'installation, la configuration et l'utilisation du complément Micro Focus Vibe, reportez-vous au manuel [Démarrage rapide de Micro Focus Vibe](http://www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_office/data/vibe4_qs_office.html) ([http://www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4\\_qs\\_office/data/vibe4\\_qs\\_office.html](http://www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_office/data/vibe4_qs_office.html)).

Pour des informations sur la façon d'autoriser les utilisateurs à modifier des documents Vibe à l'aide du complément Micro Focus Vibe, reportez-vous à la section « [Providing File Access and Editing for Vibe Users](#) » (Fourniture d'un accès aux fichiers et d'autorisations de modification pour les utilisateurs de Vibe) du [Micro Focus Vibe 4.0.5 Administration Guide](#) (Guide d'administration de Micro Focus Vibe 4.0.5).

## 6 Mentions légales

Pour plus d'informations sur les mentions légales, les marques, les exclusions de garantie, les garanties, les limitations en matière d'exportation et d'utilisation, les droits du gouvernement américain, la politique relative aux brevets et la compatibilité avec la norme FIPS, consultez le site <https://www.microfocus.com/about/legal/>.

**Copyright © 2018 Micro Focus**