

Referência de Descoberta, Implantação e Desativação

Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2

10.2

27 de maio de 2009

www.novell.com



Informações Legais

A Novell, Inc. não faz representações ou garantias quanto ao conteúdo ou à utilização desta documentação e especificamente se isenta de quaisquer garantias de comerciabilidade expressas ou implícitas ou adequação a qualquer propósito específico. A Novell, Inc. reserva-se o direito de revisar esta publicação e fazer mudanças em seu conteúdo, a qualquer momento, sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou entidade sobre essas revisões ou mudanças.

Além disso, a Novell, Inc. não faz representações nem garantias com relação a qualquer software, e se isenta de quaisquer garantias de comerciabilidade expressas ou implícitas ou adequação a qualquer propósito específico. A Novell, Inc. reserva-se o direito de fazer mudanças em qualquer e em todas as partes do software Novell, a qualquer momento, sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou entidade sobre essas mudanças.

Quaisquer informações técnicas ou sobre produtos fornecidas segundo os termos do presente Contrato estão sujeitas aos controles de exportação dos EUA e às leis comerciais de outros países. Você concorda em cumprir todos os regulamentos do controle de exportação e em obter as licenças ou a classificação necessárias para exportar, reexportar ou importar produtos finais. Você concorda em não exportar nem reexportar para entidades que constam nas listas de exclusão de exportação atual dos EUA ou para qualquer país sob embargo ou terrorista conforme especificado nas leis de exportação dos EUA. Você concorda em não usar produtos para fins proibidos relacionados a armas nucleares, biológicas e químicas ou mísseis. Consulte a [página International Trade Services da Novell na Web \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/) para obter mais informações sobre como exportar softwares da Novell. A Novell não se responsabiliza pelo insucesso por parte do cliente na obtenção de aprovações necessárias para exportação.

Copyright © 2007-2009 Novell, Inc. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, fotocopiada, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida sem o consentimento expresso por escrito do editor.

A Novell, Inc. é titular de direitos de propriedade intelectual relativos à tecnologia incorporada no produto descrito neste documento. Especificamente e sem limitações, esses direitos de propriedade intelectual podem incluir uma ou mais das patentes dos EUA listadas na [página de patentes legais da Novell na Web \(http://www.novell.com/company/legal/patents/\)](http://www.novell.com/company/legal/patents/) e uma ou mais patentes adicionais ou aplicativos com patente pendente nos EUA e em outros países.

Novell, Inc.
404 Wyman Street, Suite 500
Waltham, MA 02451
U.S.A.
www.novell.com

Documentação Online: Para acessar a documentação online mais recente deste e de outros produtos da Novell, consulte a [página de Documentação da Novell na Web \(http://www.novell.com/documentation/\)](http://www.novell.com/documentation/).

Marcas registradas da Novell

Para conhecer as marcas registradas da Novell, consulte [a lista de marcas registradas e marcas de serviço da Novell \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

Materiais de terceiros

Todas as marcas registradas de terceiros pertencem aos seus respectivos proprietários.

Índice

Sobre este guia	9
Parte I Descoberta de dispositivos	11
1 Conceitos básicos	13
1.1 Métodos de descoberta	13
1.2 Tarefas de descoberta de IP e LDAP	13
1.3 Tecnologias de descoberta de IP	13
1.4 Tecnologia de descoberta de LDAP	19
1.5 Dispositivos Descobertos	19
1.6 Dispositivos Implantáveis	21
2 Descobrindo dispositivos usando endereços IP	23
2.1 Definindo as configurações de descoberta	23
2.2 Atribuindo um servidor proxy de descoberta e implantação	26
2.3 Criando uma tarefa de descoberta de IP	27
3 Descobrindo dispositivos em diretórios LDAP	37
4 Importando dispositivos de arquivos CSV	43
5 Vendo ou atualizando detalhes do dispositivo	45
Parte II Implantação do ZENworks Adaptive Agent	47
6 Conceitos básicos	49
6.1 Métodos de implantação	49
6.2 Pacotes de implantação	49
6.3 Adaptive Agent e Inventory-Only Module	50
7 Gerenciando pacotes de implantação	53
7.1 Tipos e arquiteturas de pacote	53
7.2 Pacotes de sistema padrão e pacotes personalizados	54
7.3 Personalizando pacotes	54
7.4 Reconstruindo pacotes	57
7.4.1 Reconstruindo pacotes padrão	58
7.4.2 Reconstruindo os pacotes personalizados	58
8 Registrando dispositivos	59
8.1 O que acontece durante o registro	59
8.2 Criando chaves de registros e regras	60

8.2.1	Criando uma chave de registro	60
8.2.2	Criando uma regra de registro	63
8.3	Modificando o gabarito de nomeação de dispositivo usado durante o registro	68
8.4	Habilitando a renomeação dinâmica dos dispositivos durante o registro	69
8.4.1	Habilitando a configuração na Zona de Gerenciamento	69
8.4.2	Habilitando a configuração para uma pasta de dispositivos	70
8.5	Desabilitando o uso de regras de registro	71
8.6	Registrando um dispositivo manualmente	73
8.6.1	Executando um registro inicial	73
8.6.2	Registrando novamente um dispositivo com uma chave de registro adicional	73
8.7	Anulando o registro de um dispositivo	73
9	Implantando o ZENworks Adaptive Agent	75
9.1	Personalizando os recursos do Agent	75
9.1.1	Personalizando recursos antes da implantação	76
9.1.2	Personalizando recursos após a implantação	78
9.2	Mudando o diretório de instalação de destino	78
9.3	Usando uma tarefa para implantar o agente	78
9.3.1	Pré-requisitos de implantação para um dispositivo	79
9.3.2	Fazendo a implantação para um dispositivo descoberto	82
9.3.3	Fazendo a implantação para um dispositivo não descoberto	87
9.4	Implantando o agente manualmente	107
9.5	Tarefas a serem executadas após a implantação do agente em servidores Citrix	109
9.6	Desinstalando o Agent	109
10	Implantando o ZENworks Adaptive Agent em satélites Linux	111
10.1	Implantando o Agent em um Satélite Linux	111
10.2	Desinstalando o ZENworks Adaptive Agent de um Satélite Linux	112
11	Implantando o Inventory-Only Module	113
11.1	Fazendo download do módulo a partir de um Servidor ZENworks	113
11.2	Instalação no Linux/UNIX	114
11.3	Instalando no NetWare	115
11.4	Fazendo a instalação no Windows	115
11.5	Fazendo a instalação no Macintosh OS X	115
Parte III	Remoção e desativação de dispositivos	119
12	Apagando dispositivos do sistema ZENworks	121
13	Desativando ou anulando a desativação de dispositivos	123
Parte IV	Apêndices	127
A	Relatórios predefinidos	129
B	Programações	131
B.1	Agora	131

B.2	Sem Programação	131
B.3	Data Específica	131
B.3.1	Datas de início	131
B.3.2	Executar Evento Todos os Anos	131
B.3.3	Selecione Quando a Execução Programada Deve Começar	131
B.3.4	Usar o Horário da Coordenada Universal (UTC)	132
B.4	Periódico	132
B.4.1	Dias da Semana	132
B.4.2	Mensal	132
B.4.3	Intervalo Fixo	133
C	Configurando o NMAP para o ZENworks	135
D	Solucionando problemas de descoberta, implantação e desativação	137
E	Atualizações da documentação	143
E.1	27 de maio de 2009: SP2 (10.2)	143

Sobre este guia

Esta *Referência de Descoberta, Implantação e Desativação do Novell ZENworks 10 Configuration Management* ajuda a adicionar dispositivos à Zona de Gerenciamento do ZENworks e, em seguida, instalar o ZENworks Adaptive Agent ou o Módulo Somente Inventário nos dispositivos. Ela também ajuda a instalar o ZENworks Adaptive Agent em um dispositivo Linux para tornar o dispositivo um Satélite ZENworks.

As informações deste guia estão organizadas da seguinte maneira:

- **Parte I, “Descoberta de dispositivos” na página 11**
- **Parte II, “Implantação do ZENworks Adaptive Agent” na página 47**
- **Parte III, “Remoção e desativação de dispositivos” na página 119**
- **Parte IV, “Apêndices” na página 127**

Público

Esse guia destina-se a qualquer pessoa que configurará e gerenciará um sistema ZENworks.

Comentários

Gostaríamos de receber seus comentários e suas sugestões sobre este manual e sobre as outras documentações incluídas no GroupWise. Use o recurso Comentários do Usuário, localizado na parte inferior das páginas de documentação online, ou acesse o [site de feedback de documentação da Novell](http://www.novell.com/documentation/feedback.html) (<http://www.novell.com/documentation/feedback.html>) para enviar seus comentários.

Documentação adicional

O ZENworks 10 Configuration Management é suportado por uma documentação adicional (nos formatos PDF e HTML), que pode ser usada para que você conheça e implemente o produto. Para obter a documentação adicional, consulte a [documentação do ZENworks 10 Configuration Management com SP2](http://www.novell.com/documentation/zcm10/index.html) (<http://www.novell.com/documentation/zcm10/index.html>).

Convenções da documentação

Na documentação da Novell, o símbolo de maior que (>) é usado para separar as ações de uma etapa e os itens de um caminho de referência cruzada.

Um símbolo de marca registrada (®, ™ etc.) indica uma marca registrada da Novell. Um asterisco (*) indica uma marca registrada de terceiros.

Quando for possível digitar um determinado nome de caminho com uma barra invertida em algumas plataformas ou com uma barra normal em outras, o nome do caminho será apresentado com uma barra invertida. Os usuários de plataformas que requerem barras normais, por exemplo, Linux*, devem usar essas barras conforme o necessário no software.

Descoberta de dispositivos

As seções a seguir fornecem informações e instruções para ajudá-lo a adicionar dispositivos em seu banco de dados do ZENworks®. Depois que um dispositivo for adicionado ao banco de dados, um Servidor ZENworks poderá implantar o ZENworks Adaptive Agent automaticamente no dispositivo.

- ♦ Capítulo 1, “Conceitos básicos” na página 13
- ♦ Capítulo 2, “Descobrindo dispositivos usando endereços IP” na página 23
- ♦ Capítulo 3, “Descobrindo dispositivos em diretórios LDAP” na página 37
- ♦ Capítulo 4, “Importando dispositivos de arquivos CSV” na página 43
- ♦ Capítulo 5, “Vendo ou atualizando detalhes do dispositivo” na página 45

Conceitos básicos

1

A descoberta de dispositivos é o processo de adição de informações de estação de trabalho e de servidor ao banco de dados do Novell® ZENworks®, de modo que elas possam ser usadas para implantar o ZENworks Adaptive Agent automaticamente de um Servidor ZENworks nos dispositivos. As seções a seguir fornecem informações para ajudá-lo a entender a terminologia e os conceitos de descoberta:

- ♦ Seção 1.1, “Métodos de descoberta” na página 13
- ♦ Seção 1.2, “Tarefas de descoberta de IP e LDAP” na página 13
- ♦ Seção 1.3, “Tecnologias de descoberta de IP” na página 13
- ♦ Seção 1.4, “Tecnologia de descoberta de LDAP” na página 19
- ♦ Seção 1.5, “Dispositivos Descobertos” na página 20
- ♦ Seção 1.6, “Dispositivos Implantáveis” na página 21

1.1 Métodos de descoberta

Há três métodos de descoberta que podem ser usados:

- ♦ **Descoberta de IP:** Use o mecanismo de descoberta do ZENworks para coletar informações sobre os dispositivos de sua rede. O mecanismo usa vários protocolos e padrões (WMI, WinAPI, Endereço MAC, NMAP, ZENworks, SNMP, SSH) para descobrir e coletar informações de dispositivos identificados por meio de faixas de endereços IP.
- ♦ **Descoberta do diretório LDAP:** Use o mecanismo de descoberta do ZENworks para procurar objetos Dispositivo no Novell® eDirectory™ ou no Microsoft* Active Directory*. Especifique os contextos a serem pesquisados e o filtro a ser usado na pesquisa.
- ♦ **Importação de CSV:** Importação de informações do dispositivo de um arquivo CSV (comma-separated values - valores separados por vírgulas). É necessário que o arquivo contenha, no mínimo, o endereço IP ou o nome DNS de cada dispositivo.

1.2 Tarefas de descoberta de IP e LDAP

As descobertas de IP e de LDAP são executadas por meio de tarefas de descoberta. Você cria uma tarefa de descoberta no ZENworks Control Center. A descoberta de LDAP requer o Novell eDirectory™ ou o Microsoft* Active Directory* para a pesquisa de dispositivos.

1.3 Tecnologias de descoberta de IP

O mecanismo de descoberta do ZENworks pode utilizar uma variedade de tecnologias diferentes para as descobertas baseadas em IP. Quando mais de uma tecnologia é usada, o mecanismo de descoberta inicia uma solicitação de descoberta para cada uma delas. Isso é feito para cada endereço IP de destino. Por exemplo, se você usar Endereço MAC, SNMP e WMI, o mecanismo de descoberta criará três solicitações para cada endereço IP de destino. As solicitações são colocadas em fila e o mecanismo de descoberta processa cinco solicitações por vez até que não haja mais

nenhuma solicitação. Cinco solicitações são processadas por padrão. Você pode mudar o padrão, se necessário (consulte a [Seção 2.1, “Definindo as configurações de descoberta” na página 23](#)), ou anular as configurações na tarefa de descoberta.

Se mais de uma solicitação de tecnologia receber informações sobre um dispositivo descoberto, haverá uma fusão dessas informações. No caso de conflito de informações, o processo de descoberta escolherá a "melhor" informação. Se uma tecnologia de descoberta de alta prioridade for bem-sucedida e retornar as informações, as outras tecnologias de descoberta de prioridade mais baixa não serão executadas para obter melhor desempenho. Por exemplo, se WinAPI ou WMI for bem-sucedida, as tecnologias NMAP e endereço MAC serão interrompidas.

Por padrão, o Endereço MAC, SSH, WinAPI e as tecnologias do ZENworks estão habilitadas; as tecnologias SNMP, WMI e NMAP estão desabilitadas. Se for necessário, você poderá mudar o padrão; consulte a [Seção 2.1, “Definindo as configurações de descoberta” na página 23](#).

O uso de um menor número de tecnologias de descoberta reduz o tempo necessário para a conclusão da tarefa de descoberta, mas também pode reduzir a quantidade de informações recebidas.

As tarefas de descoberta de IP necessitam das seguintes informações:

- ♦ A faixa de endereços IP dos dispositivos a serem descobertos.
- ♦ As credenciais necessárias às tecnologias de descoberta SSH, WMI, WinAPI e SNMP para a recuperação de informações dos dispositivos. As tecnologias NMAP, Endereço MAC e ZENworks não requerem credenciais.

Nem todas as tecnologias usam as mesmas credenciais, e pode ser que nem todos os dispositivos tenham as mesmas credenciais; portanto, talvez seja necessário especificar várias credenciais para cobrir todos os dispositivos de destino e utilizar todas as tecnologias de descoberta. Por exemplo, WMI e WinAPI necessitam de credenciais do Windows, enquanto SNMP requer credenciais SNMP.

- ♦ A programação de execução da tarefa. Você pode programá-la para ser executada imediatamente ou em uma data e um horário especificados. Você também pode optar por não definir uma programação. Nesse caso, a tarefa somente será executada quando você iniciá-la manualmente ou programar um horário.
- ♦ O Servidor ZENworks em que deseja executar a tarefa.

A tabela a seguir fornece informações detalhadas sobre as tecnologias de descoberta de IP:

Tabela 1-1 *Tecnologias de descoberta de IP*

Tecnologia de descoberta de IP	Funcionalidade	Requisitos	Pré-requisitos
WMI (Windows Management Instrumentation - Instrumentação de Gerenciamento do Windows)	<p>WMI é a infra-estrutura de dados e operações de gerenciamento nos sistemas operacionais baseados no Windows. A descoberta emite uma solicitação remota para o serviço WMI nos dispositivos identificados pela tarefa de descoberta baseada em IP a fim de obter informações. Recupera o tipo e a versão de OS, o endereço MAC, os Adaptadores de Rede e detalhes da CPU do dispositivo.</p> <p>Para obter mais informações sobre WMI, consulte o site do MSDN na Web (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384642(VS.85).aspx).</p>	<p>Como a WMI é uma tecnologia específica do Windows, as solicitações geradas de um Servidor ZENworks em execução no Linux devem ser roteadas para um proxy do Windows para processamento. Para obter mais informações, consulte a Seção 2.2, "Atribuindo um servidor proxy de descoberta e implantação" na página 26.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ O serviço da Microsoft Instrumentação de Gerenciamento do Windows deve ser instalado e executado no dispositivo Windows de destino. ♦ As credenciais de uma conta de administrador no dispositivo de destino devem ser especificadas como credenciais do Windows na tarefa de descoberta. Isso é necessário para a conexão com o serviço WMI. ♦ Para autenticar usando as credenciais do Windows, defina o valor de <i>Acesso à rede: modelo de compartilhamento e segurança para contas locais</i> em Configuração de Segurança Local como <i>Clássico</i> - os <i>usuários locais são autenticados como eles próprios</i>. Para obter mais informações sobre como definir as Configurações Locais de Segurança, consulte "Habilitando o compartilhamento clássico de arquivo" na página 80. ♦ Como a conexão WMI remota estabelece uma conexão RPC com o dispositivo Windows de destino, é necessário que o Firewall do Windows do dispositivo de destino permita as portas TCP 139 e 445 para a tecnologia de descoberta WMI. Para obter mais informações sobre como abrir essas portas, consulte "Habilitando o compartilhamento de arquivos e impressoras através do Firewall do Windows" na página 80.

Tecnologia de descoberta de IP	Funcionalidade	Requisitos	Pré-requisitos
WinAPI	Emite uma solicitação para o registro nos dispositivos identificados pela tarefa de descoberta baseada em IP para recuperar o tipo e a versão de OS e detalhes da CPU.	Como a WinAPI é uma tecnologia específica do Windows, as solicitações geradas de um Servidor ZENworks em execução no Linux devem ser roteadas para um proxy do Windows para processamento. Para obter mais informações, consulte a Seção 2.2, "Atribuindo um servidor proxy de descoberta e implantação" na página 26.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ O serviço da Microsoft Registro Remoto deve ser instalado e executado no dispositivo Windows de destino. ♦ As credenciais de uma conta de administrador com privilégios de leitura no Registro do Windows do dispositivo de destino devem ser especificadas como credenciais do Windows na tarefa de descoberta. Isso é necessário para a conexão com o serviço Registro Remoto. ♦ A opção <i>Compartilhamento arquivos/impressoras p/ redes Microsoft</i> deve estar habilitada. Para obter mais informações, consulte o "Habilitando a opção Compartilhamento arquivos/impressoras p/ redes Microsoft" na página 79. ♦ Para autenticar usando as credenciais do Windows, defina o valor de <i>Acesso à rede: modelo de compartilhamento e segurança para contas locais</i> em Configuração de Segurança Local como <i>Clássico - os usuários locais são autenticados como eles próprios</i>. Para obter mais informações sobre como definir as Configurações Locais de Segurança, consulte "Habilitando o compartilhamento clássico de arquivo" na página 80. ♦ Como a conexão de Registro Remoto estabelece uma conexão RPC com o dispositivo Windows de destino, é necessário que o Firewall do Windows do dispositivo de destino permita as portas TCP 139 e 445. Para obter mais informações sobre como abrir essas portas, consulte "Habilitando o compartilhamento de arquivos e impressoras através do Firewall do Windows" na página 80. Se o dispositivo de destino estiver em uma sub-rede diferente do proxy do Windows ou do servidor principal que está executando a tarefa, o escopo da exceção do firewall deverá incluí-los.

Tecnologia de descoberta de IP	Funcionalidade	Requisitos	Pré-requisitos
Endereço MAC	<p>Recupera o Endereço MAC do dispositivo descoberto. Uses os comandos <code>ping</code> e <code>ARP</code> (Address Resolution Protocol) para mapear os endereços IP dos dispositivos identificados pela tarefa de descoberta baseada em IP para seus endereços MAC associados.</p> <p>A descoberta do Endereço MAC obtém apenas o endereço MAC do dispositivo sem fornecer nenhuma informação do OS.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Para que o comando <code>arp</code> seja bem-sucedido, é necessário que os dispositivos de destino residam na mesma rede do Servidor ZENworks que executa a solicitação de descoberta. ♦ Para que o comando <code>ping</code> seja bem-sucedido, é necessário que as solicitações de eco de entrada do ICMP (ping) sejam habilitadas no dispositivo, e as solicitações e respostas de eco do ICMP sejam permitidas na rede.
NMAP	<p>Usa o NMAP (Network Mapper) para recuperar os detalhes de tipo e versão de OS dos dispositivos identificados pela tarefa de descoberta baseada em IP.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ♦ O NMAP deve ser instalado no Servidor ZENworks que estiver processando a solicitação de descoberta. <p>O NMAP está disponível gratuitamente em InSecure.org (http://www.insecure.org). Para obter mais informações sobre como configurar o NMAP para o ZENworks, consulte o Apêndice C, "Configurando o NMAP para o ZENworks" na página 135.</p>

Tecnologia de descoberta de IP	Funcionalidade	Requisitos	Pré-requisitos
ZENworks	<p>Emite uma solicitação para o ZENworks Adaptive Agent ou para o pré-agente do ZENworks nos dispositivos identificados pela tarefa de descoberta baseada em IP. Se o dispositivo tiver o ZENworks Adaptive Agent, o agente responderá com detalhes sobre tipo e versão de OS, Endereço MAC, Adaptadores de Rede, CPU, GUID do dispositivo gerenciado, GUID da Zona de Gerenciamento, nome da Zona de Gerenciamento, versão do Adaptive Agent, espaço em disco e detalhes da memória. Se o dispositivo tiver o pré-agente do ZENworks instalado, o pré-agente responderá com o tipo de OS, a CPU, o espaço em disco, a memória e os detalhes do GUID que deverão ser usados para registrar o dispositivo na Zona de Gerenciamento.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ♦ O pré-agente só é instalado em dispositivos OEM ou em dispositivos cujo registro tenha sido removido da zona.

Tecnologia de descoberta de IP	Funcionalidade	Requisitos	Pré-requisitos
SNMP	Emite uma solicitação ao serviço SNMP sobre dispositivos identificados pela tarefa de descoberta baseada em IP. As versões 2 e 1 de SNMP são suportadas, com a tentativa da versão 2 de SNMP primeiro. Recupera detalhes de tipo e versão de OS, endereço MAC, Adaptadores de Rede e CPU.	Como o processo de descoberta usa uma tecnologia SNMP baseada no Windows, as solicitações geradas de um servidor ZENworks em execução no Linux devem ser roteadas para um proxy do Windows para processamento. Para obter mais informações, consulte a Seção 2.2, "Atribuindo um servidor proxy de descoberta e implantação" na página 26.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Para consultar um dispositivo usando SNMP, é necessário que o SNMP esteja habilitado nesse dispositivo. ♦ A string de comunidade SNMP deve ser especificada como uma credencial SNMP na tarefa de descoberta. ♦ O SNMP usa a porta UDP 161. O firewall deve ser configurado para permitir acesso através dessa porta.
SSH	Usa o protocolo SSH para se comunicar com o servidor SSH nos dispositivos identificados pela tarefa de descoberta baseada em IP. Dependendo do OS do dispositivo (Linux ou NetWare), o dispositivo recuperará detalhes de tipo de OS, versão do OS ou do Kernel, CPU, Adaptadores de Rede e memória.		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Para consultar um dispositivo usando SSH, é necessário que o SSH esteja habilitado nesse dispositivo e que o nome de usuário e a senha estejam especificados como credenciais gerais ou do Linux na tarefa de descoberta.

1.4 Tecnologia de descoberta de LDAP

Para as descobertas de LDAP, o mecanismo de descoberta do ZENworks emite uma solicitação LDAP para o servidor LDAP. A solicitação LDAP contém o nome do servidor LDAP, a porta LDAP, as credenciais, o contexto ou grupo de pesquisa e se deve-se ou não repetir a pesquisa em subcontainers ou subgrupos.

Nos objetos Dispositivo encontrados, atributos conhecidos serão procurados (dnsHostName, OperatingSystem, wmNameDNS, wmNameOS etc.) para tentar determinar a versão do SO e o nome DNS do dispositivo. Se uma solicitação especificar uma pesquisa recorrente, serão procurados objetos Container conhecidos no contexto. Para cada objeto container encontrado, uma nova solicitação LDAP será criada para o objeto Container e anexada ao contexto de pesquisa da solicitação atual.

As tarefas de descoberta de LDAP exigem as seguintes informações:

- ♦ As informações de conexão (endereço e porta) para o servidor LDAP.
- ♦ As credenciais necessárias à leitura de informações do diretório LDAP.
- ♦ Os contextos de diretório para a pesquisa de dispositivos.
- ♦ A programação de execução da tarefa. Você pode programá-la para ser executada imediatamente ou em uma data e um horário especificados. Você também pode optar por não definir uma programação. Nesse caso, a tarefa somente será executada quando você iniciá-la manualmente ou programar um horário.
- ♦ O Servidor ZENworks em que deseja executar a tarefa.

1.5 Dispositivos Descobertos

Assim que os dispositivos são descobertos, eles são adicionados ao banco de dados do ZENworks e listados na pasta apropriada de tipos de dispositivo no painel Descoberto da página Dispositivos Descobertos.

Figura 1-1 Painel Descoberto (guia Dispositivos > página Descoberto)

Descoberto		Inventariado	Gerenciado
Descoberto			
Tipo		Descoberto	
Todos os Tipos		4	
Servidores		0	
Estações de Trabalho		0	
Impressoras		0	
Equipamento de Rede		0	
Thin Clients		0	
Outros Dispositivos		0	
Dispositivos Desconhecidos		4	
Tipos Distribuíveis		4	
Dispositivos criados por meio da Migração do ZENworks		0	
Dispositivos criados através da migração do ZENworks Asset Management		0	

Cada dispositivo descoberto é classificado por tipo.


- ♦ **Todos os Tipos:** Todos os dispositivos descobertos, independentemente do tipo.
- ♦ **Servidores:** Todos os dispositivos descobertos que foram identificados como servidores.
- ♦ **Estações de Trabalho:** Todos os dispositivos descobertos que foram identificados como estações de trabalho.
- ♦ **Impressoras:** Todos os dispositivos descobertos que foram identificados como impressoras. O ZENworks não gerencia impressoras; portanto, você não pode implantar o ZENworks Adaptive Agent nelas.
- ♦ **Equipamento de Rede:** Todos os dispositivos descobertos que foram identificados como equipamento de rede. Isso inclui roteadores. O ZENworks não gerencia equipamentos de rede; portanto, você não pode implantar o ZENworks Adaptive Agent neles.
- ♦ **Thin Clients:** Todos os dispositivos descobertos que foram identificados como thin clients.

- ♦ **Outros Dispositivos:** Todos os dispositivos descobertos que foram identificados, mas que não se adaptam a nenhuma das outras categorias. Esta categoria inclui os dispositivos que já possuem o ZENworks Adaptive Agent instalado.
- ♦ **Dispositivos Desconhecidos:** Todos os dispositivos descobertos cujo sistema operacional não pôde ser identificado. Os dispositivos podem ser listados como desconhecidos, já que a configuração de firewall do dispositivo pode bloquear o uso de tecnologias de descoberta, ou credenciais inválidas são fornecidas para a tecnologia de descoberta. Você poderá implantar o ZENworks Adaptive Agent nesses dispositivos se puder verificar manualmente se o agente é suportado nesses dispositivos. Para obter mais informações sobre a lista de dispositivos suportados, consulte “[Requisitos de dispositivo gerenciado](#)” no *Guia de Instalação do ZENworks 10 Configuration Management*.
- ♦ **Tipos Distribuíveis:** Todos os dispositivos descobertos que foram identificados como tipos e aos quais é possível implantar o ZENworks Adaptive Agent.
- ♦ **Dispositivos Criados por Meio da Migração do ZENworks:** Todos os dispositivos migrados do ZENworks 7 por meio do Utilitário de Migração do ZENworks.
- ♦ **Dispositivos Criados por Meio do ZENworks Asset Management:** Todos os dispositivos migrados do ZENworks Asset Management por meio do Utilitário de Migração desse programa.

1.6 Dispositivos Implantáveis

Os dispositivos que atendem aos requisitos do ZENworks Adaptive Agent são exibidos no ZENworks Control Center, no painel Dispositivos Implantáveis da página Implantação.

Figura 1-2 Painel Dispositivos Implantáveis (guia Implantação)



Nome	Endereço IP	Sistema Operacional	Data da Descoberta	Status da Implantação
192.168.9.240	192.168.9.240	OS Desconhecido	5 de Agosto de 2008	Erro
192.168.9.241	192.168.9.241	OS Desconhecido	5 de Agosto de 2008	Erro
rawhide.rawhide.sqa	192.168.9.1	OS Desconhecido	5 de Agosto de 2008	Erro
SYM6CLIENT	192.168.9.242	OS Desconhecido	5 de Agosto de 2008	Erro

Nesse painel, você pode implantar o Adaptive Agent em dispositivos, remover dispositivos do banco de dados do ZENworks ou ignorá-los descartando-os da lista.

Descobrendo dispositivos usando endereços IP

2

Você pode executar uma descoberta baseada em IP de sua rede para adicionar dispositivos ao seu banco de dados do ZENworks®. Com uma descoberta de IP, o Servidor ZENworks usa um conjunto de tecnologias (WMI, WinAPI, Endereço MAC, NMAP, ZENworks, SNMP, SSH) para descobrir a maior quantidade possível de informações sobre os dispositivos de destino. Os dispositivos de destino são determinados pela faixa de endereços IP especificada.

- Seção 2.1, “Definindo as configurações de descoberta” na página 23
- Seção 2.2, “Atribuindo um servidor proxy de descoberta e implantação” na página 26
- Seção 2.3, “Criando uma tarefa de descoberta de IP” na página 27

2.1 Definindo as configurações de descoberta

As descobertas de IP usam as seguintes definições de configuração que podem ser modificadas, se necessário:

- Número de descobertas que podem ser processadas simultaneamente (o padrão é 5)
- As sub-redes ou as faixas de endereços IP a serem excluídas da descoberta
- As tecnologias de descoberta usadas (o padrão é LDAP, Endereço MAC, WinAPI, ZENworks e SSH)

1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Configuração*.

Configuração	Registro	Informações do sistema	Inventário de Bens	Gerenciamento de Bens	Atualizações do Sistema
Configurações da Zona de Gerenciamento					
Conteúdo					
Gerenciamento de Dispositivo					
Descoberta e Implantação					
Categoria	Descrição				Está Configurado
Configurações de Descoberta Divulgada	Configurar o intervalo e as sub-redes dos dispositivos divulgados na sua rede.				Sim
Descoberta	Definir configurações relacionadas à descoberta de novos dispositivos.				Sim
Proxy do Windows	Configurar um dispositivo do Windows gerenciado para ser usado como o Proxy do Windows para descoberta e implantação.				Não
Evento e Colaboração					
Gerenciamento da Infra-estrutura					
Inventário					
Serviços de Relatório					
Gerenciamento de Bens					
Gerenciamento de Patches					

2 No painel Configurações da Zona de Gerenciamento, clique em *Descoberta e Implantação* e, em seguida, clique na opção *Descoberta*.

- 3 No painel Configurações do Processo de Descoberta, modifique as seguintes configurações conforme necessário:

Máximo de Descobertas Simultâneas: Uma tarefa de descoberta consiste em uma ou mais solicitações de descoberta. No caso de tarefas de descoberta baseadas em IP, é criada uma solicitação para cada tecnologia de descoberta e cada endereço IP na faixa especificada. Portanto, se você usar seis tecnologias para descobrir 10 endereços IP, serão criadas 60 solicitações. Para tarefas de descoberta baseadas em LDAP, uma solicitação será criada para cada grupo ou contexto a ser pesquisado.

Use esse campo para especificar o número máximo de solicitações de descoberta que o Servidor ZENworks pode processar ao mesmo tempo. Um número menor facilita a carga de tráfego na rede, mas exige mais tempo para concluir a tarefa de descoberta; use um número menor se programar a execução de tarefas de descoberta durante os períodos de pico de carga na rede. Um número maior causa o efeito oposto: carga mais pesada de tráfego e menos tempo para concluir a tarefa.

Tecnologias de Descoberta: O processo de descoberta pode utilizar uma variedade de tecnologias diferentes. Quando mais de uma tecnologia é usada, o processo de descoberta inicia uma solicitação de descoberta para cada tecnologia, com todas as solicitações de tecnologia em execução simultaneamente. Isso é feito para cada endereço IP de destino. Por exemplo, se você usar Endereço MAC, SNMP e WMI, o processo de descoberta criará três solicitações para cada endereço IP. As solicitações são enfileiradas e executadas de acordo com a configuração *Máximo de Descobertas Simultâneas*.

Se mais de uma solicitação de tecnologia receber informações sobre um dispositivo descoberto, haverá uma fusão dessas informações. No caso de conflito de informações, o processo de descoberta escolherá a "melhor" informação.

O uso de um menor número de tecnologias de descoberta reduz o tempo necessário para a conclusão da tarefa de descoberta, mas também pode reduzir a quantidade de informações recebidas.

Para obter informações detalhadas sobre cada tecnologia, consulte a [Seção 1.3, “Tecnologias de descoberta de IP” na página 13](#).

- 4 No painel Endereços IP a Serem Excluídos, especifique as sub-redes ou as faixas de endereços IP a serem excluídas da descoberta.

Observação: Todas as tarefas de descoberta herdam as faixas de endereços IP especificadas no nível de Zona de Gerenciamento. Se a faixa de endereços IP for especificada em um nível de tarefa, as faixas combinadas da Zona de Gerenciamento e a tarefa de descoberta serão excluídas da descoberta.

Você pode adicionar manualmente os endereços IP a serem excluídos ou importar os endereços IP a serem excluídos de um arquivo CSV.

- ♦ Para adicionar manualmente o endereço IP a ser excluído:
 1. No campo *Faixa*, digite a faixa de endereços IP em um dos seguintes formatos:
 - xxx.xxx.xxx.xxx:** Notação decimal com ponto padrão para um único endereço. Por exemplo, 123.45.167.100.
 - xxx.xxx.xxx.xxx - xxx.xxx.xxx.xxx:** Notação decimal com ponto padrão para uma faixa de endereços. Por exemplo, 123.45.167.100 - 123.45.167.125.
 - xxx.xxx.xxx.xxx/n:** Notação CIDR (Classless Inter-Domain Routing) padrão. Com o CIDR, a porção decimal pontuada do endereço IP é interpretada como um número binário de 32 bits que foi dividido em quatro bytes de 8 bits. O número após a barra (/n) é o tamanho do prefixo, que é o número de bits iniciais compartilhados, contando a partir do lado esquerdo do endereço. O número /n pode variar de 0 a 32, com 8, 16, 24 e 32 sendo os números normalmente mais usados. Por exemplo, 123.45.167.100/24 corresponde a todos os endereços IP que começam com 123.45.167. Quando você adiciona a faixa de endereços IP à lista *Faixas de IP Seleccionadas* (consulte a próxima etapa), ela se expande automaticamente para mostrar a faixa de endereços na notação decimal com pontos.
 2. Para adicionar a faixa de endereços IP à lista *Faixas de IP Seleccionadas*, clique em *Adicionar*.
- ♦ Para usar uma lista CSV para importar um endereço IP a ser excluído:
 1. Na lista *Faixas de IP Seleccionadas*, clique em *Importar*.
A caixa de diálogo Importar Arquivo CSV é exibida.
 2. Clique em *Procurar* para procurar e selecionar um arquivo contendo uma lista de endereços IP separada por vírgulas ou em colunas.
 3. Clique em *OK*.

- 5 No painel Configurações da Descoberta de Rede, modifique as seguintes configurações conforme necessário:

Configurações IP: Essas configurações aplicam-se ao uso das tecnologias de descoberta WMI e SNMP.

- ♦ **Tempo de espera inicial do ping:** Especifica por quanto tempo a tecnologia de descoberta aguarda uma resposta a uma consulta de ICMP (ping).
- ♦ **Máximo de tentativas do ping:** Especifica o número de vezes que um ping é repetido antes de desistir.

- ♦ **Incrementar o tempo de espera do ping em tentativas:** Adiciona a quantidade de tempo especificada a cada tentativa. Por exemplo, se o tempo de espera de ping inicial for 200 milissegundos, o número máximo de tentativas de ping será 3, e o incremento será 200 milissegundos, o tempo de espera da primeira tentativa será 600, e o tempo de espera da terceira tentativa será 800.
- ♦ **Executar pesquisas de nome:** Usa uma pesquisa reversa para associar o endereço IP de destino a um nome DNS. Anule a seleção dessa opção se não quiser que o nome DNS seja descoberto.

Configurações SNMP: Essas configurações aplicam-se ao uso da tecnologia de descoberta de SNMP.

- ♦ **Tempo de Espera Inicial do SNMP:** Especifica por quanto tempo a tecnologia de descoberta espera uma resposta a uma consulta de SNMP antes de supor que o pacote foi perdido.
- ♦ **Máximo de tentativas do SNMP:** Especifica o número de vezes que uma consulta de SNMP é repetida antes de desistir.
- ♦ **Incrementar tempo de espera do SNMP em tentativas:** Adiciona a quantidade de tempo especificada a cada tentativa. Por exemplo, se o tempo de espera inicial de SNMP for 500 milissegundos, o máximo de tentativas de SNMP será 3, e o incremento será 1000 milissegundos, o tempo de espera da primeira tentativa será 1500, o tempo de espera da segunda tentativa será 2500 e o tempo de espera da terceira tentativa será 3500.

6 Clique em *OK* para gravar as mudanças.

2.2 Atribuindo um servidor proxy de descoberta e implantação

O Servidor ZENworks em execução no Linux não pode executar tarefas de descoberta que usam tecnologias específicas do Windows, como WMI e WinAPI. Os servidores Linux também não podem executar a implantação de ZENworks Adaptive Agents em dispositivos Windows, pois a implantação usa tecnologias específicas do Windows. Para permitir a execução de tarefas de descoberta e implantação por Servidores ZENworks baseados em Linux, você pode atribuir que um dispositivo Windows gerenciado em sua zona funcione como um servidor proxy de descoberta e implantação. O dispositivo gerenciado pode ser uma estação de trabalho ou um servidor Windows.

Quando um Servidor ZENworks baseado em Linux recebe uma tarefa de descoberta que inclui tecnologias específicas do Windows, ele processa as tecnologias de descoberta não-Windows e descarrega as tecnologias específicas do Windows para o proxy. O proxy executa as descobertas e retorna os resultados para o Servidor ZENworks baseado em Linux. A tarefa de implantação é totalmente descarregada para o proxy do Windows.

Se você tiver apenas servidores Linux em seu ambiente, primeiro instale o ZENworks Adaptive Agent manualmente em um dispositivo Windows, fazendo download do agente de https://endereço_IP_do_Servidor_ZENworks/zenworks-setup e depois atribua o dispositivo como proxy das tarefas de descoberta e implantação.

Para atribuir um proxy:

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Configuração*.

Configuração	Registro	Informações do sistema	Inventário de Bens	Gerenciamento de Bens	Atualizações do Sistema
Configurações da Zona de Gerenciamento					
Conteúdo					⌵
Gerenciamento de Dispositivo					⌵
Descoberta e Implantação					⌵
Categoria	Descrição				Está Configurado
Configurações de Descoberta Divulgada	Configurar o intervalo e as sub-redes dos dispositivos divulgados na sua rede.				Sim
Descoberta	Definir configurações relacionadas à descoberta de novos dispositivos.				Sim
Proxy do Windows	Configurar um dispositivo do Windows gerenciado para ser usado como o Proxy do Windows para descoberta e implantação.				Não
Evento e Colaboração					
Gerenciamento da Infra-estrutura					⌵
Inventário					⌵
Serviços de Relatório					⌵
Gerenciamento de Bens					⌵
Gerenciamento de Patches					⌵

- 2 No painel Configurações da Zona de Gerenciamento, clique em *Descoberta e Implantação* e, em seguida, clique na opção *Proxy do Windows*.

[Configuração](#) > [Proxy do Windows](#)

Proxy do Windows

Configurar um dispositivo do Windows gerenciado para ser usado como o Proxy do Windows para descoberta e implantação.

Configurações do Proxy do Windows


Para implantar agentes de gerenciamento em dispositivos do Microsoft Windows ou para usar tecnologias de descoberta específicas do Windows, talvez seja necessário um dispositivo gerenciado que use o Microsoft Windows. Especifique qual dispositivo deve ser usado. Esse dispositivo deve residir na mesma rede das máquinas destinadas a descobertas ou implantação. Além disso, especifique quanto tempo (em segundos) os processos de descoberta e implantação devem esperar pelas respostas do Proxy do Windows.

Proxy do Windows

Tempo de Espera do Proxy do Windows

120 segundos

- 3 Preencha os campos a seguir:

Proxy do Windows: Clique em  para procurar e selecionar o dispositivo Windows gerenciado (servidor ou estação de trabalho) que você deseja que execute tarefas de descoberta em nome dos Servidores ZENworks baseados em Linux.

Tempo de Espera do Proxy do Windows: Especifique o número de segundos para o servidor ZENworks aguardar uma resposta do proxy do Windows. Quaisquer respostas recebidas após esse período de tempo de espera serão descartadas.

- 4 Clique em *OK* para gravar as mudanças.


2.3 Criando uma tarefa de descoberta de IP

Use o Assistente de Criação de Nova Tarefa de Descoberta para criar e programar as tarefas usadas pelos Servidores ZENworks para descobrir dispositivos em sua rede e adicioná-los ao banco de dados do ZENworks.

Quando uma tarefa de descoberta for executada, o Servidor ZENworks criará uma solicitação de descoberta para cada endereço IP e tecnologia de descoberta (WMI, WinAPI, Endereço Mac, NMAP, ZENworks, SNMP, SSH) usados. Por exemplo, se você especificar um endereço IP e usar todas as sete tecnologias de descoberta, o Servidor ZENworks iniciará sete solicitações de descoberta. Portanto, quanto mais endereços IP forem especificados e mais processos de descoberta

forem usados, mais tempo levará para que a tarefa de descoberta seja concluída. Para obter resultados mais rápidos, crie tarefas que se destinem a faixas menores de endereços IP e, se possível, atribua Servidores ZENworks diferentes para processar as tarefas.

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Implantação*.



- 2 No painel Tarefas de Descoberta, clique em *Novo* para iniciar o Assistente de Nova Tarefa de Descoberta.

[Distribuição](#) > Assistente de Nova Tarefa de Descoberta

Assistente de Nova Tarefa de Descoberta

Etapa 1: Selecionar Tipo de Descoberta

Selecione o tipo de tarefa de descoberta que deseja criar. Digite um nome e uma descrição opcional para essa tarefa.

☒ Tarefa de Descoberta de IP
☐ Tarefa de Descoberta de LDAP

Nome: *

Descrição:

* Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.

- 3 Execute o assistente usando as informações da tabela a seguir para preencher os campos.

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Tipo de Descoberta	<p>Selecione <i>Tarefa de Descoberta de IP</i>.</p> <p>Especifique um nome para a tarefa. O nome não pode incluir nenhum destes caracteres inválidos: / \ * ? : " ' < > ` % ~</p>
Página Configurações de Descoberta > campo <i>Anular Configurações de Descoberta na Zona</i>	<p>Escolha se deseja anular as configurações de descoberta definidas na zona de gerenciamento.</p> <p>Se você deseja definir as configurações em um dispositivo ou pasta de dispositivos, selecione <i>Anular Configurações de Descoberta na Zona</i> para que possa modificar as configurações.</p>
Página Configurações de Descoberta > <i>Tecnologias de Descoberta</i>	<p>O processo de descoberta pode utilizar uma variedade de tecnologias diferentes. Quando mais de uma tecnologia é usada, o processo de descoberta inicia uma solicitação de descoberta para cada tecnologia, com todas as solicitações de tecnologia em execução simultaneamente. Isso é feito para cada endereço IP de destino. Por exemplo, se você usar Endereço MAC, SNMP e WMI, o processo de descoberta criará três solicitações para cada endereço IP. As solicitações são enfileiradas e executadas de acordo com a configuração <i>Máximo de Descobertas Simultâneas</i>.</p> <p>Se mais de uma solicitação de tecnologia receber informações sobre um dispositivo descoberto, haverá uma fusão dessas informações. No caso de conflito de informações, o processo de descoberta escolherá a "melhor" informação.</p> <p>O uso de um menor número de tecnologias de descoberta reduz o tempo necessário para a conclusão da tarefa de descoberta, mas também pode reduzir a quantidade de informações recebidas.</p> <p>Para obter informações detalhadas sobre cada tecnologia, consulte a Seção 1.3, "Tecnologias de descoberta de IP" na página 13.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Digite Configurações de Descoberta de IP > campo <i>Faixa</i>	<p>Para especificar uma faixa de endereços IP para a tarefa de descoberta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No campo <i>Faixa</i>, especifique uma faixa de endereços IP usando um dos seguintes formatos: <p>xxx.xxx.xxx.xxx: Notação decimal com ponto padrão para um único endereço. Por exemplo, 123.45.167.100.</p> <p>xxx.xxx.xxx.xxx - xxx.xxx.xxx.xxx: Notação decimal com ponto padrão para uma faixa de endereços. Por exemplo, 123.45.167.100 - 123.45.167.125.</p> <p>xxx.xxx.xxx.xxx/n: Notação CIDR (Classless Inter-Domain Routing) padrão. Com o CIDR, a porção decimal pontuada do endereço IP é interpretada como um número binário de 32 bits que foi dividido em quatro bytes de 8 bits. O número após a barra (/n) é o tamanho do prefixo, que é o número de bits iniciais compartilhados, contando a partir do lado esquerdo do endereço. O número /n pode variar de 0 a 32, com 8, 16, 24 e 32 sendo os números normalmente mais usados. Por exemplo, 123.45.167.100/24 corresponde a todos os endereços IP iniciados com 123.45.167. Quando você adiciona a faixa de endereços IP à lista <i>Faixas de IP Seleccionadas</i> (consulte a próxima etapa), ela é expandida automaticamente para mostrar a faixa de endereços em notação decimal com pontos.</p> <p>É recomendável especificar uma faixa de endereço IP que não contenha mais de 50.000 dispositivos. Uma tarefa que tenha uma faixa de endereço IP grande não será iniciada. Para obter mais informações, consulte o cenário de solução de problemas “A tarefa de descoberta permanecerá pendente se tiver uma faixa de endereço IP grande” na página 140.</p> 2. Para adicionar uma faixa de endereços IP à lista <i>Faixas de IP Seleccionadas</i>, clique em <i>Adicionar</i>. 3. (Opcional) Para excluir as sub-redes ou as faixas de endereços IP da descoberta, clique em <i>Excluir</i>. A caixa de diálogo Endereços IP a Serem Excluídos é exibida. <p>Para obter mais informações sobre como excluir as sub-redes ou as faixas de endereços IP, consulte “Página Digite Configurações de Descoberta de IP > caixa de diálogo Endereços IP a Serem Excluídos” na página 31.</p> 4. Para adicionar mais faixas, repita as Etapas 1 e 2.

Página do Assistente	Detalhes
Página Digite Configurações de Descoberta de IP > caixa de diálogo Endereços IP a Serem Excluídos	<p>Para especificar as sub-redes ou as faixas de endereços IP a serem excluídas da descoberta de IP. Essas faixas são adicionadas às faixas especificadas na Zona de Gerenciamento e as faixas combinadas são excluídas durante a execução da tarefa de descoberta.</p> <p>Para especificar as sub-redes ou as faixas de endereços IP a serem excluídas da descoberta, siga um dos seguintes procedimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Adicione manualmente o endereço IP a ser excluído: <ol style="list-style-type: none"> 1. No campo <i>Faixa</i>, digite a faixa de endereços IP em um dos seguintes formatos: <p>xxx.xxx.xxx.xxx: Notação decimal com ponto padrão para um único endereço. Por exemplo, 123.45.167.100.</p> <p>xxx.xxx.xxx.xxx - xxx.xxx.xxx.xxx: Notação decimal com ponto padrão para uma faixa de endereços. Por exemplo, 123.45.167.100 - 123.45.167.125.</p> <p>xxx.xxx.xxx.xxx/n: Notação CIDR (Classless Inter-Domain Routing) padrão. Com o CIDR, a porção decimal pontuada do endereço IP é interpretada como um número binário de 32 bits que foi dividido em quatro bytes de 8 bits. O número após a barra (/n) é o tamanho do prefixo, que é o número de bits iniciais compartilhados, contando a partir do lado esquerdo do endereço. O número /n pode variar de 0 a 32, com 8, 16, 24 e 32 sendo os números normalmente mais usados. Por exemplo, 123.45.167.100/24 corresponde a todos os endereços IP iniciados com 123.45.167. Quando você adiciona a faixa de endereços IP à lista <i>Faixas de IP Seleccionadas</i> (consulte a próxima etapa), ela é expandida automaticamente para mostrar a faixa de endereços em notação decimal com pontos.</p> 2. Para adicionar uma faixa de endereços IP à lista <i>Faixas de IP Seleccionadas</i>, clique em <i>Adicionar</i>. ♦ Use um arquivo CSV para importar um endereço IP a ser excluído: <ol style="list-style-type: none"> 1. Na lista <i>Faixas de IP Seleccionadas</i>, clique em <i>Importar</i>. A caixa de diálogo Importar Arquivo CSV é exibida. 2. Clique em <i>Procurar</i> para procurar e selecionar um arquivo contendo uma lista de endereços IP separada por vírgulas ou em colunas. 3. Clique em <i>OK</i>.

Página do Assistente	Detalhes
Página Digite Configurações de Descoberta de IP > campo <i>Gravar Credenciais no Armazenamento de Dados</i>	<p>Para que as tecnologias de descoberta SSH, WMI, WinAPI e SNMP recuperem informações de dispositivos, você deverá fornecer credenciais a serem usadas pelas tecnologias de descoberta. As tecnologias NMAP, Endereço MAC e ZENworks não requerem credenciais.</p> <p>A menos que você grave as credenciais, elas serão armazenadas somente na memória. As credenciais gravadas são criptografadas no banco de dados para aumentar a segurança.</p> <p>As credenciais que não forem gravadas serão limpas da memória quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se você estiver criando uma tarefa de implantação programada, convém gravar as credenciais para garantir que elas ainda estejam disponíveis quando a implantação for executada.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Digite Configurações de Descoberta de IP > campo <i>Credenciais</i>	<p>Nem todas as tecnologias usam as mesmas credenciais, e pode ser que nem todos os dispositivos tenham as mesmas credenciais; portanto, talvez seja necessário especificar várias credenciais para cobrir todos os dispositivos de destino e utilizar todas as tecnologias de descoberta.</p> <p>Para adicionar uma credencial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No painel Credenciais, clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo Digite Informações sobre Credenciais. 2. No campo <i>Tipo</i>, selecione o tipo de credenciais que você está definindo: <p>Geral: Especifica credenciais que serão usadas por todas as tecnologias de descoberta, exceto para SNMP.</p> <p>Linux: Especifica credenciais para que a tecnologia SSH se comunique com o servidor SSH em um dispositivo Linux.</p> <p>Windows: Especifica credenciais para que as tecnologias WMI e WinAPI acessem o serviço WMI e o Registro do Windows em um dispositivo Windows.</p> <p>SNMP: Especifica strings de comunidade para que a tecnologia SNMP acesse o serviço SNMP em um dispositivo. Por padrão, o processo de descoberta usa <code>public</code> como a string de comunidade.</p> 3. Se você selecionou <i>Geral</i>, <i>Linux</i> ou <i>Windows</i>, preencha o nome do usuário e a senha. <p>Você pode digitar o nome de usuário para dispositivos Windows nos seguintes formatos:</p> <pre>nome_de_usuario nome_do_domínio\nome_de_usuario nome_de_usuario@nome_do_domínio nome_de_usuario@nome_completo_do_domínio</pre> <hr/> <p>Observação: O Windows Server 2008 não suporta o formato <code>nome_de_usuario@nome_do_domínio</code>.</p> 4. Se você selecionou <i>SNMP</i>, preencha a string de comunidade. 5. Clique em <i>OK</i> para adicionar as credenciais ao painel Credenciais. 6. Repita da Etapa 1 à Etapa 5 para adicionar outras credenciais. <p>Se você adicionar várias credenciais do mesmo tipo (por exemplo, várias credenciais do Windows), as tecnologias que requerem essas credenciais as usarão na ordem em que são exibidas no painel Credenciais, movendo de cima para baixo. Portanto, você deve verificar se colocou as credenciais mais comuns primeiro a fim de agilizar o processo de descoberta.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Definir a Programação de Descoberta	<p>Escolha se deseja executar a tarefa assim que ela for criada (opção <i>Agora</i>) ou programar a tarefa para ser executada em uma data e um horário futuro. Se selecionar <i>Em uma Programação</i>, escolha uma das seguintes programações:</p> <p>Sem Programação: Indica que nenhuma programação foi definida. A tarefa não será executada até que uma programação seja definida ou será manualmente iniciada. Isso será útil se você quiser criar a tarefa e retornar a ela posteriormente para estabelecer a programação ou executá-la manualmente.</p> <p>Data Específica: Especifica uma ou mais datas em que a tarefa deve ser executada.</p> <p>Periódico: Identifica dias específicos a cada semana ou mês, ou um intervalo fixo no qual executar a tarefa.</p> <p>Consulte o Apêndice B, "Programações" na página 131 ou clique no botão <i>Ajuda</i> para obter mais informações sobre as programações.</p>
Página Selecionar Servidor Principal > campo <i>Servidor Principal</i>	<p>Selecione o Servidor ZENworks que deve executar a tarefa de descoberta.</p> <p>Se estiver usando qualquer tecnologia de descoberta específica do Windows (WMI, WinAPI), selecione um Servidor ZENworks no Windows (e não no Linux) ou você já deverá ter atribuído um Servidor ZENworks baseado no Windows como proxy de descoberta para seus servidores Linux. Para obter informações sobre proxies de descoberta, consulte a Seção 2.2, "Atribuindo um servidor proxy de descoberta e implantação" na página 26.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Proxy do Windows > campo <i>Usar > Proxy do Windows para o Servidor Principal do Windows</i>	<p>Selecione essa opção se desejar usar o Proxy do Windows, em vez do Servidor Principal do Windows para executar tarefas de descoberta.</p> <p>O Proxy do Windows pode ser usado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Servidores Principais do Linux que não podem executar tarefas de descoberta e implantação específicas do Windows ◆ Servidores Windows se os dispositivos a serem descobertos ou implantados estiverem em uma sub-rede diferente do Servidor Principal <hr/> <p>Observação: Essa opção somente será exibida se um Servidor Principal do Windows for selecionado na página Selecionar Servidor Principal.</p> <hr/> <p>A descoberta através de WMI, WinAPI e SNMP requer que determinadas portas estejam acessíveis nos dispositivos de destino, para que o Servidor Principal possa enviar solicitações WMI, SNMP ou do Registro Remoto aos dispositivos de destino. Para abrir portas, adicione-as como uma exceção nas definições de configuração do Firewall do Windows. Por padrão, o escopo da exceção aplica-se somente à sub-rede local. Se o dispositivo de destino estiver em uma sub-rede diferente do Servidor Principal a partir do qual a descoberta é executada, será necessário adicionar o endereço IP do Servidor Principal como uma exceção. Entretanto, se usar um Proxy do Windows na mesma sub-rede de um dispositivo de destino, você não precisará mudar o escopo da exceção do Firewall do Windows.</p>
Página Selecionar Proxy do Windows > campo <i>Anular Configurações de Proxy do Windows na Zona</i>	<p>Selecione essa opção para anular as configurações de Proxy do Windows configuradas na Zona de Gerenciamento. Para definir as configurações em uma tarefa, selecione Anular Configurações de Proxy do Windows na Zona antes de modificar as configurações. O painel Configurações do Proxy do Windows permite que você especifique um dispositivo Windows* gerenciado em sua zona para executar tarefas de descoberta e implantação no lugar de um Servidor ZENworks. Isso foi criado principalmente para permitir que os Servidores ZENworks executados no Linux* descarreguem tarefas de descoberta que usam tecnologias de descoberta específicas do Windows, como WMI e WinAPI, e tarefas de implantação que envolvem dispositivos Windows gerenciados. Para proteger as informações, como uma credencial de descoberta, passadas entre o Servidor ZENworks e o Proxy do Windows, a conexão será protegida através de SSL.</p> <p>Proxy do Windows: Selecione o dispositivo gerenciado do Windows (servidor ou estação de trabalho) para executar as tarefas de descoberta e de implantação no lugar dos Servidores ZENworks baseados no Linux.</p> <p>Tempo de Espera do Proxy do Windows: Especifique o número de segundos para o servidor ZENworks aguardar uma resposta do proxy do Windows. Quaisquer respostas recebidas após esse período de tempo de espera serão descartadas.</p>

Quando você concluir o assistente, a tarefa de descoberta será adicionada à lista no painel Tarefas de Descoberta. Você pode usar o painel para monitorar o status da tarefa. Conforme forem sendo descobertos, os dispositivos serão listados no painel Dispositivos Implantáveis. Se você tiver especificado endereços IP para serem excluídos de uma descoberta, a descoberta não será executada para esses endereços IP e os endereços IP excluídos não serão incluídos na guia *Resultados*.

Descobrendo dispositivos em diretórios LDAP

3

Em um diretório LDAP, você pode procurar dispositivos a serem adicionados ao seu banco de dados do ZENworks®. O diretório pode ser algum já definido como origem de usuário em sua Zona de Gerenciamento ou um novo diretório.

Você pode pesquisar todo o diretório a partir do contexto raiz. Alternativamente, limite a pesquisa especificando um ou mais contextos a serem pesquisados. Nos objetos Dispositivo encontrados, atributos conhecidos serão procurados (dnsHostName, OperatingSystem, wmNameDNS, wmNameOS etc.) para tentar determinar a versão do SO e o nome DNS do dispositivo.

Antes de executar uma descoberta LDAP, verifique se os pré-requisitos a seguir foram atendidos:

- ♦ Uma pesquisa LDAP requer que o Servidor ZENworks forneça credenciais que permitam acesso de leitura aos contextos pesquisados. Ao acessar o Novell® eDirectory™, a conta também requer direitos de leitura para os atributos WM:NAME DNS nos objetos Estação de Trabalho e Servidor.
- ♦ Uma pesquisa LDAP do Active Directory requer que o Servidor ZENworks use um servidor DNS para resolver o nome DNS do dispositivo (conforme registrado no atributo de nome DNS do objeto no Active Directory) para seu endereço IP. Caso contrário, o dispositivo não será adicionado como um dispositivo descoberto.

Use o Assistente de Criação de Nova Tarefa de Descoberta para criar e programar uma tarefa de descoberta LDAP:

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Implantação*.



- 2 No painel Tarefa de Descoberta, clique em *Novo* para iniciar o Assistente de Nova Tarefa de Descoberta.
- 3 Execute o assistente usando as informações da tabela a seguir para preencher os campos.

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Tipo de Descoberta	<p>Selecione <i>Tarefa de Descoberta de LDAP</i>.</p> <p>Especifique um nome para a tarefa. O nome não pode incluir nenhum destes caracteres inválidos: / \ * ? : " ' < > ` % ~</p>
Página Digite as Configurações LDAP > campo <i>Pesquisar origem LDAP pré-configurada</i>	<p>A página Digite as Configurações LDAP permite que você identifique o diretório LDAP e os contextos nos quais deseja executar a tarefa de descoberta.</p> <p>Um origem LDAP pré-configurada corresponde a uma origem que já foi definida como origem do usuário em sua Zona de Gerenciamento. Para selecionar uma nova origem, consulte "Página Digite as Configurações LDAP > campo Especifique uma Origem LDAP" na página 39.</p> <p>Para usar uma origem pré-configurada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecione <i>Pesquisar origem LDAP pré-configurada</i> e selecione a origem desejada. 2. Se você não quiser pesquisar o diretório LDAP inteiro, poderá identificar contextos/grupos de pesquisa específicos. Para fazer isso: <ol style="list-style-type: none"> a. No painel Contextos/Grupos de Pesquisa LDAP, clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo <i>Digite Informações sobre Contexto ou Grupo</i>. b. Preencha os campos a seguir: <p>DN do Contexto/Grupo: Clique em <i>Procurar</i> para localizar e selecionar o contexto/grupo que você deseja pesquisar.</p> <p>Pesquisa Recursiva: Selecione esta opção para pesquisar todos os subcontextos/subgrupos.</p> c. Clique em <i>OK</i> para gravar o contexto/grupo de pesquisa. 3. Se necessário, modifique o filtro de pesquisa LDAP. <p>Por padrão, o filtro pesquisa o objectClass do computador ou o ObjectClass do servidor. Ao modificar o filtro, você pode usar a sintaxe de filtro padrão para o diretório LDAP.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Digite as Configurações LDAP > campo <i>Especifique uma Origem LDAP</i>	<p>Você pode criar uma nova conexão com um diretório LDAP para descobrir dispositivos no diretório. Se você deseja usar uma conexão existente, consulte Página Digite as Configurações LDAP > campo Pesquisar origem LDAP pré-configurada acima.</p> <p>Para criar uma nova conexão com um diretório LDAP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecione <i>Especifique uma origem LDAP</i> e preencha os seguintes campos: <p>Servidor LDAP: Especifique o endereço IP ou nome de host DNS do servidor onde reside o diretório LDAP.</p> <p>Porta LDAP/Usar SSL: O padrão será a porta SSL (636) ou a porta não-SSL (389), dependendo de a opção <i>Usar SSL</i> estar habilitada ou desabilitada. Se o servidor LDAP estiver escutando em uma porta diferente, selecione o número dessa porta.</p> <p>Contexto Raiz: Estabelece o ponto de entrada no diretório; nada localizado acima do ponto de entrada está disponível para pesquisa. A especificação de um contexto raiz é opcional. Se você não especificar um contexto raiz, o container raiz do diretório se tornará o ponto de entrada.</p> <p>Gravar Credenciais no Armazenamento de Dados: Exceto se você gravar as credenciais (definidas na lista <i>Credenciais</i>), elas serão armazenadas somente na memória. As credenciais gravadas são criptografadas no banco de dados para aumentar a segurança. As credenciais serão limpas da memória quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se você deseja reter as credenciais permanentemente, grave-as.</p> <p>Credenciais: Clique em <i>Adicionar</i> para especificar um nome de usuário e uma senha que forneça acesso apenas leitura ao diretório. O usuário pode ter mais de um acesso apenas leitura, mas só é necessário e recomendável ter esse tipo de acesso. Ao acessar o Novell eDirectory, a conta do usuário também requer direitos de leitura para os atributos WM:NAME DNS nos objetos Estação de Trabalho e Servidor.</p> <p>Para acessar o Novell eDirectory™, use a notação LDAP padrão. Por exemplo, <code>cn=admin_apenas_leitura,ou=usuários,o=minhaempresa</code></p> <p>Para o Microsoft Active Directory, use uma notação de domínio padrão. Por exemplo, <code>AdminApenasLeitura@minhaempresa.com</code></p> 2. Se você não quiser pesquisar o diretório LDAP inteiro, poderá identificar contextos/grupos de pesquisa específicos. Para fazer isso: <ol style="list-style-type: none"> a. No painel Contextos/Grupos de Pesquisa LDAP, clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo <i>Digite Informações sobre Contexto ou Grupo</i>. b. Preencha os campos a seguir: <p>DN do Contexto/Grupo: Clique em <i>Procurar</i> para localizar e selecionar o contexto/grupo que você deseja pesquisar.</p> <p>Pesquisa Recursiva: Selecione esta opção para pesquisar todos os subcontextos/subgrupos.</p> c. Clique em <i>OK</i> para gravar o contexto/grupo de pesquisa. 3. Se necessário, modifique o filtro de pesquisa LDAP. Por padrão, o filtro pesquisa o objectClass do computador ou o ObjectClass do servidor.

Página do Assistente	Detalhes
Página Configurações de Descoberta	<p>A descoberta LDAP recupera o nome de host, o tipo e a versão do sistema operacional e o endereço IP de um dispositivo descoberto a partir da origem LDAP. Com base nas tecnologias de descoberta selecionadas, você poderá obter as seguintes informações adicionais sobre um dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Status de Gerenciamento do ZENworks ♦ Suítes de Sistema Operacional ♦ Endereço MAC ♦ Adaptadores de rede ♦ CPU ♦ Memória e Espaço em Disco <p>Para obter informações adicionais sobre um dispositivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecione a opção <i>Use as tecnologias de descoberta de IP para reunir mais informações</i>. 2. Selecione <i>Anular Configurações de Descoberta na Zona</i> e escolha as tecnologias de descoberta. 3. No painel Credenciais, adicione as informações de credencial. Para obter mais informações sobre como adicionar as informações de credencial, clique no botão <i>Ajuda</i>.
Página Definir a Programação de Descoberta	<p>Escolha se deseja executar a tarefa assim que ela for criada (opção <i>Agora</i>) ou programar a tarefa para ser executada em uma data e um horário futuro. Se selecionar <i>Programados</i>, escolha uma das seguintes programações:</p> <p>Sem Programação: Indica que nenhuma programação foi definida. A tarefa não será executada até que uma programação seja definida ou será manualmente iniciada. Isso será útil se você quiser criar a tarefa e retornar a ela posteriormente para estabelecer a programação ou executá-la manualmente.</p> <p>Data Específica: Especifica uma ou mais datas em que a tarefa deve ser executada.</p> <p>Periódico: Identifica dias específicos a cada semana ou mês, ou um intervalo fixo no qual executar a tarefa.</p> <p>Para obter mais informações sobre as programações, clique no botão <i>Ajuda</i>.</p>
Página Selecionar Servidor Principal	<p>Selecione o Servidor ZENworks que executará a tarefa de implantação.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Proxy do Windows > campo Usar <i>Proxy do Windows para o Servidor Principal do Windows</i>	<p>Selecione essa opção se desejar usar o Proxy do Windows, em vez do Servidor Principal do Windows para executar tarefas de descoberta.</p> <p>O Proxy do Windows pode ser usado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Servidores Principais do Linux que não podem executar tarefas de descoberta e implantação específicas do Windows ♦ Servidores Windows se os dispositivos a serem descobertos ou implantados estiverem em uma sub-rede diferente do Servidor Principal <hr/> <p>Observação: Essa opção somente será exibida se um Servidor Principal do Windows for selecionado na página Selecionar Servidor Principal.</p> <hr/> <p>A descoberta através de WMI, WinAPI e SNMP requer que determinadas portas estejam acessíveis nos dispositivos de destino, para que o Servidor Principal possa enviar solicitações WMI, SNMP ou do Registro Remoto aos dispositivos de destino. Para abrir portas, adicione-as como uma exceção nas definições de configuração do Firewall do Windows. Por padrão, o escopo da exceção aplica-se somente à sub-rede local. Se o dispositivo de destino estiver em uma sub-rede diferente do Servidor Principal a partir do qual a descoberta é executada, será necessário adicionar o endereço IP do Servidor Principal como uma exceção. Entretanto, se usar um Proxy do Windows na mesma sub-rede de um dispositivo de destino, você não precisará mudar o escopo da exceção do Firewall do Windows.</p>
Página Selecionar Proxy do Windows > campo <i>Anular Configurações de Proxy do Windows na Zona</i>	<p>Selecione essa opção para anular as configurações de Proxy do Windows definidas na Zona de Gerenciamento. Se desejar definir as configurações em uma tarefa, selecione Anular Configurações de Proxy do Windows na Zona antes de modificar as configurações. O painel Configurações do Proxy do Windows permite que você especifique um dispositivo Windows* gerenciado em sua zona para executar tarefas de descoberta e implantação no lugar de um Servidor ZENworks. Isso foi criado principalmente para permitir que os Servidores ZENworks executados no Linux* descarreguem tarefas de descoberta que usam tecnologias de descoberta específicas do Windows, como WMI e WinAPI, e tarefas de implantação que envolvem dispositivos Windows gerenciados. Para proteger as informações, como uma credencial de descoberta, passadas entre o Servidor ZENworks e o Proxy do Windows, a conexão será protegida através de SSL.</p> <p>Proxy do Windows: Selecione o dispositivo gerenciado do Windows (servidor ou estação de trabalho) para executar as tarefas de descoberta e de implantação no lugar dos Servidores ZENworks baseados no Linux.</p> <p>Tempo de Espera do Proxy do Windows: Especifique o número de segundos para o servidor ZENworks aguardar uma resposta do proxy do Windows. Quaisquer respostas recebidas após esse período de tempo de espera serão descartadas.</p>


Quando você concluir o assistente, a tarefa de descoberta será adicionada à lista no painel Tarefas de Descoberta. Você pode usar o painel para monitorar o status da tarefa. Conforme forem sendo descobertos, os dispositivos serão listados no painel Dispositivos Implantáveis.

Importando dispositivos de arquivos CSV

Você pode adicionar dispositivos ao banco de dados do ZENworks importando suas informações de um arquivo CSV. Ao importar informações de um arquivo CSV, mapeie os campos do CSV para os campos de banco de dados do ZENworks®. No mínimo, o arquivo CSV precisa conter o nome DNS ou endereço IP de cada dispositivo a ser importado. O arquivo CSV pode conter as informações em qualquer ordem, uma opção para escolha da coluna, contendo o endereço IP e o DNS, é fornecida durante a importação de dispositivos de um arquivo CSV.

Para importar dispositivos de um arquivo CSV:

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Implantação*.
- 2 Na lista *Atividades de Implantação* no painel de navegação esquerdo, clique em *Importar Dispositivos Implantáveis* para iniciar o Assistente de Importação de Dispositivos de Arquivo CSV.



- 3 Execute o assistente usando as informações da tabela a seguir para preencher os campos.

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecione o Arquivo a Importar	Procure e selecione o arquivo CSV que contém os dispositivos a serem importados. No mínimo, o arquivo CSV precisa conter o nome DNS ou endereço IP de cada dispositivo a ser importado.
Configurar Importação	<p>Mapeie as colunas no arquivo CSV para os campos de dispositivos no banco de dados do ZENworks. Você deve, no mínimo, mapear o nome DNS ou o endereço IP do arquivo CSV para o campo Nome DNS ou Endereço IP do banco de dados do ZENworks.</p> <p>Para criar os mapeamentos de informações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo Especificar Colunas de Importação. 2. Preencha os campos a seguir: <p>Campo: Selecione o campo de dispositivo que você deseja mapear para uma coluna no arquivo CSV.</p> <p>Coluna: Especifique o número da coluna a ser mapeada para o campo selecionado.</p> 3. Clique em <i>OK</i> para criar o mapeamento de informações e adicioná-lo à lista. 4. Para verificar se o campo está mapeado para a coluna correta, clique em <i>Mostrar Exemplo</i>. 5. Repita as etapas acima para criar e verificar mapeamentos de informações adicionais.

Quando você concluir o assistente, os dispositivos serão adicionados à lista no painel Dispositivos Implantáveis.

Vendo ou atualizando detalhes do dispositivo

5

Após a descoberta de um dispositivo, seus detalhes são listados no ZENworks® Control Center, com base nas informações disponíveis para um dispositivo descoberto. Por exemplo, se não houver informações SNMP disponíveis para um dispositivo descoberto, o painel Informações SNMP não será exibido.

Se as informações descobertas para um dispositivo estiverem incorretas ou forem insuficientes, os administradores com os direitos Editar Dispositivo Descoberto poderão mudar manualmente os detalhes dos campos que tiverem o botão *Editar* ao lado deles. No entanto, com exceção das Informações de Bem, as informações atualizadas manualmente são sobregravadas com as informações descobertas quando uma descoberta é executada de novo para o mesmo endereço IP.

Você pode exibir as seguintes informações sobre o dispositivo descoberto:

- ♦ **Informações de Descoberta:** Exibe informações de identificação, tipo de dispositivo, status do processo de descoberta, status do processo de implantação, modo da descoberta e tipo de rede do dispositivo.
- ♦ **Informações de Rede:** Exibe o endereço IP, o endereço MAC e o nome DNS do dispositivo.
- ♦ **Informações de Gerenciamento:** Exibe a versão do Adaptive Agent e o nome da Zona de Gerenciamento. No caso de um dispositivo gerenciado pertencente à mesma zona a partir da qual uma descoberta é executada, você também pode exibir a página Resumo e as informações de inventário de hardware e software do dispositivo gerenciado associado.

Esses detalhes são mostrados somente para dispositivos gerenciados.

- ♦ **Informações sobre Recursos:** Exibe a descrição, o fabricante, o modelo, o número de série e o número do rótulo de bem do dispositivo.

Para roteadores, hubs e switches, o número de portas e os detalhes da revisão de firmware também são mostrados.

Para impressoras, o número de páginas e os detalhes da revisão de firmware são mostrados.

Para obter informações sobre alertas de impressora e níveis de fornecimento, você precisa instalar o Servidor de Relatório do ZENworks 10 Configuration Management e utilizar os relatórios de descoberta predefinidos ou criar relatórios personalizados. Para obter mais informações, consulte o [Apêndice A, “Relatórios predefinidos” na página 129](#).

- ♦ **Informações do OS:** Exibe informações de tipo e versão do sistema operacional, memória, espaço em disco e hardware.
- ♦ **Informações SNMP:** Exibe a identificação do objeto SNMP, o nome do sistema SNMP e o tempo ativo do serviço SNMP.

Para ver ou atualizar os detalhes do dispositivo:

- 1 No ZENworks Control Center, clique em *Dispositivos > Descoberto*.

Figura 5-1 Painel Descoberto (guia Dispositivos > página Descoberto)

Descoberto		Inventariado	Gerenciado
Descoberto			
Tipo	Descoberto		
Todos os Tipos	4		
Servidores	0		
Estações de Trabalho	0		
Impressoras	0		
Equipamento de Rede	0		
Thin Clients	0		
Outros Dispositivos	0		
Dispositivos Desconhecidos	4		
Tipos Distribuíveis	4		
Dispositivos criados por meio da Migração do ZENworks	0		
Dispositivos criados através da migração do ZENworks Asset Management	0		

- 2 No painel Descoberto, clique em um tipo de dispositivo e em um dispositivo descoberto cujos detalhes você deseja ver ou atualizar.

A página Detalhes contém informações sobre os dispositivos descobertos.

- 3 (Condicional) Se as informações descobertas para um dispositivo estiverem incorretas ou forem insuficientes, clique em *Editar* e mude os detalhes para os campos manualmente.

As mudanças manuais serão sobregravadas na próxima vez em que uma descoberta for executada para o dispositivo.

Implantação do ZENworks Adaptive Agent



As seções seguintes fornecem informações e instruções que o ajudarão a implantar o ZENworks[®] Adaptive Agent nos dispositivos para poder gerenciá-los.

- ♦ Capítulo 6, “Conceitos básicos” na página 49
- ♦ Capítulo 7, “Gerenciando pacotes de implantação” na página 53
- ♦ Capítulo 8, “Registrando dispositivos” na página 59
- ♦ Capítulo 9, “Implantando o ZENworks Adaptive Agent” na página 75
- ♦ Capítulo 10, “Implantando o ZENworks Adaptive Agent em satélites Linux” na página 111
- ♦ Capítulo 11, “Implantando o Inventory-Only Module” na página 113

A implantação é o processo de instalação do ZENworks® Adaptive Agent em dispositivos e registro desses dispositivos na sua Zona de Gerenciamento. As seções a seguir fornecem informações para ajudá-lo a entender a terminologia e os conceitos de implantação:

- ♦ [Seção 6.1, “Métodos de implantação” na página 49](#)
- ♦ [Seção 6.2, “Pacotes de implantação” na página 49](#)
- ♦ [Seção 6.3, “Adaptive Agent e Inventory-Only Module” na página 50](#)

6.1 Métodos de implantação

Há vários métodos de implantação que podem ser usados:

- ♦ **Tarefa de implantação:** O Servidor ZENworks pode distribuir o ZENworks Adaptive Agent em dispositivos e iniciar a instalação do agente. Isso exige a criação de uma tarefa, chamada tarefa de implantação, para o Servidor ZENworks. A tarefa identifica os dispositivos de destino, as credenciais necessárias para executar uma instalação nos dispositivos e a chave de registro a ser usada (opcional), além de outras tarefas que você queira executar nos dispositivos antes ou após a instalação. Você pode definir o Servidor ZENworks para executar a tarefa imediatamente ou programar a tarefa para uma data e um horário específicos.
- ♦ **Implantação manual:** Você pode fazer download manualmente do pacote de implantação do ZENworks Adaptive Agent de um Servidor ZENworks para um dispositivo e iniciar a instalação.
- ♦ **Implantação automatizada:** Você pode automatizar a implantação usando qualquer método que permita iniciar o pacote de implantação do Adaptive Agent. Por exemplo, você pode usar um login script ou, se tiver uma versão anterior do ZENworks, poderá distribuir o pacote de implantação do Adaptive Agent como um objeto Aplicativo através do Novell® Application Launcher™.

As instruções de instalação são fornecidas no [Capítulo 9, “Implantando o ZENworks Adaptive Agent” na página 75](#).

6.2 Pacotes de implantação

Os pacotes de implantação contêm os arquivos e as informações necessárias à instalação do ZENworks Adaptive Agent nos dispositivos e registro desses dispositivos na Zona de Gerenciamento. Há seis pacotes de sistema padrão incluídos em cada Servidor ZENworks. Esses pacotes permitem uma instalação local ou em rede do Adaptive Agent (agente completo ou parcial) em várias arquiteturas de sistema operacional (32 e 64 bits).


Se for necessário, você poderá modificar um pacote de implantação para mudar o endereço do Servidor ZENworks ou a chave de registro incluída no pacote. Por exemplo, suponha que você queira usar o mesmo pacote para implantar o agente nos dispositivos de sua rede privada e nos dispositivos localizados do outro lado de um firewall ou roteador que usa NAT (Network Address Translation - Conversão de Endereço de Rede). Você poderia modificar um pacote para listar o endereço de rede privada do Servidor ZENworks (endereço IP, nome DNS ou ambos) e também seu endereço NAT.

Para obter mais informações sobre os pacotes de implantação e como usá-los, consulte o [Capítulo 7](#), “Gerenciando pacotes de implantação” na página 53.

6.3 Adaptive Agent e Inventory-Only Module

O ZENworks Adaptive Agent suporta dispositivos Windows 2000, XP, 2003 e Vista. Você pode gerenciar totalmente os dispositivos nos quais o Adaptive Agent está implantado. Isso inclui a implantação de software, o uso obrigatório de políticas, o gerenciamento remoto do dispositivo etc. O ZENworks Control Center exibe os dispositivos gerenciados na guia Gerenciado da página Dispositivo.

Figura 6-1 Página Dispositivos Gerenciados > pasta Servidores





As instruções de implantação do Adaptive Agent são fornecidas no [Capítulo 9](#), “Implantando o ZENworks Adaptive Agent” na página 75.

Se um dispositivo Windows não atender aos requisitos de implantação do Adaptive Agent (consulte “[Requisitos mínimos](#)” no *Guia de Instalação do ZENworks 10 Configuration Management* para obter detalhes) ou se quiser inventariar um dispositivo Linux, NetWare® ou Macintosh*, você poderá implantar o Inventory-Only Module.

Depois que você implantar o módulo, o dispositivo será adicionado ao banco de dados do ZENworks. O ZENworks Control Center exibe os dispositivos apenas inventariados na guia *Inventariado* da página Dispositivo.

Figura 6-2 Página Dispositivos Inventariados > pasta Estações de Trabalho

[Dispositivos Inventariados](#) > Estações de Trabalho

Estações de Trabalho			
Novo ▾ Editar ▾ Apagar Ação ▾			
<input type="checkbox"/>	Nome	Sistema Operacional	Tipo
<input type="checkbox"/>	 ZENDOCWKS2	winxp-pro-sp2-x86	Estação de Trabalho
<input type="checkbox"/>	 ZENDOCWKS3	winxp-pro-sp2-x86	Estação de Trabalho

1 - 2 de 2 mostrar 10 itens

Pesquisar >>

Nome:

Tipo:
Todos os Tipos ▾

Sistema Operacional:
Qualquer ▾

Estado do Dispositivo:
Qualquer ▾

☐ Incluir subpastas

As instruções de implantação do Inventory-Only Module são fornecidas no **Capítulo 11**, “Implantando o Inventory-Only Module” na página 113.

Gerenciando pacotes de implantação

7

Os pacotes de implantação contêm os arquivos e as informações necessárias à instalação do ZENworks® Adaptive Agent em dispositivos e registro desses dispositivos na Zona de Gerenciamento.

Cada Servidor ZENworks contém 9 pacotes de sistema padrão. Esses pacotes são compilados durante a instalação e a atualização do sistema do Servidor ZENworks. Além dos arquivos do Adaptive Agent, cada pacote de sistema padrão inclui o endereço do Servidor ZENworks e (opcionalmente) uma chave para ser usada durante o registro. Você não pode mudar os arquivos a serem incluídos por um pacote de sistema padrão, mas pode personalizar o endereço do Servidor ZENworks e a chave de registro (que estará em branco a menos que seja especificada).

Por exemplo, suponha que você esteja implantando o Adaptive Agent nos dispositivos de sua rede privada e nos dispositivos localizados do outro lado de um firewall ou roteador que usa NAT. Você poderia modificar um pacote para listar o endereço de rede privada do Servidor ZENworks (endereço IP, nome DNS ou ambos) e também seu endereço NAT.

As seções a seguir fornecem informações e instruções para ajudá-lo a gerenciar seus pacotes de implantação:

- ♦ [Seção 7.1, “Tipos e arquiteturas de pacote” na página 53](#)
- ♦ [Seção 7.2, “Pacotes de sistema padrão e pacotes personalizados” na página 54](#)
- ♦ [Seção 7.3, “Personalizando pacotes” na página 54](#)
- ♦ [Seção 7.4, “Reconstruindo pacotes” na página 57](#)

7.1 Tipos e arquiteturas de pacote

Há dois tipos de pacotes de implantação que suportam a implantação do ZENworks Adaptive Agent de arquivos localizados em uma mídia local ou de rede:

- ♦ **Rede:** Um pacote de rede contém apenas o pré-agente. Depois que o pré-agente for instalado no dispositivo, ele fará download dos arquivos do ZENworks Adaptive Agent de um Servidor ZENworks e os instalará.

O pacote de rede é o `PreAgentPkg_Agent.exe`.

Um pacote de rede requer a instalação do Microsoft .NET em um dispositivo antes da implantação do agente no dispositivo.

- ♦ **Independente:** Um pacote independente contém o pré-agente, todos os arquivos do módulo do ZENworks Adaptive Agent e os arquivos instaláveis do Microsoft .NET Framework 2.0. Esse pacote não requer acesso ao Servidor ZENworks para a instalação do Adaptive Agent, portanto, você pode distribuí-lo por meio de uma mídia removível (CD, unidade USB etc.) para os dispositivos ou usá-lo para os dispositivos que ainda não tenham o .NET instalado. Após a instalação do Adaptive Agent, ele será registrado na Zona de Gerenciamento no seu próximo acesso ao Servidor ZENworks.

O pacote independente é denominado `PreAgentPkg_AgentComplete.exe`.

Para oferecer suporte às várias arquiteturas do sistema operacional Windows, há três versões de cada um dos dois pacotes:

- ♦ **Versão x86:** Você pode usar a versão x86 para implantações manuais em dispositivos Windows de 32 bits. A única vez que esse pacote será usado será quando você fizer uma implantação manual; ele não é usado pelo Servidor ZENworks na execução de uma tarefa de implantação.

Os pacotes x86 (`PreAgentPkg_Agent.exe` e `PreAgentPkg_AgentComplete.exe`) estão localizados no seguinte diretório do Servidor ZENworks:

`%ZENWORKS_HOME%\novell\zenworks\install\downloads\setup\x86` no Windows e em `/opt/novell/zenworks/install/downloads/setup/x86` no Linux.

- ♦ **Versão x86_64:** Você pode usar a versão x86_64 para implantações manuais em dispositivos Windows de 64 bits. A única vez que esse pacote será usado será quando você fizer uma implantação manual; ele não é usado pelo Servidor ZENworks na execução de uma tarefa de implantação.

Os pacotes x86_64 (`PreAgentPkg_Agent.exe` e `PreAgentPkg_AgentComplete.exe`) estão localizados no seguinte diretório do Servidor ZENworks:

`%ZENWORKS_HOME%\novell\zenworks\install\downloads\setup\x86_64` no Windows e em `/opt/novell/zenworks/install/downloads/setup/x86_64` no Linux.

- ♦ **Versão Todas as Arquiteturas:** Esse pacote é usado pelo Servidor ZENworks na execução de uma tarefa de implantação. Ele contém arquivos de dispositivos Windows de 32 e de 64 bits.

Os pacotes Todas as Arquiteturas (`PreAgentPkg_Agent.exe` e `PreAgentPkg_AgentComplete.exe`) estão localizados no seguinte diretório do Servidor ZENworks:

`%ZENWORKS_HOME%\novell\zenworks\install\downloads\setup_all` no Windows e em `/opt/novell/zenworks/install/downloads/setup/_all` no Linux.

7.2 Pacotes de sistema padrão e pacotes personalizados

Você pode personalizar qualquer um dos pacotes de sistema padrão para mudá-lo ou criar um novo pacote personalizado. Ao fazer isso, você pode modificar o endereço do Servidor ZENworks e a chave de registro; você não pode modificar, adicionar ou remover os arquivos do Adaptive Agent.

Conforme mencionado na [Seção 7.1, “Tipos e arquiteturas de pacote” na página 53](#), somente os pacotes Todas as Arquiteturas são usados pelo Servidor ZENworks na execução de uma tarefa de implantação. Portanto, qualquer pacote personalizado criado ou qualquer modificação feita no pacote de sistema x86 ou x86_64 será usada apenas durante as implantações manuais do Adaptive Agent.

7.3 Personalizando pacotes

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Implantação*.
- 2 Clique na opção *Editar Pacote de Implantação* (localizada na lista *Atividades de Implantação* no painel de navegação esquerdo) para iniciar o Assistente de Edição de Pacote de Implantação.

Editar Pacote de Implantação

Etapa 1: Selecionar Pacote de Distribuição a editar

Primeiro selecione o sistema operacional, a arquitetura e o tipo de instalação de destino do pacote que você deseja editar. Em seguida, selecione o nome do pacote.

Sistema Operacional de Destino

Microsoft Windows

Arquitetura de Destino

Todas as Arquiteturas Suportadas

Tipo de Instalação do Pacote

Instalação de rede

Nome do Pacote

Sistema

3 Execute o assistente usando as informações da tabela a seguir para preencher os campos.

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Pacote de Implantação a Editar	<p>Na lista <i>Arquitetura de Destino</i>, selecione a arquitetura do pacote a ser editado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Arquitetura x86 (32 bits): Usada em implantações manuais do agente em dispositivos de 32 bits. ♦ Arquitetura x86_64 (64 bits): Usada em implantações manuais do agente em dispositivos de 64 bits. ♦ Todas as Arquiteturas Suportadas: Usada pelo Servidor ZENworks para executar tarefas de implantação para dispositivos de 32 ou de 64 bits. <p>Na lista <i>Tipo de Instalação do Pacote</i>, selecione o tipo de instalação do pacote a ser editado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Instalação de Rede: Contém apenas o pré-agente. O pré-agente faz download dos arquivos do Adaptive Agent a partir de um Servidor ZENworks. ♦ Instalação Independente: Contém o pré-agente e todos os arquivos do Adaptive Agent. <p>Na lista <i>Nome do Pacote</i>, selecione o nome do pacote a ser editado.</p> <p>Os nomes da lista são determinados pela arquitetura e pelo tipo de instalação selecionado anteriormente. A lista exibe os nomes de todos os pacotes com a arquitetura e o tipo de instalação selecionados.</p> <p>Por padrão, o pacote do sistema é sempre exibido. O pacote do sistema é o pacote de implantação predefinido (PreAgentPkg_Agent.exe ou PreAgentPkg_AgentComplete.exe) que atende aos critérios de arquitetura e tipo de instalação especificados.</p> <p>Os outros nomes de pacote somente serão exibidos se você tiver editado anteriormente o pacote do sistema e gravado a versão personalizada como um novo pacote. Você pode especificar qualquer nome para o pacote personalizado. O diretório, usado para armazenar o pacote, recebe o nome especificado e o nome do pacote permanece o mesmo (PreAgentPkg_Agent.exe ou PreAgentPkg_AgentComplete.exe).</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Fornecer Informações sobre o Servidor Principal	<p>Especifique os endereços que podem ser usados para acessar o Servidor ZENworks. Um dispositivo precisará acessar o Servidor ZENworks quando a implantação for uma instalação em rede (o pré-agente deverá fazer download dos arquivos do ZENworks Adaptive Agent do Servidor ZENworks) e quando se registrar como um dispositivo gerenciado. Todos os endereços especificados devem pertencer ao mesmo Servidor ZENworks.</p> <p>Por exemplo, suponha que você esteja implantando o Adaptive Agent nos dispositivos de sua rede privada e nos dispositivos localizados do outro lado de um firewall ou roteador que usa NAT. Você listaria o endereço de rede privada do Servidor ZENworks (endereço IP, nome DNS ou ambos) e também seu endereço NAT.</p>
Página Adicionar Chave de Registro	<p>Selecione uma chave de registro para usar durante a etapa de registro do processo de implantação. Essa chave fornece informações sobre as pastas e os grupos aos quais um dispositivo é atribuído durante o registro.</p> <p>A seleção de uma chave de registro é opcional; se você não selecionar uma, as regras de registro serão usadas para determinar as atribuições de pasta e grupo. Para fazer a implantação em servidores ou estações de trabalho, escolha uma chave de registro de servidor ou de estação de trabalho, respectivamente.</p> <p>Para obter mais informações sobre chaves e regras de registro, consulte o Capítulo 8, "Registrando dispositivos" na página 59.</p>
Página Seleção de Idioma Adicional	<p>Selecione os pacotes de idioma adicionais a serem incluídos com o pacote de implantação.</p> <p>O andamento e os registros de mensagens referentes ao processo de implantação são exibidos em inglês por padrão. Se você quiser receber as mensagens no idioma da máquina, deverá adicionar os pacotes de idiomas adicionais necessários ao pacote de implantação.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Destino para o Novo Pacote de Implantação	<p>Selecione se deseja sobregravar o pacote existente ou gravar o pacote editado como um pacote personalizado. Estas são as duas opções:</p> <p>Sobregravar o Pacote de Implantação Original: substitui o pacote original por seu pacote editado.</p> <p>Selecionar um Nome para o Novo Pacote de Implantação: grava o pacote editado como um novo pacote personalizado. O pacote original permanecerá inalterado.</p> <p>Você pode especificar qualquer nome desejado para o novo pacote personalizado. O nome especificado é usado para identificar os pacotes atualizados na página zenworks-setup. Na realidade, o nome do pacote permanece o mesmo (<code>PreAgentPkg_Agent.exe</code> ou <code>PreAgentPkg_AgentComplete.exe</code>) e o diretório usado para armazenar o pacote recebe o nome especificado.</p> <p>Todos os novos pacotes são gravados no diretório do Servidor ZENworks</p> <p><code>%ZENworks_HOME%\novell\zenworks\install\downloads\custom</code> no Windows e em <code>/opt/novell/zenworks/install/downloads/custom</code> no Linux. Por exemplo, se você modificar a versão x86 do pacote <code>PreAgentPkg_Agent.exe</code> e gravá-lo com o nome <code>ExternalPack</code>, o arquivo será armazenado da seguinte forma:</p> <p><code>%ZENworks_HOME%\Novell\ZENworks\install\downloads\custom\ExternalPack\x86\PreAgentPkg_Agent.exe</code> no Windows e em <code>/opt/novell/zenworks/install/downloads/custom/ExternalPack/x86/PreAgentPkg_Agent.exe</code> no Linux.</p> <p>Observação: Se quiser apagar os pacotes de implantação personalizados, você deverá apagar manualmente o diretório que contém os pacotes.</p>

7.4 Reconstruindo pacotes

Você deverá reconstruir os pacotes de implantação padrão e personalizado nos seguintes cenários:

- ♦ Se a porta do Servidor Principal tiver mudado ou estiver incorreta no pacote.
- ♦ Para incluir todos os arquivos MSI ou RPM novos e atualizados fornecidos como patches.

Os arquivos MSI ou RPM novos e atualizados estão localizados no diretório `%ZENWORKS_HOME%\novell\zenworks\install\downloads\msi` no Windows e no diretório `/opt/novell/zenworks/install/downloads/msi` no Linux.

- ♦ Se o certificado do servidor tiver sido mudado.

As seguintes seções fornecem instruções sobre como reconstruir os pacotes padrão e personalizado:

- ♦ Seção 7.4.1, “Reconstruindo pacotes padrão” na página 58
- ♦ Seção 7.4.2, “Reconstruindo os pacotes personalizados” na página 58

7.4.1 Reconstruindo pacotes padrão

Os pacotes padrão são os pacotes de sistema incluídos em cada Servidor ZENworks para implantar o agente em seu dispositivo. Para obter mais informações sobre os pacotes padrão, consulte a [Seção 6.2, “Pacotes de implantação” na página 49](#).

1 Siga um destes procedimentos:

- ♦ **No Windows:** No prompt de comando, digite o seguinte:

```
novell-zenworks-configure -c CreateExtractorPacks -Z
```

- ♦ **No Linux:** No prompt do console, mude para o diretório /opt/novell/zenworks/bin e digite:

```
./novell-zenworks-configure -c CreateExtractorPacks -Z
```

2 Você será solicitado a selecionar os pacotes a serem reconstruídos. Por padrão, apenas o pacote de Rede do Agent é selecionado. Siga um destes procedimentos:

- ♦ Para reconstruir apenas o pacote padrão, pressione Enter.
- ♦ Para reconstruir pacotes adicionais, digite o número correspondente a um pacote e pressione Enter duas vezes.

Por exemplo, se você digitar 2 e, em seguida, pressionar Enter duas vezes, os pacotes Rede do Agent (padrão) e Completo do Agent serão reconstruídos.

- ♦ Para reconstruir todos os pacotes (Rede do Agent, Completo do Agent e Servidor Satélite), digite 2, 3 e pressione Enter duas vezes.

7.4.2 Reconstruindo os pacotes personalizados

Os pacotes personalizados são criados através da personalização de qualquer um dos pacotes de sistema padrão. Para obter mais informações sobre os pacotes personalizados, consulte a [Seção 7.2, “Pacotes de sistema padrão e pacotes personalizados” na página 54](#).

1 Siga um destes procedimentos:

- ♦ **No Windows:** No prompt de comando, digite o seguinte:

```
novell-zenworks-configure -c RebuildCustomPacks -Z
```

- ♦ **No Linux:** No prompt do console, mude para o diretório /opt/novell/zenworks/bin e digite:

```
./novell-zenworks-configure -c RebuildCustomPacks -Z
```

2 Quando for solicitado a selecionar se deseja reconstruir os pacotes personalizados, pressione Enter.

Registrando dispositivos

8

Quando você instala o ZENworks® Adaptive Agent em um dispositivo, o dispositivo é registrado na sua Zona de Gerenciamento e passa a ser um dispositivo gerenciado. As seções a seguir fornecem informações para ajudá-lo a entender e gerenciar o processo de registro:

- ♦ Seção 8.1, “O que acontece durante o registro” na página 59
- ♦ Seção 8.2, “Criando chaves de registros e regras” na página 60
- ♦ Seção 8.3, “Modificando o gabarito de nomeação de dispositivo usado durante o registro” na página 68
- ♦ Seção 8.4, “Habilitando a renomeação dinâmica dos dispositivos durante o registro” na página 69
- ♦ Seção 8.5, “Desabilitando o uso de regras de registro” na página 71
- ♦ Seção 8.6, “Registrando um dispositivo manualmente” na página 73
- ♦ Seção 8.7, “Anulando o registro de um dispositivo” na página 73

8.1 O que acontece durante o registro

O ZENworks Adaptive Agent inclui um serviço que executa todas as tarefas de registro. As tarefas executadas pelo serviço de Registro dependem se o dispositivo está sendo registrado pela primeira vez, executando uma atualização programada ou registrando-se novamente com uma nova chave de registro. A tabela a seguir lista as tarefas executadas em cada cenário.

Tabela 8-1 Tarefas de registro

Tarefa	Registro inicial	Atualizar	Novo registro ¹
Criar objeto Dispositivo no banco de dados do ZENworks	Sim	Não	Não
Nomear o objeto Dispositivo de acordo com o gabarito de nomeação de dispositivo	Sim	Sim ²	Sim ²
Adicionar o dispositivo a uma pasta	Sim	Não	Não
Adicionar o dispositivo a grupos ³	Sim	Não	Sim
Adicionar informações do site, do departamento e da localização ³	Sim	Não	Sim
Atualizar os atributos do dispositivo (GUID, endereço IP, nome DNS, último horário de contato etc.)	Sim	Sim	Sim

¹ O novo registro pressupõe que o objeto Dispositivo não tenha sido removido do banco de dados do ZENworks e que o dispositivo esteja simplesmente sendo registrado novamente com uma nova chave de registro.

² Somente ocorrerá se a opção *Renomeação Dinâmica de Dispositivo* estiver habilitada. Consulte a [Seção 8.4, “Habilitando a renomeação dinâmica dos dispositivos durante o registro” na página 69](#) para obter mais informações.

³ Somente ocorrerá se a chave ou a regra usada para registro incluir esta informação. Consulte a [Seção 8.2, “Criando chaves de registros e regras” na página 60](#) para obter mais informações.

8.2 Criando chaves de registros e regras

Na primeira vez que um dispositivo é registrado, ele é adicionado a uma pasta. Por padrão, ele é adicionado à pasta `/Servidores` ou `/Estações de Trabalho`, dependendo do tipo de dispositivo.

Você pode usar chaves e regras de registro para anular a atribuição de pasta padrão e especificar outra pasta e para atribuir o dispositivo a grupos. Embora seja possível mover um dispositivo manualmente para outra pasta e adicioná-lo a grupos após seu registro, isso poderá se tornar cansativo no caso de um grande número de dispositivos ou se você estiver adicionando novos dispositivos sistematicamente. A melhor maneira de gerenciar um grande número de dispositivos é usando chaves e regras de registro para adicioná-los automaticamente às pastas e aos grupos corretos durante o registro.

- ♦ **Chave de registro:** Uma chave de registro é uma string alfanumérica que você define manualmente ou gera aleatoriamente. Durante a implantação do ZENworks Adaptive Agent em um dispositivo, a chave de registro deverá ser fornecida. Quando o dispositivo se conecta a um Servidor ZENworks pela primeira vez, ele é adicionado à pasta e aos grupos definidos na chave.
- ♦ **Regra de registro:** Uma regra de registro é um conjunto de critérios predefinidos (por exemplo, tipo de sistema operacional, CPU ou endereço IP) definidos. Se o dispositivo atender aos critérios, a regra será usada para registro. Você pode criar várias regras; todas elas serão verificadas antes do uso da pasta padrão. As regras de registro somente serão aplicadas se uma chave de registro não for usada.

As seções a seguir fornecem instruções para a criação de chaves e regras de registro:

- ♦ [Seção 8.2.1, “Criando uma chave de registro” na página 60](#)
- ♦ [Seção 8.2.2, “Criando uma regra de registro” na página 63](#)


8.2.1 Criando uma chave de registro

As etapas desta seção explicam como criar uma chave de registro. Após criar uma chave, você poderá usá-la das seguintes maneiras:

- ♦ Inclua a chave em uma tarefa de implantação para que ela seja usada durante a instalação do ZENworks Adaptive Agent. Consulte o [Capítulo 9.3, “Usando uma tarefa para implantar o agente” na página 78](#).
- ♦ Adicione a chave a um pacote de implantação para que quando ele for usado em uma tarefa de implantação ou em uma instalação manual, a chave de registro seja aplicada. Consulte a [Seção 6.2, “Pacotes de implantação” na página 49](#).
- ♦ Use a chave com o Utilitário de Linha de Comando (`zac`) do ZENworks Adaptive Agent para registrar um dispositivo inicialmente em uma zona (comando `zac register`) ou para fazer um novo registro do dispositivo manualmente com uma chave adicional (comando `zac add-reg-key`). Consulte a [Seção 8.6, “Registrando um dispositivo manualmente” na página 73](#).

Para criar uma chave de registro:

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Configuração* e, em seguida, clique na guia *Registro*.



- 2 No painel Chaves de Registro, clique em *Novo > Chave de Registro* para iniciar o Assistente de Criação de Nova Chave de Registro.

Criar Nova Chave de Registro

Etapa 1: Informações Básicas

Forneça o nome, a descrição e o limite da nova chave de registro. Para gerar um nome exclusivo, clique no botão "Gerar".

Código da Chave: *

Pasta: *

Descrição:


Número de vezes que esta chave pode ser usada:

☒ Ilimitado

☐ Limitar a:

3 Execute o assistente usando as informações da tabela a seguir para preencher os campos.

Página do Assistente	Detalhes
Página Informações Básicas	<p>Defina a localização da pasta e o nome da chave de registro, adicione informações para descrever a chave e especifique o número de vezes que a chave pode ser usada.</p> <p>Nome: Forneça um nome para a chave de registro. Todo dispositivo que apresentar esse nome receberá as atribuições associadas a essa chave de registro.</p> <p>Escolha algo simples para maior segurança ou clique em <i>Gerar</i> para gerar uma string de registro complexa que seja difícil de adivinhar. Use a opção <i>Gerar</i> juntamente com um limite de chave de registro para aumentar a segurança. Se você digitar um nome manualmente, ele deverá ser diferente de qualquer outro nome de chave de registro e não deverá usar nenhum dos seguintes caracteres inválidos: / \ * ? : " ' < > ` % ~.</p> <p>Pasta: Especifique a pasta desta chave de registro. Este procedimento tem finalidades meramente organizacionais. Os dispositivos não precisam saber a localização da chave de registro para poderem utilizá-la; eles só precisam do nome da chave.</p> <p>Descrição: Use esse campo para fornecer informações sobre a nova chave de registro. Isto é para seu benefício. Esse campo é exibido somente no ZENworks Control Center.</p> <p>Número de Vezes Que Esta Chave Pode Ser Usada: Para fins de segurança, esta opção permite a limitação do número de dispositivos que podem ser registrados usando esta chave.</p>
Página Regras de Contenção	<p>Especifique a pasta em que deseja incluir os dispositivos.</p> <p>Como regra geral, dispositivos com configurações semelhantes (intervalos de atualização, configurações de registro, configurações de gerenciamento remoto e assim por diante) devem ser agrupados na mesma pasta para que você possa especificar as configurações da pasta e todos os dispositivos possam herdá-las. Não use a mesma pasta para dispositivos que exigem configurações diferentes, pois isso impedirá que a pasta seja usada para definir as configurações e exigirá que elas sejam definidas em cada dispositivo.</p>
Campos de Dispositivos	<p>Especifique as informações de departamento, do site e da localização que deseja que sejam inseridas na página de detalhes de um dispositivo quando efetuar o registro. Por exemplo, se você digitar <i>Contabilidade</i> no campo <i>Departamento</i>, <i>Contabilidade</i> será inserido no campo <i>Departamento</i> da página de detalhes do dispositivo.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Participação em Grupos	<p>Especifique os grupos dos quais os dispositivos ficarão membros ao se registrarem.</p> <p>Adicionar grupos faz os dispositivos registrados receberem todas as atribuições fornecidas pela participação nos grupos. As atribuições da participação em grupo são adicionáveis. Assim, se um dispositivo for atribuído aos grupos A e B, receberá todas as atribuições de ambos os grupos.</p> <p>Só é possível adicionar grupos válidos para o tipo de pasta de dispositivos especificado na página anterior do assistente. Por exemplo, se você tiver especificado a pasta <code>/Dispositivos/Estações de Trabalho</code>, poderá escolher apenas grupos de estações de trabalho.</p> <p>Para especificar um grupo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo Grupos. 2. Procure e selecione o grupo (ou grupos) ao(s) qual(is) deseja adicionar os dispositivos. Para fazer isso: <ol style="list-style-type: none"> a. Clique em  junto a uma pasta (por exemplo, a pasta <code>Estações de Trabalho</code> ou a pasta <code>Servidores</code>) para navegar pelas pastas até encontrar o grupo que deseja selecionar. ou Procure o grupo, digitando seu nome na caixa <i>Nome do item</i>. Você pode usar um asterisco (*) como um caractere curinga. Por exemplo, se inserir <code>P*</code>, encontrará todos os grupos que começam com P. Se digitar <code>*Contabilidade</code>, encontrará todos os grupos que terminam com Contabilidade. b. Clique no link sublinhado na coluna <i>Nome</i> para selecionar o grupo e exibir seu nome na caixa de listagem <i>Selecionado</i>. c. Repita as etapas 2a e 2b até selecionar todos os grupos aos quais deseja atribuir uma participação. d. Clique em <i>OK</i> para adicionar os grupos selecionados à lista.

Quando você concluir o assistente, a chave será adicionada ao painel Chaves de Registro.

Você também pode usar o comando `registration-create-key` no utilitário `zman` para criar uma chave de registro. Para obter mais informações, consulte “**Comandos de registro**” na *Referência de Utilitários de Linha de Comando do ZENworks 10 Configuration Management*.

8.2.2 Criando uma regra de registro

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Configuração* e, em seguida, clique na guia *Registro*.



- 2 No painel Regras de Registro, clique em *Novo* para iniciar o Assistente de Criação de Nova Regra de Registro.

Criar Nova Regra

Etapa 1: Informações Básicas

Forneça o nome e a descrição da nova Regra.

Nome: *


Descrição:

- 3 Execute o assistente usando as informações da tabela a seguir para preencher os campos.

Página do Assistente	Detalhes
Página Informações Básicas	<p>Defina o nome da regra e adicione informações para descrever a regra.</p> <p>Nome: Forneça um nome para a regra. Os usuários nunca vêem o nome da regra; ela somente é exibida no ZENworks Control Center. O nome deve ser diferente de qualquer outro nome de chave de registro e não deve usar nenhum dos seguintes caracteres inválidos: / \ * ? : " ' < > ` % ~.</p> <p>Descrição: Forneça informações sobre a nova regra de registro. As informações são exibidas apenas no ZENworks Control Center.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Critérios do Dispositivo	<p>Defina os critérios que devem ser atendidos para a aplicação da regra de registro a um dispositivo. Os critérios são definidos através do uso de filtros. Pelo menos um filtro precisa ser definido.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em <i>Adicionar Filtro</i> para adicionar uma linha de filtro. 2. Criar a expressão de filtro. <p>Uma expressão consiste em um valor, um operador e uma opção de critérios. Por exemplo:</p> <p>EndereçoIP inicia com 1.1</p> <p>EndereçoIP é a opção de critério, começa com é o operador e 123.456 é o valor. No exemplo acima, a regra de registro é aplicada somente a dispositivos cujos endereços IP iniciam com 123.456.</p> <p>Se necessário, você poderá usar NOT para executar uma negação lógica da expressão. Por exemplo:</p> <p>NOT IPAddress inicia com 1.1</p> <p>No exemplo acima, a regra de registro é aplicada somente a dispositivos cujos endereços IP não iniciam com 123.456.</p> <p>As opções de critérios que podem ser usados estão listadas abaixo, junto com os possíveis valores. O formato de todos os valores, com exceção de Tipo de Dispositivo e SO, são strings de formato livre.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ CPU: processador Intel(R) Pentium(R) M de 1600MHz ♦ DNS: abc.xyz.com ♦ Tipo de Dispositivo: Estação de Trabalho ou Servidor ♦ GUID: 5bf63fb9b1ed4cd880e1a428a1fcf737 ♦ Nome do Host: zenserver ♦ EndereçoIP: 123.456.78.99 ♦ Idioma: Português (Brasil) ♦ OS: win2003-se-sp1-x86 3. Se for necessário, clique em <i>Adicionar Filtro</i> para criar outro filtro. <p>Os filtros são combinados com o operador E, o que significa que os critérios definidos em cada filtro devem ser executados antes de a regra de registro ser aplicada a um dispositivo. Por exemplo:</p> <p>OS equals Windows Server 2003 AND IPAddress starts with 123.456 (OS igual a Servidor Windows 2003 E EndereçoIP inicia por 123.456)</p> <p>No exemplo acima, a regra de registro é aplicada somente aos dispositivos cujos sistemas operacionais são Windows 2003 e cujo endereço IP começa por 123.456.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Regras de Contenção	<p>Especifique a pasta em que deseja incluir os dispositivos.</p> <p>Como regra geral, dispositivos com configurações semelhantes (intervalos de atualização, configurações de registro, configurações de gerenciamento remoto e assim por diante) devem ser agrupados na mesma pasta para que você possa especificar as configurações da pasta e todos os dispositivos possam herdá-las. Não use a mesma pasta para dispositivos que exigem configurações diferentes, pois isso impedirá que a pasta seja usada para definir as configurações e exigirá que elas sejam definidas em cada dispositivo.</p>
Campos de Dispositivos	<p>Especifique as informações de departamento, do site e da localização que deseja que sejam inseridas na página de detalhes de um dispositivo quando efetuar o registro. Por exemplo, se você digitar <i>Contabilidade</i> no campo <i>Departamento</i>, <i>Contabilidade</i> será inserido no campo <i>Departamento</i> da página de detalhes do dispositivo.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Participação em Grupos	<p>Especifique os grupos dos quais os dispositivos ficarão membros ao se registrarem.</p> <p>Adicionar grupos faz os dispositivos registrados receberem todas as atribuições fornecidas pela participação nos grupos. As atribuições da participação em grupo são adicionáveis. Assim, se um dispositivo for atribuído aos grupos A e B, receberá todas as atribuições de ambos os grupos.</p> <p>Só é possível adicionar grupos válidos para o tipo de pasta de dispositivos especificado na página anterior do assistente. Por exemplo, se você tiver especificado a pasta <code>/Dispositivos/Estações de Trabalho</code>, poderá escolher apenas grupos de estações de trabalho.</p> <p>Para especificar um grupo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo Grupos. 2. Procure e selecione o grupo (ou grupos) ao(s) qual(is) deseja adicionar os dispositivos. Para fazer isso: <ol style="list-style-type: none"> a. Clique em  junto a uma pasta (por exemplo, a pasta <code>Estações de Trabalho</code> ou a pasta <code>Servidores</code>) para navegar pelas pastas até encontrar o grupo que deseja selecionar. ou Procure o grupo, digitando seu nome na caixa <i>Nome do item</i>. Você pode usar um asterisco (*) como um caractere curinga. Por exemplo, se inserir <code>P*</code>, encontrará todos os grupos que começam com P. Se digitar <code>*Contabilidade</code>, encontrará todos os grupos que terminam com Contabilidade. b. Clique no link sublinhado na coluna <i>Nome</i> para selecionar o grupo e exibir seu nome na caixa de listagem <i>Selecionado</i>. c. Repita as etapas 2a e 2b até selecionar todos os grupos aos quais deseja atribuir uma participação. d. Clique em <i>OK</i> para adicionar os grupos selecionados à lista.

Quando você concluir o assistente, a regra será adicionada ao painel Regras de Registro. As regras são aplicadas de cima para baixo. As regras mais restritas devem ser listadas antes das regras mais gerais. Se nenhuma regra for aplicada, as regras padrão do servidor e da estação de trabalho serão aplicadas.

- 4 Se desejar reordenar as regras, clique na opção *Avançado* (localizada no canto superior direito do painel Regras de Registro).
- 5 Marque a caixa de seleção em frente à regra que deseja mover.
- 6 Clique em *Mover para Cima* ou *Mover para Baixo* para reposicionar a regra.

Você também pode usar o comando `ruleset-create` no utilitário `zman` para criar uma regra de registro. Para obter mais informações, consulte “Comandos de conjuntos de regras” na *Referência de Utilitários de Linha de Comando do ZENworks 10 Configuration Management*.

8.3 Modificando o gabarito de nomeação de dispositivo usado durante o registro

O gabarito de nomeação de dispositivos determina o modo de nomeação dos dispositivos durante seu registro. Por padrão, o nome de host de um dispositivo é usado. Você pode mudá-lo para usar qualquer combinação das seguintes variáveis de máquina: `${HostName}`, `${GUID}`, `${OS}`, `${CPU}`, `${DNS}`, `${IPAddress}`.

Se o gabarito de nomeação gerar nomes de objeto Dispositivo conflitantes, uma outra variável de máquina será anexada automaticamente para tornar o segundo nome exclusivo. Por exemplo, se você estiver usando o nome de host para o nome e tiver dois dispositivos com o mesmo nome de host, o GUID será adicionado ao nome de host para criar um nome exclusivo.

Para modificar o gabarito:

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Configuração*.

Configuração	Registro	Informações do sistema	Inventário de Bens	Gerenciamento de Bens	Atualizações do Sistema
Configurações da Zona de Gerenciamento					
Conteúdo					
Gerenciamento de Dispositivo					
Categoria	Descrição	Está Configurado			
Registro Local do Dispositivo	Habilitar e configurar o registro local de avisos e erros encontrados pelos dispositivos gerenciados.	Sim			
Programação de Atualização de Dispositivos	Configurar o intervalo de atualização de dispositivos.	Sim			
Agente do ZENworks	Configuração do Agente do ZENworks.	Não			
Registro	Definir as configurações de registro.	Sim			
Configuração do ZENworks Explorer	Configure o comportamento do ZENworks Explorer em dispositivos gerenciados.	Sim			
Variáveis do Sistema	Configurar as variáveis do sistema.	Não			
Preboot Services	Configurar Preboot Services.	Não			
Usuário Principal	Definir a configuração para o modo como o usuário principal está determinado.	Sim			
Estação de Trabalho Principal	Definir a configuração para o modo como a estação de trabalho principal está determinada.	Sim			
Programação de Atualização do Grupo Dinâmico	Configurar a programação de atualização do grupo dinâmico.	Não			
Wake-on-LAN	Definir configurações para Wake-on-LAN	Sim			
Gerenciamento Remoto	Habilitar e configurar o gerenciamento remoto.	Sim			
Descoberta e Implantação					
Evento e Colaboração					
Gerenciamento da Infra-estrutura					
Inventário					
Serviços de Relatório					
Gerenciamento de Bens					
Gerenciamento de Patches					

- 2 No painel Configurações da Zona de Gerenciamento, clique em *Gerenciamento de Dispositivo* e, em seguida, clique em *Registro* para exibir a página Registro.


[Configuração](#) > **Registro**

Registro
Definir as configurações de registro.

Gabarito de Nomeação de Dispositivos
Nome fornecido a novas máquinas:

Regras de Registro
☒ Habilitar o uso de regras de registro.
☒ Habilitar o uso de regras de registro padrão.

Renomeação Dinâmica de Dispositivo
☐ Habilitar a renomeação automática de dispositivos.

- 3 No painel Gabarito de Nomeação de Dispositivos, clique em  e selecione na lista a variável de máquina desejada.

Você pode usar qualquer combinação de uma ou mais variáveis. Por exemplo:

```
${HostName}${GUID}
```

- 4 Clique em *OK* para gravar as mudanças.

8.4 Habilitando a renomeação dinâmica dos dispositivos durante o registro

O painel Renomeação Dinâmica de Dispositivo permite que você habilite os dispositivos para serem renomeados, se necessário, sempre que atualizarem suas informações de registro. Um dispositivo pode precisar ser renomeado pelas seguintes razões:

- ♦ As configurações do gabarito de nomeação mudaram. Por exemplo, o gabarito de nome agora usa as variáveis Nome do Host e GUID, em vez de usar apenas o Nome do Host.
- ♦ Um gabarito de nomeação diferente agora está sendo aplicado ao dispositivo. Por exemplo, um gabarito de nomeação de pasta agora está sendo aplicado, em vez do gabarito de nomeação da Zona de Gerenciamento.
- ♦ A variável de dispositivo usada para o nome mudou. Por exemplo, o nome de host do dispositivo está sendo usado para o nome, e o nome de host real do dispositivo mudou.

Como o GUID de um dispositivo, e não o seu nome, é usado para estabelecer relacionamentos com outros objetos do ZENworks (pastas, grupos etc.), a renomeação do dispositivo afeta somente o nome exibido no ZENworks Control Center.

Por padrão, a configuração Renomeação Dinâmica de Dispositivo está desabilitada. Você pode habilitar a configuração na Zona de Gerenciamento e, nesse caso, todos os dispositivos herdarão a configuração, ou habilitá-la em uma pasta de dispositivos e, nesse caso, somente os dispositivos da pasta a herdarão.

- ♦ [Seção 8.4.1, “Habilitando a configuração na Zona de Gerenciamento” na página 69](#)
- ♦ [Seção 8.4.2, “Habilitando a configuração para uma pasta de dispositivos” na página 70](#)

8.4.1 Habilitando a configuração na Zona de Gerenciamento

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Configuração*.

Configuração	Registro	Informações do sistema	Inventário de Bens	Gerenciamento de Bens	Atualizações do Sistema
Configurações da Zona de Gerenciamento					
Conteúdo					
Gerenciamento de Dispositivo					
Categoria	Descrição	Está Configurado			
Registro Local do Dispositivo	Habilitar e configurar o registro local de avisos e erros encontrados pelos dispositivos gerenciados.	Sim			
Programação de Atualização de Dispositivos	Configurar o intervalo de atualização de dispositivos.	Sim			
Agente do ZENworks	Configuração do Agente do ZENworks.	Não			
Registro	Definir as configurações de registro.	Sim			
Configuração do ZENworks Explorer	Configure o comportamento do ZENworks Explorer em dispositivos gerenciados.	Sim			
Variáveis do Sistema	Configurar as variáveis do sistema.	Não			
Preboot Services	Configurar Preboot Services.	Não			
Usuário Principal	Definir a configuração para o modo como o usuário principal está determinado.	Sim			
Estação de Trabalho Principal	Definir a configuração para o modo como a estação de trabalho principal está determinada.	Sim			
Programação de Atualização do Grupo Dinâmico	Configurar a programação de atualização do grupo dinâmico.	Não			
Wake-on-LAN	Definir configurações para Wake-on-LAN	Sim			
Gerenciamento Remoto	Habilitar e configurar o gerenciamento remoto.	Sim			
Descoberta e Implantação					
Evento e Colaboração					
Gerenciamento da Infra-estrutura					
Inventário					
Serviços de Relatório					
Gerenciamento de Bens					
Gerenciamento de Patches					

- 2 No painel Configurações da Zona de Gerenciamento, clique em *Gerenciamento de Dispositivo* e, em seguida, clique em *Registro* para exibir a página Registro.

[Configuração](#) > **Registro**

Registro

Definir as configurações de registro.

Gabarito de Nomeação de Dispositivos

Nome fornecido a novas máquinas:

Regras de Registro

☒ Habilitar o uso de regras de registro.
☒ Habilitar o uso de regras de registro padrão.

Renomeação Dinâmica de Dispositivo

☐ Habilitar a renomeação automática de dispositivos.

- 3 No painel Renomeação Dinâmica de Dispositivo, clique em *Habilitar a renomeação automática de dispositivos*.
- 4 Clique em *OK* para gravar as mudanças.

8.4.2 Habilitando a configuração para uma pasta de dispositivos

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Dispositivos*.
- 2 Procure a pasta de dispositivos da qual deseja mudar a configuração e clique em *Detalhes* para exibir os detalhes da pasta.
- 3 Clique na guia *Configurações*.

[Dispositivos](#) > [Servidores](#)


 **Servidores**

Resumo	Relacionamentos	Configurações
Configurações		
Conteúdo		⌵
Gerenciamento de Dispositivo		⌴
Categoria	Descrição	Herdado de
Programação de Atualização de Dispositivos	Configurar o intervalo de atualização de dispositivos.	(Sistema)
Agente do ZENworks	Configuração do Agente do ZENworks.	---
Registro Local do Dispositivo	Habilitar e configurar o registro local de avisos e erros encontrados pelos dispositivos gerenciados.	(Sistema)
Renomeação Dinâmica de Dispositivo	Permite a renomeação automática de dispositivos.	(Sistema)
Preboot Services	Configurar Preboot Services.	---
Gerenciamento Remoto	Habilitar e configurar o gerenciamento remoto.	(Sistema)
Usuário Principal	Definir a configuração para o modo como o usuário principal está determinado.	---
Registro	Definir as configurações de registro.	(Sistema)
Gerenciamento da Infra-estrutura		⌵
Inventário		⌵
Gerenciamento de Bens		⌵

- 4 No painel Configurações, clique em *Gerenciamento de Dispositivo* e, em seguida, clique em *Renomeação Dinâmica de Dispositivo* para exibir a página Renomeação Dinâmica de Dispositivo.

[Dispositivos](#) > [Servidores](#) > [Renomeação Dinâmica de Dispositivo](#)

 **Servidores**

Renomeação Dinâmica de Dispositivo 

Permite a renomeação automática de dispositivos.
Atual: (Sistema) ([Anular configurações](#))

Renomeação Dinâmica de Dispositivo 

☐ Habilitar a renomeação automática de dispositivos.

- 5 Clique em *Anular configurações* para ativar o painel Renomeação Dinâmica de Dispositivo.
- 6 No painel Renomeação Dinâmica de Dispositivo, clique em *Habilitar a renomeação automática de dispositivos*.
- 7 Clique em *OK* para gravar as mudanças.

8.5 Desabilitando o uso de regras de registro

Por padrão, o recurso de regras de registro está habilitado. Isso garante que os dispositivos que se registrarem sem chave de registro sejam, no mínimo, adicionados à pasta correta, ou seja, a pasta / servidores ou /estações de trabalho, dependendo do tipo de dispositivo.

Se desejar contar completamente com as chaves de registro, você poderá desabilitar as regras de registro. Você tem duas opções ao desabilitar as regras de registro:

- ♦ **Desabilitar somente as regras de registro padrão:** Qualquer dispositivo que tentar se registrar sem chave de registro ou que não atenda aos critérios de uma regra de registro personalizada será rejeitado. As regras de registro padrão são ignoradas.
- ♦ **Desabilitar todas as regras de registro:** Qualquer dispositivo que tentar se registrar sem chave de registro será rejeitado.

Para desabilitar as regras de registro:

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Configuração*.

Configuração	Registro	Informações do sistema	Inventário de Bens	Gerenciamento de Bens	Atualizações do Sistema
Configurações da Zona de Gerenciamento					
Conteúdo					
Gerenciamento de Dispositivo					
Categoria	Descrição	Está Configurado			
Registro Local do Dispositivo	Habilitar e configurar o registro local de avisos e erros encontrados pelos dispositivos gerenciados.	Sim			
Programação de Atualização de Dispositivos	Configurar o intervalo de atualização de dispositivos.	Sim			
Agente do ZENworks	Configuração do Agente do ZENworks.	Não			
Registro	Definir as configurações de registro.	Sim			
Configuração do ZENworks Explorer	Configure o comportamento do ZENworks Explorer em dispositivos gerenciados.	Sim			
Variáveis do Sistema	Configurar as variáveis do sistema.	Não			
Preboot Services	Configurar Preboot Services.	Não			
Usuário Principal	Definir a configuração para o modo como o usuário principal está determinado.	Sim			
Estação de Trabalho Principal	Definir a configuração para o modo como a estação de trabalho principal está determinada.	Sim			
Programação de Atualização do Grupo Dinâmico	Configurar a programação de atualização do grupo dinâmico.	Não			
Wake-on-LAN	Definir configurações para Wake-on-LAN.	Sim			
Gerenciamento Remoto	Habilitar e configurar o gerenciamento remoto.	Sim			
Descoberta e Implantação					
Evento e Colaboração					
Gerenciamento da Infra-estrutura					
Inventário					
Serviços de Relatório					
Gerenciamento de Bens					
Gerenciamento de Patches					

- 2 No painel Configurações da Zona de Gerenciamento, clique em *Gerenciamento de Dispositivo* e, em seguida, clique em *Registro* para exibir a página Registro.

[Configuração](#) > **Registro**

Registro
Definir as configurações de registro.

Gabarito de Nomeação de Dispositivos
Nome fornecido a novas máquinas:

Regras de Registro
☒ Habilitar o uso de regras de registro.
☒ Habilitar o uso de regras de registro padrão.

Renomeação Dinâmica de Dispositivo
☐ Habilitar a renomeação automática de dispositivos.

- 3 No painel Regras de Registro, anule a seleção de uma destas opções:

Habilitar Uso de Regras de Registro: Desabilite esta opção para forçar os dispositivos a usarem uma chave de registro durante o registro. Qualquer dispositivo que tentar se registrar sem chave será rejeitado.

Habilitar Uso de Regras de Registro Padrão: Desabilite esta opção para forçar os dispositivos a usarem uma chave de registro ou atenderem aos critérios definidos em uma regra de registro personalizada. Qualquer dispositivo que não atenda a esses requisitos será rejeitado.

- 4 Clique em *OK* para gravar as mudanças.

8.6 Registrando um dispositivo manualmente

Um dispositivo é registrado automaticamente na instalação do ZENworks Adaptive Agent. Você só precisará registrar um dispositivo manualmente nas seguintes situações:

- ♦ Se o registro do dispositivo tiver sido anulado.
- ♦ Se o objeto do dispositivo tiver sido apagado do banco de dados do ZENworks. O Adaptive Agent ainda está instalado no dispositivo e você agora deseja registrar o dispositivo novamente.
- ♦ Se você quiser registrar novamente um dispositivo já registrado com uma chave de registro adicional.

O registro manual de um dispositivo deve ser feito no dispositivo usando o Utilitário de Linha de Comando (zac) do ZENworks Adaptive Agent.

As seções a seguir fornecem instruções:

- ♦ [Seção 8.6.1, “Executando um registro inicial” na página 73](#)
- ♦ [Seção 8.6.2, “Registrando novamente um dispositivo com uma chave de registro adicional” na página 73](#)

8.6.1 Executando um registro inicial

1 No dispositivo, abra um prompt de comando.

2 Digite o seguinte comando:

```
zac reg [-k chave] [-u nome_de_usuario -p senha] url_de_servidor:porta]
```

Por exemplo:

```
zac reg -k acct -u zadmin -p novell https://zserver.novell.com
```

Os parâmetros `-k`, `-u` e `-p` são opcionais. Se não usar os parâmetros `-u` e `-p`, você será solicitado a digitar um nome de usuário e uma senha. Para o parâmetro `url_de_servidor:porta`, você também pode usar um endereço IP; a porta somente será necessária se o Servidor ZENworks não estiver usando a porta padrão (80 ou 443).

8.6.2 Registrando novamente um dispositivo com uma chave de registro adicional

1 No dispositivo, abra um prompt de comando.

2 Digite o seguinte comando:

```
zac add-reg-key chave_de_registro
```

Por exemplo:

```
zac add-reg-key acct
```

As chaves de registro são aditivas. Se você se registrar com mais de uma chave, o dispositivo receberá todas as participações em grupo associadas a cada chave de registro.

8.7 Anulando o registro de um dispositivo

A anulação do registro de um dispositivo é feita automaticamente na desinstalação do ZENworks Adaptive Agent.

Você pode anular o registro de um dispositivo manualmente, se necessário. A anulação do registro de um dispositivo deve ser feita no dispositivo usando o Utilitário de Linha de Comando (zac) do ZENworks Adaptive Agent.

1 No dispositivo, abra um prompt de comando.

2 Digite o seguinte comando:

```
zac unr [-f] [-u nome_de_usuario -p senha]
```

Por exemplo:

```
zac unr -u zadmin -p novell
```

Os parâmetros `-f`, `-u` e `-p` são opcionais. Se não usar os parâmetros `-u` e `-p`, você será solicitado a digitar um nome de usuário e uma senha. O parâmetro `-f` ignora o banco de dados do ZENworks e força a anulação do registro do dispositivo localmente; essa opção somente será necessária se o objeto Dispositivo já tiver sido apagado do banco de dados do ZENworks ou se o dispositivo não puder se conectar ao banco de dados.

Implantando o ZENworks Adaptive Agent

9

Qualquer dispositivo que você queira gerenciar por meio do ZENworks® deverá ter o ZENworks Adaptive Agent implantado. O Adaptive Agent executa todas as tarefas de gerenciamento do ZENworks no dispositivo gerenciado.

Para obter informações detalhadas sobre as plataformas suportadas e os requisitos de sistema para um dispositivo gerenciado, consulte “**Requisitos de dispositivo gerenciado**” no *Guia de Instalação do ZENworks 10 Configuration Management*.

Há várias maneiras de implantar o agente. As seções a seguir fornecem instruções:

- ♦ Seção 9.1, “Personalizando os recursos do Agent” na página 75
- ♦ Seção 9.2, “Mudando o diretório de instalação de destino” na página 78
- ♦ Seção 9.3, “Usando uma tarefa para implantar o agente” na página 78
- ♦ Seção 9.4, “Implantando o agente manualmente” na página 107
- ♦ Seção 9.5, “Tarefas a serem executadas após a implantação do agente em servidores Citrix” na página 109
- ♦ Seção 9.6, “Desinstalando o Agent” na página 109

9.1 Personalizando os recursos do Agent

Por padrão, os **pacotes de implantação** (`PreAgentPkg_Agent.exe` e `PreAgentPkg_AgentComplete.exe`) instalam o the ZENworks Adaptive Agent com os seguintes recursos:

- ♦ Gerenciamento de Bens
- ♦ Gerenciamento de Bundles
- ♦ Gerenciamento de Imagem
- ♦ Gerenciamento de inventário
- ♦ Patch Management
- ♦ Gerenciamento de políticas
- ♦ Gerenciamento remoto
- ♦ Gerenciamento de Usuário

Você pode optar por instalar, desinstalar, habilitar ou desabilitar esses recursos na Zona de Gerenciamento, na pasta de dispositivos e nos níveis de dispositivo antes e após a implantação do agente.

Verifique as seguintes seções:

- ♦ Seção 9.1.1, “Personalizando recursos antes da implantação” na página 76
- ♦ Seção 9.1.2, “Personalizando recursos após a implantação” na página 78

9.1.1 Personalizando recursos antes da implantação

O ZENworks Adaptive Agent é implantado com os recursos selecionados no nível da Zona de Gerenciamento. O recurso selecionado nesse nível somente será instalado se pertencer a um produto cuja licença tenha expirado ou tenha sido desativada.

No nível da Zona de Gerenciamento, você poderá instalar, habilitar ou desabilitar os recursos do agente antes de:

- ♦ Criar e iniciar uma nova tarefa de implantação
- ♦ Iniciar uma tarefa de implantação existente
- ♦ Fazer download ou implantar o agente manualmente

1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Configuração*.

Configuração	Registro	Informações do sistema	Inventário de Bens	Gerenciamento de Bens	Atualizações do Sistema
Configurações da Zona de Gerenciamento					
Conteúdo					
Gerenciamento de Dispositivo					
Categoria	Descrição				Está Configurado
Registro Local do Dispositivo	Habilitar e configurar o registro local de avisos e erros encontrados pelos dispositivos gerenciados.				Sim
Programação de Atualização de Dispositivos	Configurar o intervalo de atualização de dispositivos.				Sim
Agente do ZENworks	Configuração do Agente do ZENworks.				Não
Registro	Definir as configurações de registro.				Sim
Configuração do ZENworks Explorer	Configure o comportamento do ZENworks Explorer em dispositivos gerenciados.				Sim
Variáveis do Sistema	Configurar as variáveis do sistema.				Não
Preboot Services	Configurar Preboot Services.				Não
Usuário Principal	Definir a configuração para o modo como o usuário principal está determinado.				Sim
Estação de Trabalho Principal	Definir a configuração para o modo como a estação de trabalho principal está determinada.				Sim
Programação de Atualização do Grupo Dinâmico	Configurar a programação de atualização do grupo dinâmico.				Não
Wake-on-LAN	Definir configurações para Wake-on-LAN				Sim
Gerenciamento Remoto	Habilitar e configurar o gerenciamento remoto.				Sim
Descoberta e Implantação					
Evento e Colaboração					
Gerenciamento da Infra-estrutura					
Inventário					
Serviços de Relatório					
Gerenciamento de Bens					
Gerenciamento de Patches					

2 No painel Configurações da Zona de Gerenciamento, clique em *Gerenciamento de Dispositivo* e, em seguida, clique em *Agente do ZENworks*.

Agente do ZENworks
Configuração do Agente do ZENworks.

Geral

☒ Permitir que os usuários desinstalem o agente

Ciclo de vida do cache: 336 Hora(s)

Limite órfão do cache: 90 dia(s)

Número de vezes para tentar solicitações em um servidor ocupado: 20

Espera inicial de solicitação de nova tentativa (cada solicitação subsequente incrementada em 1 segundo): 10 segundo(s)

Espera máxima de solicitação de tentativa: 20 segundo(s)

Recursos do Agent

Recurso	Instalado	Habilitado	Desabilitado
Gerenciamento de Bundles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gerenciamento de Políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gerenciamento de Bens	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gerenciamento de Imagem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gerenciamento de Patches	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gerenciamento Remoto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gerenciamento de Usuários	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Escolha o Comportamento da Reinicialização (se necessário):

☒ Solicitar a reinicialização pelo usuário (Padrão)

☐ Não reinicializar o dispositivo

☐ Forçar a reinicialização do dispositivo

OK Aplicar Redefinir Cancelar

3 No painel Recursos do Agent:

- ♦ Se não quiser instalar um recurso, anule a seleção de *Instalado* ao lado de um recurso. O recurso selecionado não será instalado no dispositivo. Se você optar por anular a seleção de todos os recursos, apenas o agente central será instalado.
- ♦ Se desejar instalar um recurso, mas desabilitá-lo, selecione *Instalado e Desabilitado* ao lado dele. O recurso desabilitado não será desinstalado dos dispositivos gerenciados no momento. O recurso será instalado no dispositivo, mas não estará funcional.

A instalação dos recursos Gerenciamento de Bundles, Gerenciamento Remoto ou Gerenciamento de Usuários requer uma reinicialização do dispositivo. A instalação do recurso Gerenciamento de Imagem somente requer reinicialização no Windows 2008 e no Windows Vista. Você receberá uma solicitação para reiniciar o dispositivo com base na **opção de reinicialização** selecionada.

4 Para gravar as mudanças, clique em *Aplicar*.

Agora, você poderá continuar e implantar o agente em um dispositivo manualmente ou usando uma tarefa.

Para obter informações sobre como implantar o agente usando uma tarefa, consulte a **Seção 9.3, “Usando uma tarefa para implantar o agente” na página 78**. Para obter informações sobre como implantar o agente manualmente, consulte a **Seção 9.4, “Implantando o agente manualmente” na página 107**.

9.1.2 Personalizando recursos após a implantação

O ZENworks Adaptive Agent é implantado com os recursos selecionados no nível da Zona de Gerenciamento. Após a implantação do agente em um dispositivo, você poderá executar uma destas ações:

- ♦ Mudar as configurações do agente definidas no nível da Zona de Gerenciamento
- ♦ Anular as configurações da Zona de Gerenciamento na pasta de dispositivos ou no nível do dispositivo

As novas configurações serão aplicadas ao agente em uma atualização do dispositivo.

Para obter mais informações sobre como anular e definir as configurações de um agente existente, consulte **“Definido as configurações do Adaptive Agent após a implantação”** na *Referência do Administrador do Sistema do ZENworks 10 Configuration Management*.

9.2 Mudando o diretório de instalação de destino

Por padrão, o ZENworks Adaptive Agent é instalado no seguinte local em um dispositivo Windows:

```
unidade_do_Windows:\Arquivos de Programas\Novell\ZENworks
```

Para instalar o agente em outro local, crie uma variável de ambiente de sistema ZENWORKS_HOME no dispositivo, antes da implantação, e defina a variável para o novo diretório de instalação de destino. O caminho deve sempre terminar com \Novell\ZENworks. Alguns exemplos de caminhos aceitáveis:

```
c:\Novell\ZENworks
```

```
c:\Arquivos de Programas\Corporate\Novell\ZENworks
```

```
d:\Applications\Novell\ZENworks
```

9.3 Usando uma tarefa para implantar o agente

O Servidor ZENworks pode implantar o ZENworks Adaptive Agent em dispositivos. Isso exige a criação de uma tarefa, chamada tarefa de implantação, para o Servidor ZENworks. A tarefa identifica os dispositivos de destino, as credenciais necessárias para executar uma instalação nos dispositivos, a chave de registro a ser usada (opcional), a data e o horário para executar a instalação, além de outras tarefas que você queira executar nos dispositivos antes ou após a instalação.

As etapas de criação de uma tarefa de implantação variam ligeiramente dependendo da listagem ou não dos dispositivos de destino como dispositivos descobertos em sua Zona de Gerenciamento (consulte a **Parte I, “Descoberta de dispositivos” na página 11**):

- ♦ **Seção 9.3.1, “Pré-requisitos de implantação para um dispositivo” na página 79**
- ♦ **Seção 9.3.2, “Fazendo a implantação para um dispositivo descoberto” na página 82**
- ♦ **Seção 9.3.3, “Fazendo a implantação para um dispositivo não descoberto” na página 87**

9.3.1 Pré-requisitos de implantação para um dispositivo

Antes que o Servidor ZENworks implante o ZENworks Adaptive Agent para um dispositivo, verifique se os pré-requisitos a seguir foram atendidos:

- ♦ “Habilitando a opção Compartilhamento arquivos/impressoras p/ redes Microsoft” na página 79
- ♦ “Habilitando o compartilhamento de arquivos e impressoras através do Firewall do Windows” na página 80
- ♦ “Habilitando o compartilhamento clássico de arquivo” na página 80

Além desses requisitos, verifique se a data e o horário estão corretos no Servidor ZENworks e nos dispositivos gerenciados.

Habilitando a opção Compartilhamento arquivos/impressoras p/ redes Microsoft

Habilite a opção *Compartilhamento arquivos/impressoras p/ redes Microsoft* para permitir que outros computadores de uma rede acessem os recursos do seu computador usando uma rede Microsoft.

Windows 2000, Windows 2003 e Windows XP

- 1 Clique o botão direito do mouse em *Meus Locais de Rede > Propriedades*.
A janela Conexões de Rede é exibida.
- 2 Clique o botão direito do mouse em *Conexão Local > Propriedades*.
A caixa de diálogo Propriedades da Conexão Local é exibida.
- 3 Na guia *Geral*, selecione a opção *Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes Microsoft*.
- 4 Clique em *OK*.

Para obter mais informações, consulte [Compartilhamento arquivos/impressoras p/ redes Microsoft \(http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc779133.aspx\)](http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc779133.aspx).

Windows Vista e Windows Server 2008

- 1 Clique o botão direito do mouse em *Rede > Propriedades*.
A janela Central de Redes e Compartilhamento é exibida.
- 2 No painel esquerdo, clique em *Gerenciar conexões de rede*.
- 3 Clique o botão direito do mouse em *Conexão Local > Propriedades*.
A caixa de diálogo Propriedades da Conexão Local é exibida.
- 4 Na guia *Redes*, selecione a opção *Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes Microsoft*.
- 5 Clique em *OK*.

Habilitando o compartilhamento de arquivos e impressoras através do Firewall do Windows

Qualquer dispositivo de destino que esteja usando o Firewall do Windows precisará ser configurado para permitir o compartilhamento de arquivos e impressoras através do firewall. Isso é feito habilitando a exceção *Compartilhamento de Arquivos e Impressoras* nas definições de configuração do Firewall do Windows. O Firewall do Windows pode ser acessado através do Painel de Controle ou da Central de Segurança do Windows.

Por padrão, o escopo da exceção é aplicada apenas a uma sub-rede local. Se o dispositivo de destino estiver em uma sub-rede diferente do Servidor Principal do qual a implantação é executada, adicione o endereço IP do Servidor Principal ao Firewall do Windows junto com a sub-rede local.

- 1 No menu *Iniciar* na área de trabalho, clique em *Configurações > Painel de Controle*.
- 2 Clique duas vezes em *Firewall do Windows*.
A janela Firewall do Windows é exibida.
- 3 Clique na guia *Exceções*.
- 4 Na lista *Programas e Serviços*, selecione *Compartilhamento de Arquivo e Impressora* e clique em *Editar*.
A janela Editar um Serviço é exibida.
- 5 Clique em *Alterar Escopo* para incluir o endereço IP do Servidor Principal e a sub-rede local.
- 6 Clique em *OK*.

Habilitando o compartilhamento clássico de arquivo

O Servidor ZENworks necessita do acesso de compartilhamento clássico de arquivo para o compartilhamento administrativo (exibido como Admin\$) nos dispositivos de destino.

- ♦ “Windows 2000” na página 80
- ♦ “Windows 2003” na página 81
- ♦ “Windows XP” na página 81
- ♦ “Windows Vista” na página 81
- ♦ “Windows Server 2008” na página 82

Windows 2000

Por padrão, os dispositivos Windows 2000 usam o compartilhamento clássico de arquivo. Se ocorrer falha na implantação do Adaptive Agent em um dispositivo Windows 2000, verifique a entrada de registro

HKLM\System\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters\AutoShareWrks para confirmar se ela está definida como 0 (desabilitada). Se ela estiver definida como 0, o compartilhamento Admin\$ não estará acessível e o erro será exibido. Apague toda a configuração.

Windows 2003

Por padrão, os dispositivos Windows 2003 usam o compartilhamento clássico de arquivo. Se a implantação do Adaptive Agent em um dispositivo Windows 2003 falhar, exibindo um erro de credenciais inválidas, habilite o compartilhamento de arquivos Clássico.

- 1 No dispositivo Windows 2003, clique no menu *Iniciar* na área de trabalho > *Configurações* > *Painel de Controle*.
- 2 Clique duas vezes em *Ferramentas Administrativas* > *Diretiva de Segurança Local*.
A janela Configurações de Segurança Local é exibida.
- 3 Em *Configurações de Segurança*, navegue até *Diretivas Locais* > *Opções de Segurança*.
- 4 Mude o valor de *Acesso à rede: modelo de compartilhamento e segurança para contas locais* para *Clássico - os usuários locais são autenticados como eles próprios*.
- 5 Clique em *OK*.

Você também pode usar uma Política de Grupo do Windows para mudar a configuração.

Windows XP

Por padrão, o Windows XP usa o compartilhamento simples de arquivo. É necessário desabilitar o compartilhamento simples de arquivo para habilitar o compartilhamento clássico de arquivo.

- 1 No dispositivo Windows XP, clique o botão direito do mouse no ícone *Meu Computador* e clique em *Abrir*.
- 2 Clique no menu *Ferramentas* > *Opções de Pasta* para exibir a caixa de diálogo Opções de Pasta.
- 3 Clique na guia *Exibir*.
- 4 Na lista *Configurações Avançadas*, anule a seleção da opção *Usar compartilhamento simples de arquivo* e clique em *OK* para gravar a mudança.

A desabilitação dessa opção muda a configuração da opção *Acesso à rede: modelo de compartilhamento e segurança para contas locais* na Diretiva de Segurança Local (Diretivas Locais > Opções de Segurança) para *Clássico - os usuários locais são autenticados como eles próprios*.
Você também pode usar uma Política de Grupo do Windows para mudar a configuração.

Windows Vista

- 1 Abra o Registro do Windows e acesse o seguinte:
`HKLM/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System/LocalAccountTokenFilterPolicy`
Se a chave de registro não existir, você deverá criá-la.
- 2 Mude seu valor DWORD (32 bits) para 1.
Isso permitirá que os usuários remotos efetuem login e não sejam forçados a se conectarem como "convidados".
- 3 Feche o registro para gravar a mudança.
- 4 Abra a janela Serviços e defina o serviço Registro Remoto para ser iniciado automaticamente e, em seguida, inicie o serviço.
- 5 Clique em *Iniciar* > *Configurações* > *Painel de Controle*.

- 6 Clique duas vezes em *Central de Redes e Compartilhamento*.
- 7 Selecione *Ativar compartilhamento de arquivos* e clique em *Aplicar*.

Windows Server 2008

- 1 Na máquina Windows Server 2008, clique no menu *Iniciar* da área de trabalho > *Configurações* > *Painel de Controle*.
- 2 Clique duas vezes em *Central de Redes e Compartilhamento*.
- 3 Selecione *Ativar compartilhamento de arquivos* e clique em *Aplicar*.

9.3.2 Fazendo a implantação para um dispositivo descoberto

Esta seção pressupõe que você já tenha executado uma tarefa de descoberta para adicionar os dispositivos de destino ao seu banco de dados do ZENworks. Caso isso ainda não tenha sido feito, você poderá executar a tarefa de descoberta antes de continuar (consulte a [Parte I, “Descoberta de dispositivos” na página 11](#)) ou executar a descoberta como parte da tarefa de implantação (consulte a [Seção 9.3.3, “Fazendo a implantação para um dispositivo não descoberto” na página 87](#)).

Para implantar o ZENworks Adaptive Agent para um dispositivo descoberto:

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Implantação*.
O painel Dispositivos Implantáveis lista todos os dispositivos (importados ou descobertos) para os quais é possível implantar o Adaptive Agent.
- 2 No painel Tarefas de Implantação, clique em *Novo* para iniciar o Assistente de Implantação de Dispositivo.


- 3 Execute o assistente usando as informações da tabela a seguir para preencher os campos.

Página do Assistente	Detalhes
Página Digitar o Nome da Tarefa de Implantação	Especifique um nome para a tarefa. O nome não pode incluir nenhum destes caracteres inválidos: / \ * ? : " ' < > ` % ~

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Dispositivos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo Browser de Dispositivo Descoberto. A tela padrão exibe todos os dispositivos descobertos em sua Zona de Gerenciamento. 2. Clique em ➡ para selecionar um dispositivo. 3. Quando terminar de selecionar os dispositivos, clique em <i>OK</i> para retornar à página Selecionar Dispositivos. Os dispositivos selecionados são exibidos na lista.
Página Digitar Credenciais > campo <i>Gravar Credenciais no Armazenamento de Dados</i>	<p>A página Digitar Credenciais permite que você forneça os nomes de usuário e as senhas necessárias para implantar o Adaptive Agent nos dispositivos incluídos na tarefa.</p> <p>A menos que você grave as credenciais, elas serão armazenadas somente na memória. As credenciais gravadas são criptografadas no banco de dados para aumentar a segurança.</p> <p>As credenciais que não forem gravadas serão limpas da memória quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se você estiver criando uma tarefa de implantação programada, convém gravar as credenciais para garantir que elas ainda estejam disponíveis quando a implantação for executada.</p>
Página Digitar Credenciais > campo <i>Credenciais</i>	<p>Para adicionar uma credencial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo Digite informações sobre credenciais. No campo <i>Nome de Usuário</i>, especifique o nome de usuário apropriado. Para implantar o Adaptive Agent, o Servidor ZENworks deve ser capaz de mapear uma unidade para o compartilhamento administrativo do dispositivo (ADMIN\$). Para isso, são necessárias as seguintes credenciais: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Se o dispositivo for um membro de um domínio: Você pode usar a credencial de um grupo Administrador local ou de domínio. Se usar a credencial local, especifique o nome de usuário como <code>nome_de_estação_de_trabalho\nome_de_usuario</code> para diferenciá-la das credenciais de domínio. ♦ Se o dispositivo não for membro de um domínio: Você deve usar uma credencial do grupo Administrador local. 2. Digite a senha do usuário nos campos <i>Senha</i> e <i>Digite Novamente a Senha</i>. 3. Clique em <i>OK</i> para gravar a credencial. <p>Dependendo do seu ambiente, uma credencial pode não fornecer acesso a todos os dispositivos onde você deseja implantar o Adaptive Agent. Nesse caso, você precisa adicionar quantas credenciais forem necessárias para abranger os dispositivos incluídos na tarefa. O Servidor ZENworks usará a primeira credencial que funcionar.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Programação	<p>A página Selecionar Programação permite que você escolha executar a tarefa assim que ela é criada (opção <i>Agora</i>) ou programar a tarefa para ser executada em uma data e horário no futuro. Se selecionar <i>Programados</i>, escolha uma das seguintes programações:</p> <p>Sem Programação: Indica que nenhuma programação foi definida. A tarefa não será executada até que uma programação seja definida ou será manualmente iniciada. Isso será útil se você quiser criar a tarefa e retornar a ela posteriormente para estabelecer a programação ou executá-la manualmente.</p> <p>Data Específica: Especifica uma ou mais datas em que a tarefa deve ser executada.</p> <p>Periódico: Identifica dias específicos a cada semana ou mês, ou um intervalo fixo no qual executar a tarefa.</p> <p>Consulte o Apêndice B, "Programações" na página 131 ou clique no botão <i>Ajuda</i> para obter mais informações sobre as programações.</p>
Página Selecionar Servidor Principal > campo <i>Servidor Principal</i>	<p>Selecione o Servidor ZENworks que executará a tarefa de implantação.</p>
Página Selecionar Proxy do Windows > campo <i>Usar Proxy do Windows para o Servidor Principal do Windows</i>	<p>Selecione essa opção se desejar usar o Proxy do Windows, em vez do Servidor Principal do Windows para executar a tarefa de implantação.</p> <p>O Proxy do Windows pode ser usado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servidores Principais do Linux que não podem executar tarefas de descoberta e implantação específicas do Windows • Servidores Principais do Linux que não podem executar tarefas de descoberta e implantação específicas do Windows <p>Servidores Windows se os dispositivos a serem descobertos ou implantados estiverem em uma sub-rede diferente do Servidor Principal.</p> <hr/> <p>Observação: Essa opção somente será exibida se um Servidor Principal do Windows for selecionado na página Selecionar Servidor Principal.</p> <hr/> <p>Para a implantação, adicione o Compartilhamento de Arquivo e Impressora como uma exceção nas definições de configuração do Firewall do Windows. Por padrão, o escopo da exceção é aplicado apenas a uma sub-rede local. Se o dispositivo de destino estiver em uma sub-rede diferente do Servidor Principal a partir do qual a implantação é executada, você também precisará adicionar o endereço IP desse servidor como uma exceção. Entretanto, se usar um Proxy do Windows na mesma sub-rede de um dispositivo de destino, você não precisará mudar o escopo da exceção do Firewall do Windows.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Proxy do Windows > campo <i>Anular Configurações de Proxy do Windows na Zona</i>	<p>Opte por anular as configurações de Proxy do Windows definidas na Zona de Gerenciamento.</p> <p>Se você desejar definir as configurações em uma tarefa, selecione <i>Anular Configurações de Proxy do Windows na Zona</i> para que possa modificar as configurações.</p> <p>O painel Configurações do Proxy do Windows permite que você especifique um dispositivo Windows gerenciado na sua zona para executar tarefas de descoberta e de implantação no lugar de um Servidor ZENworks. Isso foi criado, basicamente, para permitir que os servidores ZENworks em execução no Linux descarreguem tarefas de descoberta que usam tecnologias de descoberta específicas do Windows, como WMI e WinAPI, e tarefas de implantação que envolvem dispositivos Windows gerenciados.</p> <p>Para proteger as informações, como uma credencial de descoberta passada entre o servidor ZENworks e o proxy do Windows, a conexão ficará segura usando SSL.</p> <p>Proxy do Windows: Selecione o dispositivo gerenciado do Windows (servidor ou estação de trabalho) para executar as tarefas de descoberta e de implantação no lugar dos Servidores ZENworks baseados no Linux.</p> <p>Tempo de Espera do Proxy do Windows: Especifique o número de segundos para o servidor ZENworks aguardar uma resposta do proxy do Windows. Quaisquer respostas recebidas após esse período de tempo de espera serão descartadas.</p>
Página Opções Gerais > campo <i>Pacote de Implantação</i>	<p>Dependendo da arquitetura do processador do dispositivo gerenciado, selecione o pacote de implantação a ser usado para a instalação do ZENworks Adaptive Agent no dispositivo.</p> <p>Se você não tiver certeza sobre a arquitetura do processador do dispositivo, escolha o pacote com a arquitetura de destino definida como Todos, que se aplica às plataformas de 32 e 64 bits. Se o pacote selecionado tiver sido apagado do Servidor Principal, o pacote de implantação padrão será implantado.</p>
Página Opções Gerais > campo <i>Especifique a Pasta de Instalação do Agente</i>	<p>Especifique o diretório no dispositivo gerenciado em que você deseja instalar o ZENworks Adaptive Agent. Por padrão, o agente é instalado no diretório especificado na variável de ambiente do sistema <code>%ZENWORKS_HOME%</code> ou no diretório <code>%ArquivosDeProgramas%\novell\zenworks</code> se a variável não estiver definida no dispositivo gerenciado.</p> <p>Verifique se o caminho de instalação não contém espaços.</p> <hr/> <p>Observação: Se não for possível criar o diretório especificado, o agente será instalado na localização padrão.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Opções Gerais > <i>Opção de Reinicialização</i>	<p>Após a instalação do ZENworks Adaptive Agent, é necessário reiniciar um dispositivo para tornar o Adaptive Agent funcional. Faça o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecione a opção de reinicialização desejada. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Imediata: Para reinicializar imediatamente após a instalação do Adaptive Agent, selecione <i>Imediata</i> para forçar o dispositivo. ♦ Manual: Para que o usuário possa reinicializar manualmente o dispositivo quando desejar, selecione <i>Manual</i>. ♦ Programado: Para reinicializar o dispositivo em um horário especificado, selecione <i>Programado</i>. Preencha os campos da programação. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Data de Início: Clique em  para exibir um calendário a ser usado para selecionar uma data para o evento. ♦ Horário de Início: Especifique o horário de início do evento. ♦ Usar o Horário da Coordenada Universal (UTC): O Horário de Início é convertido no Horário Coordenado Universal (UTC). Selecione essa opção para indicar que o Horário de Início inserido já está no Horário Coordenado Universal e, portanto, nenhuma conversão é necessária. Por exemplo, suponha que você esteja no fuso horário do leste. Se você inserir 10:00 h e selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 10:00 UTC. Se você não selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 14:00 UTC, pois o horário do leste é UTC - 4 horas. 2. (Opcional) Selecione a opção <i>Não Solicitar Reinicialização</i> se não quiser que a mensagem de solicitação de reinicialização seja exibida.
Página Adicionar Chave de Registro	<p>Selecione uma chave de registro para usar durante a etapa de registro do processo de implantação. Essa chave fornece informações sobre as pastas e os grupos aos quais um dispositivo é atribuído durante o registro. A seleção de uma chave de registro será opcional; se você não selecionar uma, as regras de registro serão usadas para determinar as atribuições de pasta e grupo. Para fazer a implantação em servidores ou estações de trabalho, escolha uma chave de registro de servidor ou de estação de trabalho, respectivamente.</p> <p>Para obter mais informações sobre chaves e regras de registro, consulte o Capítulo 8, "Registrando dispositivos" na página 59.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Pré-Pós Implantação	<p>Especifique os comandos a serem executados antes e depois que o Adaptive Agent for instalado em um dispositivo. Por exemplo, você pode executar comandos do sistema operacional, executar scripts e iniciar executáveis.</p> <p>Os comandos são passados para o pré-agente como parte do pacote de tarefas de implantação. O pré-agente executa os comandos no espaço do sistema; portanto, você deve especificar comandos que não necessitem de interação com o usuário.</p> <p>Para obter mais informações sobre os comandos de pré-implantação e pós-implantação, clique no botão <i>Ajuda</i>.</p>

9.3.3 Fazendo a implantação para um dispositivo não descoberto

Se um dispositivo de destino não tiver sido adicionado ao seu banco de dados do ZENworks através de uma tarefa de descoberta, você poderá selecionar o dispositivo enquanto estiver criando a tarefa de implantação. As seções a seguir explicam como criar a tarefa de descoberta dependendo de como você queira identificar o dispositivo de destino, ou seja, por seu endereço IP/nome de host, a partir de um arquivo CSV ou a partir de um diretório LDAP.

- ♦ “Endereço IP/Nome de host” na página 87
- ♦ “Novo arquivo CSV” na página 93
- ♦ “Origem LDAP existente” na página 98
- ♦ “Nova Origem LDAP” na página 102

Endereço IP/Nome de host

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Implantação*.
- 2 No painel Tarefas de Implantação, clique em *Novo* para iniciar o Assistente de Implantação de Dispositivo.

- 3 Execute o assistente usando as informações da tabela a seguir para preencher os campos.


Página do Assistente	Detalhes
Página Digitar o Nome da Tarefa de Implantação	Especifique um nome para a tarefa. O nome não pode incluir nenhum destes caracteres inválidos: / \ * ? : " ' < > ` % ~

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Dispositivos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo Browser de Dispositivo Descoberto. 2. Na lista <i>Origem</i>, selecione <i>Endereço IP</i>. 3. Preencha o campo <i>Intervalo de Endereço IP/Nome de Host</i>. O endereço pode usar um dos seguintes formatos: xxx.xxx.xxx.xxx: notação decimal com pontos padrão para um único endereço. Por exemplo, 123.45.167.100. xxx.xxx.xxx.xxx - xxx.xxx.xxx.xxx: notação decimal com pontos padrão para uma faixa de endereços. Por exemplo, 123.45.167.100 - 123.45.167.125. xxx.xxx.xxx.xxx/n: notação CIDR (Classless Inter-Domain Routing - Roteamento entre Domínios sem Classificação) padrão. Por exemplo, 123.45.167.100/24 corresponde a todos os endereços IP que começam com 123.45.167. nome de host: o nome de host do dispositivo padrão. Por exemplo, estaçãodetrabalho1 4. Para adicionar o dispositivo à lista <i>Dispositivos Selecionados</i>, clique em <i>Adicionar</i>. 5. Quando terminar de selecionar os dispositivos, clique em <i>OK</i>.
Página Digitar Credenciais > campo <i>Gravar Credenciais no Armazenamento de Dados</i>	<p>A página Digitar Credenciais permite que você forneça os nomes de usuário e as senhas necessárias para implantar o Adaptive Agent nos dispositivos incluídos na tarefa.</p> <p>A menos que você grave as credenciais, elas serão armazenadas somente na memória. As credenciais gravadas são criptografadas no banco de dados para aumentar a segurança.</p> <p>As credenciais que não forem gravadas serão limpas da memória quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se você estiver criando uma tarefa de implantação programada, convém gravar as credenciais para garantir que elas ainda estejam disponíveis quando a implantação for executada.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Digitar Credenciais > campo <i>Credenciais</i>	<p>Para adicionar uma credencial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo Digite informações sobre credenciais. No campo <i>Nome de Usuário</i>, especifique o nome de usuário apropriado. <p>Para implantar o Adaptive Agent, o Servidor ZENworks deve ser capaz de mapear uma unidade para o compartilhamento administrativo do dispositivo (ADMIN\$). Para isso, são necessárias as seguintes credenciais:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Se o dispositivo for um membro de um domínio: Você pode usar a credencial de um grupo Administrador local ou de domínio. Se usar a credencial local, especifique o nome de usuário como <code>nome_de_estação_de_trabalho\nome_de_usuario</code> para diferenciá-la das credenciais de domínio. ♦ Se o dispositivo não for membro de um domínio: Você deve usar uma credencial do grupo Administrador local. <ol style="list-style-type: none"> 2. Digite a senha do usuário nos campos <i>Senha</i> e <i>Digite Novamente a Senha</i>. 3. Clique em <i>OK</i> para gravar a credencial. <p>Dependendo do seu ambiente, uma credencial pode não fornecer acesso a todos os dispositivos onde você deseja implantar o Adaptive Agent. Nesse caso, você precisa adicionar quantas credenciais forem necessárias para abranger os dispositivos incluídos na tarefa. O Servidor ZENworks usará a primeira credencial que funcionar.</p>
Página Selecionar Programação	<p>A página Selecionar Programação permite que você escolha executar a tarefa assim que ela é criada (opção <i>Agora</i>) ou programar a tarefa para ser executada em uma data e horário no futuro. Se selecionar <i>Programados</i>, escolha uma das seguintes programações:</p> <p>Sem Programação: Indica que nenhuma programação foi definida. A tarefa não será executada até que uma programação seja definida ou será manualmente iniciada. Isso será útil se você quiser criar a tarefa e retornar a ela posteriormente para estabelecer a programação ou executá-la manualmente.</p> <p>Data Específica: Especifica uma ou mais datas em que a tarefa deve ser executada.</p> <p>Periódico: Identifica dias específicos a cada semana ou mês, ou um intervalo fixo no qual executar a tarefa.</p> <p>Consulte o Apêndice B, "Programações" na página 131 ou clique no botão <i>Ajuda</i> para obter mais informações sobre as programações.</p>
Página Selecionar Servidor Principal > campo <i>Servidor Principal</i>	<p>Selecione o Servidor ZENworks que executará a tarefa de implantação.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Proxy do Windows > campo <i>Usar Proxy do Windows para o Servidor Principal do Windows</i>	<p>Selecione essa opção se desejar usar o Proxy do Windows, em vez do Servidor Principal do Windows para executar as tarefas de implantação.</p> <p>O Proxy do Windows pode ser usado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Servidores Principais do Linux que não podem executar tarefas de descoberta e implantação específicas do Windows ◆ Servidores Principais do Linux que não podem executar tarefas de descoberta e implantação específicas do Windows <p>Servidores Windows se os dispositivos a serem descobertos ou implantados estiverem em uma sub-rede diferente do Servidor Principal.</p> <hr/> <p>Observação: Essa opção somente será exibida se um Servidor Principal do Windows for selecionado na página Selecionar Servidor Principal.</p> <hr/> <p>Para a implantação, adicione o Compartilhamento de Arquivo e Impressora como uma exceção nas definições de configuração do Firewall do Windows. Por padrão, o escopo da exceção é aplicado apenas a uma sub-rede local. Se o dispositivo de destino estiver em uma sub-rede diferente do Servidor Principal a partir do qual a implantação é executada, você também precisará adicionar o endereço IP desse servidor como uma exceção. Entretanto, se usar um Proxy do Windows na mesma sub-rede de um dispositivo de destino, você não precisará mudar o escopo da exceção do Firewall do Windows.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Proxy do Windows > campo <i>Anular Configurações de Proxy do Windows na Zona</i>	<p>Escolha se devem ser anuladas as configurações de Proxy do Windows definidas na zona de gerenciamento.</p> <hr/> <p>Observação: Essa opção somente será exibida se um Servidor Principal do Windows for selecionado na página Selecionar Servidor Principal.</p> <hr/> <p>Se você deseja definir as configurações em uma tarefa, selecione <i>Anular Configurações de Proxy do Windows na Zona</i> para que possa modificar as configurações.</p> <p>O painel Configurações do Proxy do Windows permite que você especifique um dispositivo Windows gerenciado na sua zona para executar tarefas de descoberta e de implantação no lugar de um Servidor ZENworks. Isso foi criado, basicamente, para permitir que os servidores ZENworks em execução no Linux descarreguem tarefas de descoberta que usam tecnologias de descoberta específicas do Windows, como WMI e WinAPI, e tarefas de implantação que envolvem dispositivos Windows gerenciados.</p> <p>Para proteger as informações, como uma credencial de descoberta passada entre o servidor ZENworks e o proxy do Windows, a conexão ficará segura usando SSL.</p> <p>Proxy do Windows: Selecione o dispositivo gerenciado do Windows (servidor ou estação de trabalho) para executar as tarefas de descoberta e de implantação no lugar dos Servidores ZENworks baseados no Linux.</p> <p>Tempo de Espera do Proxy do Windows: Especifique o número de segundos para o servidor ZENworks aguardar uma resposta do proxy do Windows. Quaisquer respostas recebidas após esse período de tempo de espera serão descartadas.</p>
Página Opções Gerais > campo <i>Pacote de Implantação</i>	<p>Dependendo da arquitetura do processador do dispositivo gerenciado, selecione o pacote de implantação a ser usado para a instalação do ZENworks Adaptive Agent no dispositivo.</p> <p>Se você não tiver certeza sobre a arquitetura do processador do dispositivo, escolha o pacote com a arquitetura de destino definida como Todos, que se aplica às plataformas de 32 e 64 bits. Se o pacote selecionado tiver sido apagado do Servidor Principal, o pacote de implantação padrão será implantado.</p>
Página Opções Gerais > campo <i>Especifique a Pasta de Instalação do Agente</i>	<p>Especifique o diretório no dispositivo gerenciado em que você deseja instalar o ZENworks Adaptive Agent. Por padrão, o agente é instalado no diretório especificado na variável de ambiente do sistema <code>%ZENWORKS_HOME%</code> ou no diretório <code>%ArquivosDeProgramas%\novell\zenworks</code> se a variável não estiver definida no dispositivo gerenciado.</p> <p>Verifique se o caminho de instalação não contém espaços.</p> <hr/> <p>Observação: Se não for possível criar o diretório especificado, o agente será instalado na localização padrão.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Opções Gerais > <i>Opção de Reinicialização</i>	<p>Após a instalação do ZENworks Adaptive Agent, um dispositivo deve ser reinicializado para tornar o Adaptive Agent funcional. Faça o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecione a opção de reinicialização desejada. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Imediata: Para reinicializar imediatamente após a instalação do Adaptive Agent, selecione <i>Imediata</i> para forçar o dispositivo. ♦ Manual: Para que o usuário possa reinicializar manualmente o dispositivo quando desejar, selecione <i>Manual</i>. ♦ Programados: Para reinicializar o dispositivo em um horário especificado, selecione <i>Programado</i>. Preencha os campos da programação. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Data de Início: Clique em  para exibir um calendário a ser usado para selecionar uma data para o evento. ♦ Horário de Início: Especifique o horário de início do evento. ♦ Usar o Horário da Coordenada Universal (UTC): O Horário de Início é convertido no Horário Coordenado Universal (UTC). Selecione essa opção para indicar que o Horário de Início inserido já está no Horário Coordenado Universal e, portanto, nenhuma conversão é necessária. Por exemplo, suponha que você esteja no fuso horário do leste. Se você inserir 10:00 h e selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 10:00 UTC. Se você não selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 14:00 UTC, pois o horário do leste é UTC - 4 horas. (Opcional) Selecione a opção <i>Não Solicitar Reinicialização</i> se não quiser que a mensagem de solicitação de reinicialização seja exibida.
Página Adicionar Chave de Registro	<p>Selecione uma chave de registro para usar durante a etapa de registro do processo de implantação. Essa chave fornece informações sobre as pastas e os grupos aos quais um dispositivo é atribuído durante o registro. A seleção de uma chave de registro será opcional; se você não selecionar uma, as regras de registro serão usadas para determinar as atribuições de pasta e grupo. Para fazer a implantação em servidores ou estações de trabalho, escolha uma chave de registro de servidor ou de estação de trabalho, respectivamente.</p> <p>Para obter mais informações sobre chaves e regras de registro, consulte o Capítulo 8, "Registrando dispositivos" na página 59.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Pré-Pós Implantação	<p>Especifique os comandos a serem executados antes e depois que o Adaptive Agent for instalado em um dispositivo. Por exemplo, você pode executar comandos do sistema operacional, executar scripts e iniciar executáveis.</p> <p>Os comandos são passados para o pré-agente como parte do pacote de tarefas de implantação. O pré-agente executa os comandos no espaço do sistema; portanto, você deve especificar comandos que não necessitem de interação com o usuário.</p> <p>Para obter mais informações sobre os comandos de pré-implantação e pós-implantação, clique no botão <i>Ajuda</i>.</p>

Novo arquivo CSV

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Implantação*.
- 2 No painel Tarefas de Implantação, clique em *Novo* para iniciar o Assistente de Implantação de Dispositivo.


- 3 Execute o assistente usando as informações da tabela a seguir para preencher os campos.

Página do Assistente	Detalhes
Página Digitar o Nome da Tarefa de Implantação	Especifique um nome para a tarefa. O nome não pode incluir nenhum dos seguintes caracteres: / \ * ? : " ' < > ` % ~

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Dispositivos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo Browser de Dispositivo Descoberto. 2. Na lista <i>Origem</i>, selecione <i>Adicionar Novo Arquivo CSV</i> para exibir a caixa de diálogo Adicionar Nova Origem. 3. Preencha os campos a seguir: <p>Arquivo CSV: Procure e selecione o arquivo CSV que contém os dispositivos para os quais você deseja implantar o agente.</p> <p>Coluna do Nome DNS: Selecione o número da coluna que contém as informações do nome DNS.</p> <p>Coluna de Endereço IP: Selecione o número da coluna que contém as informações do endereço IP. Se desejar que o endereço IP seja resolvido a partir do nome DNS em vez de importá-lo do arquivo, selecione a opção <i>Resolver IP a partir do nome DNS</i>.</p> <p>Coluna Tipo de SO: Selecione o número da coluna que contém as informações do sistema operacional. Se desejar especificar um tipo de SO padrão em vez de importá-lo do arquivo, selecione a opção <i>Usar SO Padrão para todas as seleções</i> e, depois, selecione o sistema operacional padrão no campo <i>Tipo de SO Padrão</i>.</p> 4. Clique em OK para exibir os dispositivos na lista de origens. 5. Clique em ➡ para mover um dispositivo para a lista <i>Dispositivos Selecionados</i>. 6. Quando terminar de selecionar os dispositivos, clique em OK.
Página Digitar Credenciais > campo <i>Gravar Credenciais no Armazenamento de Dados</i>	<p>A página Digitar Credenciais permite que você forneça os nomes de usuário e as senhas obrigatórias para implantar o Adaptive Agent nos dispositivos incluídos na tarefa.</p> <p>A menos que você grave as credenciais, elas serão armazenadas somente na memória. As credenciais gravadas são criptografadas no banco de dados para aumentar a segurança.</p> <p>As credenciais que não forem gravadas serão limpas da memória quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se você estiver criando uma tarefa de implantação programada, poderá gravar as credenciais para garantir que ainda estejam disponíveis quando a implantação for realizada.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Digitar Credenciais > campo <i>Credenciais</i>	<p>Para adicionar uma credencial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo Digite informações sobre credenciais. No campo <i>Nome de Usuário</i>, especifique o nome de usuário apropriado. <p>Para implantar o Adaptive Agent, o Servidor ZENworks deve ser capaz de mapear uma unidade para o compartilhamento administrativo do dispositivo (ADMIN\$). Para isso, são necessárias as seguintes credenciais:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Se o dispositivo for um membro de um domínio: Você pode usar a credencial de um grupo Administrador local ou de domínio. Se você usar a credencial local, deverá especificar o nome do usuário como nome_da_estação de_trabalho\nome_do_usuario para diferenciá-la das credenciais do domínio. ♦ Se o dispositivo não for membro de um domínio: Você deve usar uma credencial do grupo Administrador local. <ol style="list-style-type: none"> 2. Digite a senha do usuário nos campos <i>Senha</i> e <i>Digite Novamente a Senha</i>. 3. Clique em <i>OK</i> para gravar a credencial. <p>Dependendo do seu ambiente, uma credencial pode não fornecer acesso a todos os dispositivos onde você deseja implantar o Adaptive Agent. Nesse caso, você precisa adicionar quantas credenciais forem necessárias para abranger os dispositivos incluídos na tarefa. O Servidor ZENworks usará a primeira credencial que funcionar.</p>
Página Selecionar Programação	<p>A página Selecionar Programação permite que você escolha executar a tarefa assim que ela é criada (opção <i>Agora</i>) ou programar a tarefa para ser executada em uma data e horário no futuro. Se selecionar <i>Programados</i>, escolha uma das seguintes programações:</p> <p>Sem Programação: Indica que nenhuma programação foi definida. A tarefa não será executada até que uma programação seja definida ou será manualmente iniciada. Isso será útil se você quiser criar a tarefa e retornar a ela posteriormente para estabelecer a programação ou executá-la manualmente.</p> <p>Data Específica: Especifica uma ou mais datas em que a tarefa deve ser executada.</p> <p>Periódico: Identifica dias específicos a cada semana ou mês, ou um intervalo fixo no qual executar a tarefa.</p> <p>Consulte o Apêndice B, "Programações" na página 131 ou clique no botão <i>Ajuda</i> para obter mais informações sobre as programações.</p>
Página Selecionar Servidor Principal > campo <i>Servidor Principal</i>	<p>Selecione o Servidor ZENworks que executará a tarefa de implantação.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Servidor Principal > opção <i>Anular Configurações de Proxy do Windows na Zona</i>	<p>Escolha se devem ser anuladas as configurações de Proxy do Windows definidas na zona de gerenciamento.</p> <hr/> <p>Observação: Essa opção somente será exibida se um Servidor Principal do Windows for selecionado na página Selecionar Servidor Principal.</p> <hr/> <p>Se você desejar definir as configurações em uma tarefa, selecione <i>Anular Configurações de Proxy do Windows na Zona</i> para que possa modificar as configurações.</p> <p>O painel Configurações do Proxy do Windows permite que você especifique um dispositivo Windows gerenciado na sua zona para executar tarefas de descoberta e de implantação no lugar de um Servidor ZENworks. Isso foi criado, basicamente, para permitir que os servidores ZENworks em execução no Linux descarreguem tarefas de descoberta que usam tecnologias de descoberta específicas do Windows, como WMI e WinAPI, e tarefas de implantação que envolvem dispositivos Windows gerenciados.</p> <p>Para proteger as informações, como uma credencial de descoberta passada entre o servidor ZENworks e o proxy do Windows, a conexão ficará segura usando SSL.</p> <p>Proxy do Windows: Selecione o dispositivo gerenciado do Windows (servidor ou estação de trabalho) para executar as tarefas de descoberta e de implantação no lugar dos Servidores ZENworks baseados no Linux.</p> <p>Tempo de Espera do Proxy do Windows: Especifique o número de segundos para o servidor ZENworks aguardar uma resposta do proxy do Windows. Quaisquer respostas recebidas após esse período de tempo de espera serão descartadas.</p>
Página Opções Gerais > campo <i>Pacote de Implantação</i>	<p>Dependendo da arquitetura do processador do dispositivo gerenciado, selecione o pacote de implantação a ser usado para a instalação do ZENworks Adaptive Agent no dispositivo.</p> <p>Se você não tiver certeza sobre a arquitetura do processador do dispositivo, escolha o pacote com a arquitetura de destino definida como Todos, que se aplica às plataformas de 32 e 64 bits. Se o pacote selecionado tiver sido apagado do Servidor Principal, o pacote de implantação padrão será implantado.</p>
Página Opções Gerais > campo <i>Especifique a Pasta de Instalação do Agente</i>	<p>Especifique o diretório no dispositivo gerenciado em que você deseja instalar o ZENworks Adaptive Agent. Por padrão, o agente é instalado no diretório especificado na variável de ambiente do sistema <code>%ZENWORKS_HOME%</code> ou no diretório <code>%ArquivosDeProgramas%\novell\zenworks</code> se a variável não estiver definida no dispositivo gerenciado.</p> <p>Verifique se o caminho de instalação não contém espaços.</p> <hr/> <p>Observação: Se não for possível criar o diretório especificado, o agente será instalado na localização padrão.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Opções Gerais > <i>Opção de Reinicialização</i>	<p>Após a instalação do ZENworks Adaptive Agent, um dispositivo deve ser reinicializado para tornar o Adaptive Agent funcional. Faça o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecione a opção de reinicialização desejada. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Imediata: Para reinicializar imediatamente após a instalação do Adaptive Agent, selecione <i>Imediata</i> para forçar o dispositivo. ♦ Manual: Para que o usuário possa reinicializar manualmente o dispositivo quando desejar, selecione <i>Manual</i>. ♦ Programados: Para reinicializar o dispositivo em um horário especificado, selecione <i>Programado</i>. Preencha os campos da programação. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Data de Início: Clique em  para exibir um calendário a ser usado para selecionar uma data para o evento. ♦ Horário de Início: Especifique o horário de início do evento. ♦ Usar o Horário da Coordenada Universal (UTC): O Horário de Início é convertido no Horário Coordenado Universal (UTC). Selecione essa opção para indicar que o Horário de Início inserido já está no Horário Coordenado Universal e, portanto, nenhuma conversão é necessária. Por exemplo, suponha que você esteja no fuso horário do leste. Se você inserir 10:00 h e selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 10:00 UTC. Se você não selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 14:00 UTC, pois o horário do leste é UTC - 4 horas. (Opcional) Selecione a opção <i>Não Solicitar Reinicialização</i> se não quiser que a mensagem de solicitação de reinicialização seja exibida.
Página Adicionar Chave de Registro	<p>Selecione uma chave de registro para usar durante a etapa de registro do processo de implantação. Essa chave fornece informações sobre as pastas e os grupos aos quais um dispositivo é atribuído durante o registro. A seleção de uma chave de registro será opcional; se você não selecionar uma, as regras de registro serão usadas para determinar as atribuições de pasta e grupo. Para fazer a implantação em servidores ou estações de trabalho, escolha uma chave de registro de servidor ou de estação de trabalho, respectivamente.</p> <p>Para obter mais informações sobre chaves e regras de registro, consulte o Capítulo 8, "Registrando dispositivos" na página 59.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Pré-Pós Implantação	<p>Especifique os comandos a serem executados antes e depois que o Adaptive Agent for instalado em um dispositivo. Por exemplo, você pode executar comandos do sistema operacional, executar scripts e iniciar executáveis.</p> <p>Os comandos são passados para o pré-agente como parte do pacote de tarefas de implantação. O pré-agente executa os comandos no espaço do sistema; portanto, você deve especificar comandos que não necessitem de interação com o usuário.</p> <p>Para obter mais informações sobre os comandos de pré-implantação e pós-implantação, clique no botão <i>Ajuda</i>.</p>

Origem LDAP existente


- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Implantação*.
- 2 No painel Tarefas de Implantação, clique em *Novo* para iniciar o Assistente de Implantação de Dispositivo.

- 3 Execute o assistente usando as informações da tabela a seguir para preencher os campos.

Página do Assistente	Detalhes
Página Digitar o Nome da Tarefa de Implantação	Especifique um nome para a tarefa. O nome não pode incluir nenhum destes caracteres inválidos: / \ * ? : " ' < > ` % ~
Página Selecionar Dispositivos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo Browser de Dispositivo Descoberto. 2. Na lista <i>Origem</i>, selecione a origem do usuário existente. A raiz da origem do usuário é exibida na lista de origens. 3. Procure o diretório para localizar o dispositivo desejado. 4. Clique em ➡ para mover o dispositivo para a lista <i>Dispositivos Selecionados</i>. 5. Quando terminar de selecionar os dispositivos, clique em <i>OK</i>.

Página do Assistente	Detalhes
Página Digitar Credenciais > campo <i>Gravar Credenciais no Armazenamento de Dados</i>	<p>A página Digitar Credenciais permite que você forneça os nomes de usuário e as senhas obrigatórias para implantar o Adaptive Agent nos dispositivos incluídos na tarefa.</p> <p>A menos que você grave as credenciais, elas serão armazenadas somente na memória. As credenciais gravadas são criptografadas no banco de dados para aumentar a segurança.</p> <p>As credenciais que não forem gravadas serão limpas da memória quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se você estiver criando uma tarefa de implantação programada, convém gravar as credenciais para garantir que elas ainda estejam disponíveis quando a implantação for executada.</p>
Página Digitar Credenciais > campo <i>Credenciais</i>	<p>Para adicionar uma credencial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo Digite informações sobre credenciais. No campo <i>Nome de Usuário</i>, especifique o nome de usuário apropriado. <p>Para implantar o Adaptive Agent, o Servidor ZENworks deve ser capaz de mapear uma unidade para o compartilhamento administrativo do dispositivo (ADMIN\$). Para isso, são necessárias as seguintes credenciais:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Se o dispositivo for um membro de um domínio: Você pode usar a credencial de um grupo Administrador local ou de domínio. Se você usar a credencial local, deverá especificar o nome do usuário como <code>nome_da_estação de_trabalho\nome_do_usuario</code> para diferenciá-la das credenciais do domínio. ♦ Se o dispositivo não for membro de um domínio: Você deve usar uma credencial do grupo Administrador local. <ol style="list-style-type: none"> 2. Digite a senha do usuário nos campos <i>Senha</i> e <i>Digite Novamente a Senha</i>. 3. Clique em <i>OK</i> para gravar a credencial. <p>Dependendo do seu ambiente, uma credencial pode não fornecer acesso a todos os dispositivos onde você deseja implantar o Adaptive Agent. Nesse caso, você precisa adicionar quantas credenciais forem necessárias para abranger os dispositivos incluídos na tarefa. O Servidor ZENworks usará a primeira credencial que funcionar.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Programação	<p>A página Selecionar Programação permite que você escolha executar a tarefa assim que ela é criada (opção <i>Agora</i>) ou programar a tarefa para ser executada em uma data e horário no futuro. Se selecionar <i>Programados</i>, escolha uma das seguintes programações:</p> <p>Sem Programação: Indica que nenhuma programação foi definida. A tarefa não será executada até que uma programação seja definida ou será manualmente iniciada. Isso será útil se você quiser criar a tarefa e retornar a ela posteriormente para estabelecer a programação ou executá-la manualmente.</p> <p>Data Específica: Especifica uma ou mais datas em que a tarefa deve ser executada.</p> <p>Periódico: Identifica dias específicos a cada semana ou mês, ou um intervalo fixo no qual executar a tarefa.</p> <p>Consulte o Apêndice B, "Programações" na página 131 ou clique no botão <i>Ajuda</i> para obter mais informações sobre as programações.</p>
Página Selecionar Servidor Principal > campo <i>Servidor Principal</i>	<p>Selecione o Servidor ZENworks que executará a tarefa de implantação.</p>
Página Opções Gerais > campo <i>Pacote de Implantação</i>	<p>Dependendo da arquitetura do processador do dispositivo gerenciado, selecione o pacote de implantação a ser usado para a instalação do ZENworks Adaptive Agent no dispositivo.</p> <p>Se você não tiver certeza sobre a arquitetura do processador do dispositivo, escolha o pacote com a arquitetura de destino definida como Todos, que se aplica às plataformas de 32 e 64 bits. Se o pacote selecionado tiver sido apagado do Servidor Principal, o pacote de implantação padrão será implantado.</p>
Página Opções Gerais > campo <i>Especifique a Pasta de Instalação do Agente</i>	<p>Especifique o diretório no dispositivo gerenciado em que você deseja instalar o ZENworks Adaptive Agent. Por padrão, o agente é instalado no diretório especificado na variável de ambiente do sistema <code>%ZENWORKS_HOME%</code> ou no diretório <code>%ArquivosDeProgramas%\novell\zenworks</code> se a variável não estiver definida no dispositivo gerenciado.</p> <p>Verifique se o caminho de instalação não contém espaços.</p> <p>Observação: Se não for possível criar o diretório especificado, o agente será instalado na localização padrão.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Opções Gerais > <i>Opção de Reinicialização</i>	<p>Após a instalação do ZENworks Adaptive Agent, um dispositivo deve ser reinicializado para tornar o Adaptive Agent funcional. Faça o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecione a opção de reinicialização desejada. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Imediata: Para reinicializar imediatamente após a instalação do Adaptive Agent, selecione <i>Imediata</i> para forçar o dispositivo. ♦ Manual: Para que o usuário possa reinicializar manualmente o dispositivo quando desejar, selecione <i>Manual</i>. ♦ Programados: Para reinicializar o dispositivo em um horário especificado, selecione <i>Programado</i>. Preencha os campos da programação. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Data de Início: Clique em  para exibir um calendário a ser usado para selecionar uma data para o evento. ♦ Horário de Início: Especifique o horário de início do evento. ♦ Usar o Horário da Coordenada Universal (UTC): O Horário de Início é convertido no Horário Coordenado Universal (UTC). Selecione essa opção para indicar que o Horário de Início inserido já está no Horário Coordenado Universal e, portanto, nenhuma conversão é necessária. Por exemplo, suponha que você esteja no fuso horário do leste. Se você inserir 10:00 h e selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 10:00 UTC. Se você não selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 14:00 UTC, pois o horário do leste é UTC - 4 horas. (Opcional) Selecione a opção <i>Não Solicitar Reinicialização</i> se não quiser que a mensagem de solicitação de reinicialização seja exibida.
Página Adicionar Chave de Registro	<p>Selecione uma chave de registro para usar durante a etapa de registro do processo de implantação. Essa chave fornece informações sobre as pastas e os grupos aos quais um dispositivo é atribuído durante o registro. A seleção de uma chave de registro será opcional; se você não selecionar uma, as regras de registro serão usadas para determinar as atribuições de pasta e grupo. Para fazer a implantação em servidores ou estações de trabalho, escolha uma chave de registro de servidor ou de estação de trabalho, respectivamente.</p> <p>Para obter mais informações sobre chaves e regras de registro, consulte o Capítulo 8, "Registrando dispositivos" na página 59.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Pré-Pós Implantação	<p>Especifique os comandos a serem executados antes e depois que o Adaptive Agent for instalado em um dispositivo. Por exemplo, você pode executar comandos do sistema operacional, executar scripts e iniciar executáveis.</p> <p>Os comandos são passados para o pré-agente como parte do pacote de tarefas de implantação. O pré-agente executa os comandos no espaço do sistema; portanto, você deve especificar comandos que não necessitem de interação com o usuário.</p> <p>Para obter mais informações sobre os comandos de pré-implantação e pós-implantação, clique no botão <i>Ajuda</i>.</p>

Nova Origem LDAP

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Implantação*.
- 2 No painel Tarefas de Implantação, clique em *Novo* para iniciar o Assistente de Implantação de Dispositivo.


- 3 Execute o assistente usando as informações da tabela a seguir para preencher os campos.

Página do Assistente	Detalhes
Página Digitar o Nome da Tarefa de Implantação	Especifique um nome para a tarefa. O nome não pode incluir nenhum destes caracteres inválidos: / \ * ? : " ' < > ` % ~

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Dispositivos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo Browser de Dispositivo Descoberto. 2. Na lista <i>Origem</i>, selecione <i>Adicionar Nova Fonte LDAP</i> para exibir a caixa de diálogo Adicionar Nova Origem. 3. Preencha os campos a seguir: <p>Nome da Fonte LDAP: Forneça um nome para a origem LDAP.</p> <p>Servidor LDAP: Especifique o endereço IP ou o nome de host DNS do servidor LDAP.</p> <p>Porta LDAP/Usar SSL: Padrões para a porta SSL padrão (636) ou para a porta não-SSL (389) dependendo de a opção <i>Usar SSL</i> estar habilitada ou não. Se o servidor LDAP estiver escutando em uma porta diferente, selecione essa porta.</p> <p>Contexto da Raiz LDAP: Determina um ponto no diretório de onde você pode começar a procura. Se você não especificar um DN Base, o container raiz do diretório se tornará o ponto de entrada.</p> <p>Gravar Credenciais no Armazenamento de Dados: Exceto se você gravar as credenciais (definidas na lista <i>Credenciais</i>), elas serão armazenadas somente na memória. As credenciais gravadas são criptografadas no banco de dados para aumentar a segurança. As credenciais serão limpas da memória quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se desejar reter de forma permanente as credenciais como parte da tarefa de implantação, você deverá gravá-las.</p> <p>Credenciais: Clique em Adicionar para digitar um nome de usuário e senha que forneça acesso de apenas leitura ao diretório. O usuário pode ter mais de um acesso apenas leitura, mas só é necessário e recomendável ter esse tipo de acesso.</p> <p>Para acessar o Novell eDirectory, use a notação LDAP padrão. Por exemplo:</p> <p>cn=admin_read_only,ou=users,o=mycompany</p> <p>Para o Microsoft Active Directory, use uma notação de domínio padrão. Por exemplo:</p> <p>AdminReadOnly@mycompany.com</p> 4. Clique em <i>OK</i> para exibir o diretório LDAP na lista de origens. 5. Procure o diretório para localizar o dispositivo desejado. 6. Clique em ➡ para mover o dispositivo para a lista <i>Dispositivos Selecionados</i>. 7. Quando terminar de selecionar os dispositivos, clique em <i>OK</i>.

Página do Assistente	Detalhes
Página Digitar Credenciais > campo <i>Gravar Credenciais no Armazenamento de Dados</i>	<p>A página Digitar Credenciais permite que você forneça os nomes de usuário e as senhas obrigatórias para implantar o Adaptive Agent nos dispositivos incluídos na tarefa.</p> <p>A menos que você grave as credenciais, elas serão armazenadas somente na memória. As credenciais gravadas são criptografadas no banco de dados para aumentar a segurança.</p> <p>As credenciais que não forem gravadas serão limpas da memória quando o Servidor ZENworks for reiniciado. Se você estiver criando uma tarefa de implantação programada, convém gravar as credenciais para garantir que elas ainda estejam disponíveis quando a implantação for executada.</p>
Página Digitar Credenciais > campo <i>Credenciais</i>	<p>Para adicionar uma credencial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em <i>Adicionar</i> para exibir a caixa de diálogo Digite informações sobre credenciais. No campo <i>Nome de Usuário</i>, especifique o nome de usuário apropriado. <p>Para implantar o Adaptive Agent, o Servidor ZENworks deve ser capaz de mapear uma unidade para o compartilhamento administrativo do dispositivo (ADMIN\$). Para isso, são necessárias as seguintes credenciais:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Se o dispositivo for um membro de um domínio: Você pode usar a credencial de um grupo Administrador local ou de domínio. Se você usar a credencial local, deverá especificar o nome do usuário como <code>nome_da_estação de_trabalho\nome_do_usuario</code> para diferenciá-la das credenciais do domínio. ♦ Se o dispositivo não for membro de um domínio: Você deve usar uma credencial do grupo Administrador local. <ol style="list-style-type: none"> 2. Digite a senha do usuário nos campos <i>Senha</i> e <i>Digite Novamente a Senha</i>. 3. Clique em OK para gravar a credencial. <p>Dependendo do seu ambiente, uma credencial pode não fornecer acesso a todos os dispositivos onde você deseja implantar o Adaptive Agent. Nesse caso, você precisa adicionar quantas credenciais forem necessárias para abranger os dispositivos incluídos na tarefa. O Servidor ZENworks usará a primeira credencial que funcionar.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Selecionar Programação	<p>A página Selecionar Programação permite que você escolha executar a tarefa assim que ela é criada (opção <i>Agora</i>) ou programar a tarefa para ser executada em uma data e horário no futuro. Se selecionar <i>Programados</i>, escolha uma das seguintes programações:</p> <p>Sem Programação: Indica que nenhuma programação foi definida. A tarefa não será executada até que uma programação seja definida ou será manualmente iniciada. Isso será útil se você quiser criar a tarefa e retornar a ela posteriormente para estabelecer a programação ou executá-la manualmente.</p> <p>Data Específica: Especifica uma ou mais datas em que a tarefa deve ser executada.</p> <p>Periódico: Identifica dias específicos a cada semana ou mês, ou um intervalo fixo no qual executar a tarefa.</p> <p>Para obter mais informações sobre as programações, consulte o Apêndice B, "Programações" na página 131 ou clique no botão <i>Ajuda</i>.</p>
Página Selecionar Servidor Principal > campo <i>Servidor Principal</i>	<p>Selecione o Servidor ZENworks que executará a tarefa de implantação.</p>
Página Opções Gerais > campo <i>Pacote de Implantação</i>	<p>Dependendo da arquitetura do processador do dispositivo gerenciado, selecione o pacote de implantação a ser usado para a instalação do ZENworks Adaptive Agent no dispositivo.</p> <p>Se você não tiver certeza sobre a arquitetura do processador do dispositivo, escolha o pacote com a arquitetura de destino definida como Todos, que se aplica às plataformas de 32 e 64 bits. Se o pacote selecionado tiver sido apagado do Servidor Principal, o pacote de implantação padrão será implantado.</p>
Página Opções Gerais > campo <i>Especifique a Pasta de Instalação do Agente</i>	<p>Especifique o diretório no dispositivo gerenciado em que você deseja instalar o ZENworks Adaptive Agent. Por padrão, o agente é instalado no diretório especificado na variável de ambiente do sistema <code>%ZENWORKS_HOME%</code> ou no diretório <code>%ArquivosDeProgramas%\novell\zenworks</code> se a variável não estiver definida no dispositivo gerenciado.</p> <p>Verifique se o caminho de instalação não contém espaços.</p> <hr/> <p>Observação: Se não for possível criar o diretório especificado, o agente será instalado na localização padrão.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Opções Gerais > <i>Opção de Reinicialização</i>	<p>Após a instalação do ZENworks Adaptive Agent, um dispositivo deve ser reinicializado para tornar o Adaptive Agent funcional. Faça o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecione a opção de reinicialização desejada. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Imediata: Para reinicializar imediatamente após a instalação do Adaptive Agent, selecione <i>Imediata</i> para forçar o dispositivo. ♦ Manual: Para que o usuário possa reinicializar manualmente o dispositivo quando desejar, selecione <i>Manual</i>. ♦ Programados: Para reinicializar o dispositivo em um horário especificado, selecione <i>Programado</i>. Preencha os campos da programação. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Data de Início: Clique em  para exibir um calendário a ser usado para selecionar uma data para o evento. ♦ Horário de Início: Especifique o horário de início do evento. ♦ Usar o Horário da Coordenada Universal (UTC): O Horário de Início é convertido no Horário Coordenado Universal (UTC). Selecione essa opção para indicar que o Horário de Início inserido já está no Horário Coordenado Universal e, portanto, nenhuma conversão é necessária. Por exemplo, suponha que você esteja no fuso horário do leste. Se você inserir 10:00 h e selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 10:00 UTC. Se você não selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 14:00 UTC, pois o horário do leste é UTC - 4 horas. (Opcional) Selecione a opção <i>Não Solicitar Reinicialização</i> se não quiser que a mensagem de solicitação de reinicialização seja exibida.
Página Adicionar Chave de Registro	<p>Selecione uma chave de registro para usar durante a etapa de registro do processo de implantação. Essa chave fornece informações sobre as pastas e os grupos aos quais um dispositivo é atribuído durante o registro. A seleção de uma chave de registro será opcional; se você não selecionar uma, as regras de registro serão usadas para determinar as atribuições de pasta e grupo. Para fazer a implantação em servidores ou estações de trabalho, escolha uma chave de registro de servidor ou de estação de trabalho, respectivamente.</p> <p>Para obter mais informações sobre chaves e regras de registro, consulte o Capítulo 8, "Registrando dispositivos" na página 59.</p>

Página do Assistente	Detalhes
Página Pré-Pós Implantação	<p>Especifique os comandos a serem executados antes e depois que o Adaptive Agent for instalado em um dispositivo. Por exemplo, você pode executar comandos do sistema operacional, executar scripts e iniciar executáveis.</p> <p>Os comandos são passados para o pré-agente como parte do pacote de tarefas de implantação. O pré-agente executa os comandos no espaço do sistema; portanto, você deve especificar comandos que não necessitem de interação com o usuário.</p> <p>Para obter mais informações sobre os comandos de pré-implantação e pós-implantação, clique no botão <i>Ajuda</i>.</p>

9.4 Implantando o agente manualmente

Em vez de aguardar um Servidor ZENworks distribuir o Adaptive Agent para um dispositivo, você pode fazer download manualmente do pacote de implantação do Adaptive Agent a partir do servidor e instalar o agente.

- 1 Verifique se o dispositivo atende aos requisitos necessários (consulte “**Requisitos de dispositivo gerenciado**” no *Guia de Instalação do ZENworks 10 Configuration Management*).
- 2 No dispositivo de destino, abra um browser da Web no seguinte endereço:

`http://servidor/zenworks-setup`

onde *servidor* é o nome DNS ou o endereço IP de um Servidor ZENworks.



O browser da Web exibe uma lista de pacotes de implantação. Para cada arquitetura (32 e 64 bits), há dois tipos de pacotes:

Rede: O pacote de rede faz download e instala apenas o pré-agente no dispositivo de destino; em seguida, o pré-agente faz download e instala o ZENworks Adaptive Agent a partir do Servidor ZENworks. O pacote de rede requer a instalação do Microsoft .NET no dispositivo antes da implantação do agente no dispositivo.

Independente: O pacote independente faz download do pré-agente e do Adaptive Agent para o dispositivo de destino; em seguida, o pré-agente instala o Adaptive Agent a partir do dispositivo local. O pacote independente é útil quando você precisa instalar o ZENworks Adaptive Agent em um dispositivo que, no momento, está desconectado da rede. Você pode gravar o pacote em uma mídia removível (CD, unidade flash USB etc.) e fazer com que o dispositivo independente execute o pacote a partir da mídia. O Adaptive Agent é instalado no dispositivo, mas não ocorre nenhum registro ou gerenciamento até que o dispositivo seja conectado à rede.

Personalizada: O nome do pacote, Agente Padrão, refere-se aos pacotes de implantação predefinidos. O pacote de implantação personalizado criado através de Implantação > Editar Pacote de Implantação é exibido com o nome fornecido durante a criação do pacote.

- 3 Clique no nome do pacote de implantação a ser usado e grave o pacote na unidade local do dispositivo ou execute-o do Servidor ZENworks.
- 4 Se tiver feito download do pacote, inicie-o no dispositivo.

Para obter informações sobre as opções que você pode usar com o pacote, consulte “Opções de pacote” na página 108.

- 5 Após concluída a instalação, uma mensagem será exibida perguntando se você deseja reinicializar. Selecione uma das seguintes opções:

- ♦ Não faça nada, e a reinicialização ocorrerá após 5 minutos.
- ♦ Clique em *Cancelar*. Será necessário reinicializar posteriormente.
- ♦ Clique em *OK* para reinicializar imediatamente.

Quando o dispositivo for reinicializado, ele será registrado na Zona de Gerenciamento e o ícone do ZENworks será inserido na área de notificação (bandeja do sistema).

No ZENworks Control Center, o dispositivo aparece sob a estrutura de pastas \Servidores ou \Estação de Trabalho na página Dispositivos.

Opções de pacote

Você pode usar as opções listadas abaixo ao iniciar um pacote de implantação a partir da linha de comando. Esta é a sintaxe:

nome do pacote *opção1 opção2...*

Por exemplo:

```
PreAgentPkg_Agent.exe -q -v -k regkey1
```

-d caminho_destino: Extrai os arquivos para o caminho de destino especificado. O caminho de destino padrão é c:\windows\novell\zenworks\stage.

-h: Exibir informações sobre a ajuda.

-k: A chave de registro usada para registrar o dispositivo na zona de gerenciamento.

-l: Lista o conteúdo apenas do pacote. Não extrai o pacote e executa a instalação.

-n: Extrai o pacote, mas não executa a instalação.

-x: Não reinicializa após a instalação.

-q: Suprime o prompt de reinicialização.

-v: Ativa o registro da tela verboso.

Além das opções listadas acima, há duas opções BUILDTIME adicionais (*-f arquivo* e *-o arquivo_saída*) que são usadas na hora de construir os pacotes. Essas opções só devem ser usadas sob a orientação dos Serviços Técnicos da Novell.

9.5 Tarefas a serem executadas após a implantação do agente em servidores Citrix

Após a implantação do ZENworks Adaptive Agent em servidores Citrix, execute uma destas ações nesses servidores antes de iniciar uma sessão de terminal com o servidor:

- ♦ Renomeie NWGina.dll.
 1. No diretório `c:\windows\system32`, renomeie `NWGina.dll`.
 2. No Editor do Registro, vá para `HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon` e mude o valor da chave `CtxGinaDLL` para o novo nome de `NWGina.dll`.
 3. Reinicialize o servidor.
- ♦ Instale o Novell Client.

Aviso: Se você não executar as tarefas anteriores, terá problemas na sessão de login ICA quando tentar iniciar uma sessão de terminal com o servidor Citrix. Para obter mais informações sobre os problemas da sessão de login ICA, consulte “**Impossível iniciar uma sessão de terminal com um servidor Citrix que tenha o ZENworks Adaptive Agent instalado**” na *Referência do Administrador do Sistema do ZENworks 10 Configuration Management*.

9.6 Desinstalando o Agent

Para obter mais informações sobre como desinstalar o ZENworks Adaptive Agent, consulte “**Desinstalando um servidor principal, satélite ou dispositivo gerenciado Windows**” no *Guia de Instalação do ZENworks 10 Configuration Management*.

Implantando o ZENworks Adaptive Agent em satélites Linux

10

O ZENworks Configuration Management não oferece suporte ao gerenciamento de dispositivos Linux. Entretanto, você pode implantar o ZENworks Adaptive Agent para Linux em um dispositivo Linux a fim de usar esse dispositivo como um Satélite.

Um Satélite é um dispositivo que executa funções normalmente realizadas por um Servidor Principal ZENworks. Ao configurar um dispositivo Linux como Satélite, especifique quais funções (Criação de Imagens, Coleta ou Conteúdo) ele executará.

Verifique as seguintes seções:


- Seção 10.1, “Implantando o Agent em um Satélite Linux” na página 111
- Seção 10.2, “Desinstalando o ZENworks Adaptive Agent de um Satélite Linux” na página 112

10.1 Implantando o Agent em um Satélite Linux

As etapas seguintes fornecem instruções para a instalação do pacote do Linux Adaptive Agent necessário para tornar um dispositivo Linux um Satélite ZENworks. Após criar o Satélite, use o ZENworks Control Center para configurá-lo. Para obter informações, consulte “[Satélites](#)” na *Referência do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management*.

Para implantar o pacote do Linux Adaptive Agent em um Satélite Linux:

- 1 Verifique se o dispositivo atende aos requisitos necessários (consulte “[Requisitos de satélite](#)” no *Guia de Instalação do ZENworks 10 Configuration Management*).
- 2 No dispositivo de destino, abra um browser da Web no seguinte endereço:
`https://servidor/zenworks-setup`
onde *servidor* é o nome DNS ou o endereço IP de um Servidor ZENworks.



Há um pacote independente para cada arquitetura (32 bits e 64 bits).

- 3 Clique na guia *Servidor Satélite*.
- 4 Clique no nome do pacote de implantação que deseja usar, grave o pacote na unidade local do dispositivo e conceda permissões de executável ao arquivo executando o comando `chmod 755 nome_do_arquivo`.

Para obter informações sobre as opções que podem ser usadas com o pacote, consulte “[Opções de pacote](#)” na página 108.

- 5 Na janela de terminal, vá para o diretório no qual você fez download do pacote e inicie-o no dispositivo executando o comando. `/nome_do_arquivo`, onde *nome_do_arquivo* é o nome do pacote cujo download foi feito na **Etapas 4**.

No ZENworks Control Center, o dispositivo aparece sob a estrutura de pastas \Servidores ou \Estação de Trabalho na página Dispositivos.

Depois que a instalação for concluída e, se o dispositivo estiver conectado à rede, o ZENworks Management Daemon no agente se registrará na Zona de Gerenciamento.

Você pode executar os comandos localmente no dispositivo usando o utilitário de linha de comando `zac`. Se o agente tiver sido instalado no dispositivo Linux usando uma `xsession` ou uma sessão `ssh`, execute o comando `zac` digitando `/opt/novell/zenworks/bin/zac`. Entretanto, após efetuar login novamente, você poderá executar o comando `zac` diretamente da linha de comando sem digitar o caminho completo.

Opções de pacote

Você pode usar as opções listadas abaixo ao iniciar um pacote de implantação a partir da linha de comando. Esta é a sintaxe:

nome do pacote *opção1 opção2...*

Por exemplo:

```
SatelliteServer.bin -k regkey1
```

-d *caminho_destino*: Extrai os arquivos para o caminho de destino especificado. O caminho de destino padrão é `c:\opt\novell\zenworks\stage`.

-h: Exibe informações sobre a ajuda.

-k: A chave de registro usada para registrar o dispositivo na zona de gerenciamento.

-l: Lista o conteúdo apenas do pacote. Não extrai o pacote e executa a instalação.

-n: Extrai o pacote, mas não executa a instalação.

-v: Ativa o registro verboso da tela.

Além das opções listadas acima, há duas opções BUILDTIME adicionais (`-f arquivo` e `-o arquivo_saida`) que são usadas na hora de construir os pacotes. Essas opções só devem ser usadas sob a orientação do Suporte da Novell.

10.2 Desinstalando o ZENworks Adaptive Agent de um Satélite Linux

Para obter informações detalhadas sobre como desinstalar o ZENworks Adaptive Agent de um Satélite Linux, consulte “**Desinstalando o Satélite Linux**” no *Guia de Instalação do ZENworks 10 Configuration Management*.

Implantando o Inventory-Only Module

11

Se um dispositivo Windows não atender aos requisitos de implantação do Adaptive Agent, ou se você quiser inventariar um dispositivo Windows, Linux, NetWare® ou Macintosh OS X, poderá implantar o Módulo Somente Inventário. Consulte “**Requisitos mínimos**” no *Guia de Instalação do ZENworks 10 Configuration Management* para obter informações sobre as versões de plataforma em que o Inventory-Only Module é suportado.

As seções a seguir fornecem instruções:

- Seção 11.1, “Fazendo download do módulo a partir de um Servidor ZENworks” na página 113
- Seção 11.2, “Instalação no Linux/UNIX” na página 114
- Seção 11.3, “Instalando no NetWare” na página 115
- Seção 11.4, “Fazendo a instalação no Windows” na página 115
- Seção 11.5, “Fazendo a instalação no Macintosh OS X” na página 115

11.1 Fazendo download do módulo a partir de um Servidor ZENworks

- 1 No dispositivo de destino, abra um browser da Web no seguinte endereço:

<http://servidor/zenworks-setup>

onde *servidor* é o nome DNS ou o endereço IP de um Servidor ZENworks®.

Se estiver fazendo download do módulo do NetWare, abra o browser da Web em um dispositivo do qual possui acesso ao servidor NetWare para cópia de arquivo.

Importante: O módulo Somente Inventário utiliza a porta padrão (80 ou 443) e não a porta personalizada configurada no Servidor ZENworks.

- 2 No painel de navegação esquerdo, clique em *Ferramentas de Inventário*.



O Inventory-Only Module de cada plataforma é listado na página:

Plataforma	Nome do arquivo
Novell® NetWare	ZENworks_Adaptive_Agent_Netware.zip
Mac OS X	ZENworks_Adaptive_Agent_OSX.dmg
Microsoft Windows	ZENworks_Adaptive_Agent_Windows.exe
AIX	zaaio-10.1.0-aix-powerpc.tar.gz
HP-UX	zaaio-10.1.0-hpux.-parisc.tar.gz
Linux	zaaio-10.1.0-linux-x86.tar.gz
Solaris	zaaio-10.1.0-sunos-sparc.tar.gz

- 3 Clique no nome de arquivo relativo à plataforma desejada e faça download do arquivo.
- 4 Vá para uma destas seções para continuar a instalação do módulo:
 - ♦ [Seção 11.2, “Instalação no Linux/UNIX” na página 114](#)
 - ♦ [Seção 11.3, “Instalando no NetWare” na página 115](#)
 - ♦ [Seção 11.4, “Fazendo a instalação no Windows” na página 115](#)
 - ♦ [Seção 11.5, “Fazendo a instalação no Macintosh OS X” na página 115](#)

11.2 Instalação no Linux/UNIX

- 1 Efetue login como um usuário com direitos de instalação no dispositivo.
- 2 Verifique se fez download do pacote correto de Módulo Somente Inventário para o dispositivo de destino. Se não tiver feito, consulte a [Seção 11.1, “Fazendo download do módulo a partir de um Servidor ZENworks” na página 113](#).
- 3 Crie um diretório temporário a ser usado para armazenar os arquivos de instalação descompactados. Não use /tmp como o diretório de instalação temporário; ele interfere na instalação do pacote. Entretanto, você pode criar um diretório separado em /tmp, como /tmp/zaaio.
- 4 Mova o pacote cujo download foi feito para o diretório criado na [Etapa 3](#).
- 5 Em um prompt de comando, mude para o local do arquivo de pacote do Módulo Somente Inventário.
- 6 Descompacte o pacote do Módulo Somente Inventário, usando o pacote do Linux como exemplo e executando o seguinte comando a partir do diretório no qual está localizado o pacote:

```
tar -zxvf zaaio-10.1.0-linux-x86.tar.gz
```
- 7 Instale o Módulo Somente Inventário, usando o pacote do Linux como exemplo e executando o seguinte comando a partir do diretório no qual está localizado o arquivo:

```
./zenumia-install.sh -s <servidor>
```

onde *servidor* é o nome DNS ou o endereço IP de um servidor ZENworks.

O programa de instalação não requer a interação do usuário. Após a instalação, o Inventory-Only Module será iniciado e o dispositivo será adicionado à página Dispositivos inventariados no ZENworks Control Center (guia *Dispositivos* > guia *Inventariado* > pasta *Estações de Trabalho* ou *Servidores*).

- 8 Apague o diretório criado na **Etapa 3** e seu conteúdo.

11.3 Instalando no NetWare

- 1 Verifique se você fez download de `ZENworks_Adaptive_Agent_Netware.zip` para um dispositivo com acesso ao servidor NetWare de destino. Se não tiver feito, consulte a **Seção 11.1**, “Fazendo download do módulo a partir de um Servidor ZENworks” na página 113.
- 2 Extraia `ZENworks_Adaptive_Agent_Netware.zip` para `sys:\temp\zen_aa` no servidor NetWare de destino.
- 3 Digite o seguinte comando no console do NetWare para iniciar a instalação:

```
sys:\temp\zen_aa\install Endereço_IP_do_Servidor_ZENworks
```

Por exemplo:

```
sys:\temp\zen_aa\install 1.1.1.1
```

Os arquivos do Inventory-Only Module são copiados para `sys:\zenworks\zaa` e `zenaa.nlm` é carregado.

Se `zenaa.nlm` não for carregado, digite o seguinte comando:

```
load zenaa
```

O dispositivo será adicionado à página Dispositivos inventariados no ZENworks Control Center (guia *Dispositivos* > guia *Inventariado* > pasta *Estações de Trabalho* ou *Servidores*).


11.4 Fazendo a instalação no Windows

- 1 Verifique se você fez download de `ZENworks_Adaptive_Agent_Windows.exe` para o dispositivo Windows de destino. Se não tiver feito, consulte a **Seção 11.1**, “Fazendo download do módulo a partir de um Servidor ZENworks” na página 113.
- 2 Verifique se o local de `msiexec.exe` na máquina de destino está na variável de caminho da máquina de destino.
- 3 Em um prompt de comando, execute `ZENworks_Adaptive_Agent_Windows.exe` para iniciar o programa de instalação.

O programa de instalação não requer a interação do usuário. Após a instalação, o Inventory-Only Module será iniciado e o dispositivo será adicionado à página Dispositivos inventariados no ZENworks Control Center (guia *Dispositivos* > guia *Inventariado* > pasta *Estações de Trabalho* ou *Servidores*).

11.5 Fazendo a instalação no Macintosh OS X

- 1 Verifique se você fez download da imagem de disco `ZENworks_Adaptive_Agent_OSX.dmg` para o dispositivo Macintosh de destino.
Para obter mais informações sobre como fazer download da imagem de disco `ZENworks_Adaptive_Agent_OSX.dmg`, consulte a **Seção 11.1**, “Fazendo download do módulo a partir de um Servidor ZENworks” na página 113.

- 2 Clique duas vezes no arquivo `ZENworks_Adaptive_Agent_OSX.dmg`.
- 3 Compacte o pacote `ZENworks_Adaptive_Agent_OSX` em um arquivo zip de uma das seguintes maneiras:
 - ♦ Se estiver usando um mouse com apenas um botão, selecione o pacote `ZENworks_Adaptive_Agent_OSX`, clique em  na barra de ferramentas e selecione a opção *Compress ZENworks* (Compactar o `ZENworks_Adaptive_Agent_OSX`).
 - ♦ Se estiver usando um mouse com três botões, clique o botão direito do mouse no pacote `ZENworks_Adaptive_Agent_OSX` e selecione a opção *Compress ZENworks_Adaptive_Agent_OSX* (Compactar o `ZENworks_Adaptive_Agent_OSX`).

O arquivo `ZENworks_Adaptive_Agent_OSX.zip` é gerado na área de trabalho.

- 4 Clique duas vezes no arquivo `ZENworks_Adaptive_Agent_OSX.zip` para gerar o arquivo `ZENworks_Adaptive_Agent_OSX.pkg`.
- 5 Clique duas vezes no arquivo `ZENworks_Adaptive_Agent_OSX.pkg` para iniciar o pacote de instalação.
- 6 Se uma mensagem for exibida informando que é necessário executar um programa para determinar a possibilidade de instalação do pacote, clique em *Continuar* até acessar a página *Select Destination* (Selecionar Destino).
- 7 Selecione um volume de destino e clique em *Continuar* para exibir a página *Tipo de Instalação*.
- 8 Clique em *Instalar*.
- 9 Quando for solicitado a se autenticar, digite um nome de usuário e uma senha para o dispositivo de destino e clique em *OK*.

A instalação iniciará. O arquivo `servername.txt` será aberto em uma janela do TextEdit contendo o texto que solicita sua inserção do nome de um Servidor ZENworks.

- 10 Na linha inferior do arquivo de texto, digite o endereço IP ou o nome DNS do Servidor ZENworks com o qual deseja que o dispositivo se comunique.
- 11 Grave o arquivo e feche a janela.

Os arquivos do cliente serão instalados.

Se estiver distribuindo o módulo para vários dispositivos, você poderá criar um arquivo de opções para incluir no pacote. Com o arquivo de opções instalado, a janela do TextEdit não aparecerá e você poderá ignorar essa etapa. Para obter informações sobre como criar um arquivo de opções, consulte [“Personalizando o arquivo de opções do instalador” na página 116](#).

- 12 Quando a instalação for concluída, clique em *Fechar*.

O Módulo Somente Inventário será iniciado e o dispositivo será adicionado à página *Dispositivos Inventariados* no ZENworks Control Center (guia *Dispositivos* > guia *Inventariado* > pasta *Estações de Trabalho* ou *Servidores*).

Personalizando o arquivo de opções do instalador

Quando precisar instalar o Inventory-Only Module em vários dispositivos e quiser que eles se conectem ao mesmo Servidor ZENworks, você poderá criar um arquivo de opções contendo o nome do Servidor ZENworks. Dessa forma, o pacote de instalação não solicitará o nome do Servidor ZENworks, iniciando o *arquivo servername.txt*. O arquivo de opções é criado automaticamente quando você instala o módulo em um dispositivo. Se desejar que os dispositivos restantes usem o mesmo arquivo de opções, você poderá simplesmente distribuir a cópia do pacote usado para instalar o Collection Client.

Para criar um arquivo de opções diferente:

- 1** Abra um editor de texto diferente de TextEdit e digite a seguinte linha:

```
-s nome_do_Servidor_ZENworks
```

Se seus dispositivos Macintosh não conseguirem resolver o nome DNS de seu Servidor ZENworks, você poderá usar o endereço IP:

```
-s 192.168.3.39
```

- 2** Grava o arquivo de texto como `options` (sem extensão).
- 3** Verifique se o arquivo texto foi gravado como texto simples.
- 4** Mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique no arquivo `zenumia.pkg`. Em seguida, selecione *Obter Informações*. Verifique se as permissões estão definidas como Leitura e Gravação.
- 5** Copie o arquivo para o arquivo `zenumia.pkg`.

Agora, você pode usar o arquivo de pacote sem que a janela do TextEdit seja exibida como parte da instalação.

Remoção e desativação de dispositivos



As seções a seguir fornecem informações e instruções que o ajudarão a apagar ou desativar dispositivos do sistema ZENworks®.

Se você apagar um dispositivo do servidor ou da estação de trabalho, o dispositivo selecionado será removido do sistema ZENworks®.

O descarte de um dispositivo é diferente de sua exclusão. Quando você descarta um dispositivo, seu GUID é retido (ao contrário de quando o dispositivo é apagado, o que também apaga seu GUID). Como resultado da desativação de um dispositivo, todas as informações de inventário são mantidas e se tornam acessíveis, porém, todas as atribuições de política e bundle são removidas. Um dispositivo desativado ficará em um estado de espera até você torná-lo ativo ou apagá-lo. Se você tornar ativo o dispositivo posteriormente, suas atribuições serão restauradas. Você pode desativar dispositivos gerenciados e inventariados.

- ♦ [Capítulo 12, “Apagando dispositivos do sistema ZENworks” na página 121](#)
- ♦ [Capítulo 13, “Desativando ou anulando a desativação de dispositivos” na página 123](#)

Apagando dispositivos do sistema ZENworks

12

Se você apagar um dispositivo do servidor ou da estação de trabalho, o dispositivo selecionado será removido do sistema ZENworks®, seu GUID será apagado, todas as informações de inventário e todas as atribuições de política e bundle serão removidas.

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Dispositivos*.
- 2 Clique no link sublinhado ao lado da pasta *Servidores* ou *Estações de Trabalho* para exibir a lista de servidores ou estações de trabalho de seu sistema ZENworks.
- 3 Marque a caixa de seleção ao lado do servidor ou da estação de trabalho (vários dispositivos podem ser selecionados).
- 4 Clique em *Apagar*.

Não é possível apagar um Servidor Principal do ZENworks a partir da guia *Dispositivos*. Se você selecionar um Servidor Principal na **Etapas 3** e depois clicar em *Apagar*, a seguinte mensagem de erro será exibida:

```
Error: The object "vm232w2k3ent" is a Primary Server and cannot be
deleted. To delete a Primary Server, go to Configuration, Server Hierarchy,
(select a Primary Server), Action, Delete ZENworks Server.
```

Para obter mais informações sobre como apagar um Servidor Principal do ZENworks, consulte “Apagando um Servidor Principal do ZENworks” na *Referência do Administrador de Sistema do ZENworks 10 Configuration Management*.

Desativando ou anulando a desativação de dispositivos

13

Se você desativar um dispositivo do servidor ou da estação de trabalho, o dispositivo selecionado será desativado da Zona do ZENworks®. O descarte de um dispositivo é diferente de sua exclusão. Quando você descarta um dispositivo, seu GUID é retido (ao contrário de quando o dispositivo é apagado, o que também apaga seu GUID). Como resultado da desativação de um dispositivo, todas as informações de inventário são mantidas e se tornam acessíveis, porém, todas as atribuições de política e bundle são removidas. Um dispositivo desativado ficará em um estado de espera até você torná-lo ativo ou apagá-lo. Se você tornar ativo o dispositivo posteriormente, suas atribuições serão restauradas. Você pode desativar dispositivos gerenciados e inventariados.

Para desativar ou anular a desativação de um dispositivo, é necessário que você tenha direitos Modificar Dispositivo. Para obter mais informações, consulte “[Gerenciando direitos Administrador](#)” na *Referência do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management*.

Para desativar ou anular a desativação de um dispositivo gerenciado:

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Dispositivos*.
- 2 Clique no link sublinhado ao lado da pasta *Servidores* ou *Estações de Trabalho* para exibir a lista de servidores ou estações de trabalho de seu sistema ZENworks.

Figura 13-1 Painel Dispositivos exibindo a lista de servidores.



Status	Nome	Tipo	Sistema Operacional	Último Contato	Desativado
<input type="checkbox"/>	Windows 2000 Servers	Grupo de Servid. Dinâmicos			
<input type="checkbox"/>	Windows Server 2003	Grupo de Servid. Dinâmicos			
<input type="checkbox"/>	Windows Server 2008	Grupo de Servid. Dinâmicos			
<input checked="" type="checkbox"/>	zendoc1b	Servidor	win2003-se-sp2-x86	12:02	


- 3 Marque a caixa de seleção ao lado do servidor ou da estação de trabalho (vários dispositivos podem ser selecionados).

Antes de desativar um servidor principal do ZENworks, você deve primeiro rebaixá-lo. Para obter mais informações, consulte “[Mudando os relacionamentos pai-filho dos servidores principais](#)” na *Referência do Administrador do Sistema ZENworks 10 Configuration Management*.

- 4 Clique em *Ação* > *Descartar Dispositivo* para desativar o dispositivo na sua próxima atualização.

ou

Clique em *Ação* > *Anular Descarte* para anular a desativação do dispositivo na sua próxima atualização.

O ícone  é exibido na coluna *Status* da lista *Servidores* ou *Estações de Trabalho* para os dispositivos desativados. Você pode passar o mouse sobre o horário para ver a data e o horário completos.

Observação: Para desativar um dispositivo imediatamente, marque a caixa de seleção ao lado dos servidores ou das estações de trabalho e clique em *Tarefas Rápidas > Descartar Dispositivo Agora*.

Para anular a desativação de um dispositivo imediatamente, marque a caixa de seleção ao lado dos servidores ou das estações de trabalho e clique em *Tarefas Rápidas > Anular Descarte do Dispositivo Agora*.

Para desativar ou anular a desativação de um dispositivo inventariado:

- 1 No ZENworks Control Center, clique em *Dispositivos > Inventariado*.
- 2 Clique no link sublinhado ao lado da pasta *Servidores* ou *Estações de Trabalho* para exibir a lista de servidores ou estações de trabalho de seu sistema ZENworks.

Figura 13-2 Painel Dispositivos mostrando a lista de dispositivos inventariados.

[Dispositivos Inventariados](#) > [Estações de Trabalho](#)


Estações de Trabalho			
Novo ▾ Editar ▾ Apagar ▾ Ação ▾			
<input type="checkbox"/> Nome	Sistema Operacional	Tipo	Desativado
<input checked="" type="checkbox"/> ZENDOCWKS2	winxp-pro-sp2-x86	Estação de Trabalho	

1 - 1 de 1 mostrar 25 ▾ itens

- 3 Marque a caixa de seleção ao lado do servidor ou da estação de trabalho que deseja desativar ou da qual deseja anular a desativação (vários dispositivos podem ser selecionados).
- 4 Clique em *Ação > Descartar Dispositivo*.

ou

Clique em *Ação > Anular Descarte do Dispositivo*.

O ícone  é exibido na coluna *Status* da lista *Servidores* ou *Estações de Trabalho* para os dispositivos desativados. Você pode passar o mouse sobre o horário para ver a data e o horário completos.

Você pode procurar todos os dispositivos desativados no sistema ZENworks.

Para procurar estações de trabalho e servidores desativados:

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Dispositivos*.
- 2 (Condicional) Para procurar estações de trabalho e servidores desativados, vá para a **Etapas 3**.

ou

Para procurar apenas os servidores desativados, clique no link sublinhado ao lado da pasta *Servidores* para exibir a lista de servidores.

ou

Para procurar apenas as estações de trabalho desativadas, clique no link sublinhado ao lado da pasta *Estações de Trabalho* para exibir a lista de estações de trabalho.

- 3 Na caixa Pesquisar, selecione *Descartado* na lista suspensa *Estado do Dispositivo*.

Figura 13-3 Caixa *Pesquisar* com a opção *Descartado* selecionada.

The image shows a 'Pesquisar' (Search) dialog box with a search icon and a double arrow button. Below the title bar is a link for 'Pesquisa Avançada'. The dialog contains several filter sections, each with a label and a dropdown menu:

- Nome:** An empty text input field.
- Tipo:** A dropdown menu showing 'Todos os Tipos'.
- Sistema Operacional:** A dropdown menu showing 'Qualquer'.
- Status da mensagem:** A dropdown menu showing 'Qualquer'.
- Status de Conformidade:** A dropdown menu showing 'Qualquer'.
- Estado do Dispositivo:** A dropdown menu with a list of options: 'Qualquer', 'Qualquer', 'Perdido', 'Normal', and 'Descartado'. The 'Descartado' option is currently selected and highlighted in blue.

4 Clique em *Pesquisar*.

Apêndices

IV

- ♦ Apêndice A, “Relatórios predefinidos” na página 129
- ♦ Apêndice B, “Programações” na página 131
- ♦ Apêndice C, “Configurando o NMAP para o ZENworks” na página 135
- ♦ Apêndice D, “Solucionando problemas de descoberta, implantação e desativação” na página 137
- ♦ Apêndice E, “Atualizações da documentação” na página 143

Relatórios predefinidos

A

Você deve ter instalado o Servidor de Relatório do ZENworks para ver os relatórios predefinidos. Para obter mais informações sobre como instalar o Servidor de Relatório do ZENworks, consulte o *Guia de Instalação do Servidor de Relatório do ZENworks 10 Configuration Management*.

Para ver os relatórios predefinidos de dispositivos descobertos e Sistemas ZENworks®:

- 1 No ZENworks Control Center, clique na guia *Relatórios*.
- 2 No painel Relatório do Servidor de Relatório do ZENworks, clique em *InfoView do Servidor de Relatório do ZENworks* para iniciar o InfoView do Servidor de Relatório do ZENworks.
- 3 Navegue até *Relatórios do Novell ZENworks* > pasta *Relatórios Predefinidos* e expanda a lista.
- 4 Clique em *Dispositivos Descobertos*.

Os seguintes relatórios predefinidos são incluídos para dispositivos descobertos:

- ♦ **Roteadores CISCO:** Exibe informações sobre os roteadores CISCO descobertos.
- ♦ **Dispositivos Implantáveis:** Exibe todos os dispositivos descobertos que foram identificados como tipos nos quais é possível implantar o ZENworks Adaptive Agent.
- ♦ **Lista de Dispositivos:** Exibe os dispositivos descobertos, inventariados e gerenciados na Zona de Gerenciamento. Esse relatório está incluído na pasta *Sistema ZENworks (Relatórios do Novell ZENworks > pasta Relatórios Predefinidos)*.
- ♦ **Dispositivos Gerenciados pela Zona de Gerenciamento do ZENworks:** Exibe todos os dispositivos descobertos que têm o ZENworks Adaptive Agent instalado. Também exibe as informações da Zona de Gerenciamento de todos os dispositivos descobertos.
- ♦ **Dispositivos Incompatíveis:** Exibe o número de dispositivos incompatíveis presentes em uma zona.
- ♦ **Contagem de Páginas por Impressora:** Exibe as impressoras descobertas e o número de páginas impressas por cada impressora.
- ♦ **Alertas de Impressora:** Exibe alertas de impressora e as unidades de alerta das impressoras descobertas.
- ♦ **Níveis de Fornecimento da Impressora:** Exibe os níveis de fornecimento de unidades, como toner, toner usado e fusor das impressoras descobertas.
- ♦ **Servidores Não Gerenciados:** Exibe todos os dispositivos descobertos que foram identificados como servidores nos quais é possível implantar o ZENworks Adaptive Agent.
- ♦ **Estações de Trabalho Não Gerenciadas:** Exibe todos os dispositivos descobertos que foram identificados como estações de trabalho nas quais é possível implantar o ZENworks Adaptive Agent.

Para obter mais informações sobre a criação e o gerenciamento de relatórios, consulte a documentação *Referência de Relatórios do Sistema ZENworks 10 Configuration Management*.

Programações

B

As programações a seguir estão disponíveis para as tarefas de descoberta e implantação:

- ♦ Seção B.1, “Agora” na página 131
- ♦ Seção B.2, “Sem Programação” na página 131
- ♦ Seção B.3, “Data Específica” na página 131
- ♦ Seção B.4, “Periódico” na página 132

B.1 Agora

Executa a tarefa imediatamente após a conclusão do assistente de tarefa.


B.2 Sem Programação

Indica que nenhuma programação foi definida. A tarefa não será executada até que uma programação seja definida ou será manualmente iniciada. Isso será útil se você quiser criar a tarefa e retornar a ela posteriormente para estabelecer a programação ou executá-la manualmente.

B.3 Data Específica

A opção de programação *Data Específica* permite especificar uma ou mais datas para a execução do tarefa.

B.3.1 Datas de início

Clique em  para exibir um calendário a ser usado para selecionar uma data para a tarefa. É possível adicionar várias datas de uma só vez.

B.3.2 Executar Evento Todos os Anos

Selecione essa opção para executar a tarefa todos os anos nas datas mostradas na lista *Data(s) de Início*.

B.3.3 Selecione Quando a Execução Programada Deve Começar

Selecione uma das seguintes opções:

- ♦ **Iniciar Imediatamente no Horário de Início:** Inicia a tarefa no horário especificado no campo *Horário de Início*.
- ♦ **Iniciar em um Horário Aleatório, entre o Horário de Início e o Horário de Término:** Inicia a tarefa em um horário selecionado aleatoriamente entre os horários especificados nos campos *Horário de Início* e *Horário de Término*. Use essa opção pra evitar uma possível sobrecarga na rede de tarefas programadas simultaneamente.

B.3.4 Usar o Horário da Coordenada Universal (UTC)

O Horário de Início é convertido no Horário Coordenado Universal (UTC). Selecione essa opção para indicar que o Horário de Início inserido já está no Horário Coordenado Universal e, portanto, nenhuma conversão é necessária. Por exemplo, suponha que você esteja no fuso horário do leste. Se você inserir 10:00 h e selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 10:00 UTC. Se você não selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 14:00 UTC, pois o horário do leste é UTC - 4 horas.

B.4 Periódico

A opção de programação *Periódico* permite que a tarefa seja repetida em um intervalo especificado.

B.4.1 Dias da Semana

Essa programação permite especificar os dias da semana em que o evento deve ocorrer. O evento é executado nesses mesmos dias a cada semana.


Selecione *Dias da Semana* e preencha os seguintes campos:

- ♦ **Dom ... Sáb:** Especifica os dias da semana em que o evento deve ser executado.
- ♦ **Horário de Início:** Especifica o horário em que o evento deve ser executado.
- ♦ **Usar o Horário da Coordenada Universal (UTC):** O Horário de Início é convertido no Horário Coordenado Universal (UTC). Selecione essa opção para indicar que o Horário de Início inserido já está no Horário Coordenado Universal e, portanto, nenhuma conversão é necessária. Por exemplo, suponha que você esteja no fuso horário do leste. Se você inserir 10:00 h e selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 10:00 UTC. Se você não selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 14:00 UTC, pois o horário do leste é UTC - 4 horas.
- ♦ **Iniciar em um Horário Aleatório, entre o Horário de Início e o Horário de Término:**
Inicia o evento em um horário aleatoriamente selecionado entre os horários especificados nos campos *Horário de Início* e *Horário de Término*. Use essa opção pra evitar uma possível sobrecarga na rede de eventos programados simultaneamente.
- ♦ **Restringir Execução da Programação à Seguinte Faixa de Datas:** Limita a execução do evento ao período especificado pelas datas de início e de término.

B.4.2 Mensal

Essa programação permite especificar um ou mais dias durante o mês para a execução do evento.

Selecione *Mensal* e preencha os seguintes campos:

- ♦ **Dia do mês:** Especifica o dia do mês para a execução do evento. As entradas válidas estão entre 1 e 31. Se você especificar 29, 30 ou 31 e um mês não tiver esses dias, o evento não será executado nesse mês.
- ♦ **Último Dia do Mês:** Executa o evento no último dia do mês, seja qual for sua data (28, 30 ou 31).
- ♦ **Primeiro Domingo:** Especifica um dia específico da semana. Por exemplo, a primeira segunda-feira ou a terceira terça-feira. Clique em  para adicionar vários dias.

- ♦ **Horário de Início:** Especifica o horário em que o evento deve ser executado.
- ♦ **Usar o Horário da Coordenada Universal (UTC):** O Horário de Início é convertido no Horário Coordenado Universal (UTC). Selecione essa opção para indicar que o Horário de Início inserido já está no Horário Coordenado Universal e, portanto, nenhuma conversão é necessária. Por exemplo, suponha que você esteja no fuso horário do leste. Se você inserir 10:00 h e selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 10:00 UTC. Se você não selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 14:00 UTC, pois o horário do leste é UTC - 4 horas.
- ♦ **Iniciar em um Horário Aleatório, entre o Horário de Início e o Horário de Término:** Inicia o evento em um horário aleatoriamente selecionado entre os horários especificados nas caixas Horário de Início e Horário de Término. Use essa opção pra evitar uma possível sobrecarga na rede de eventos programados simultaneamente.
- ♦ **Restringir Execução da Programação à Seguinte Faixa de Datas:** Limita a execução do evento ao período especificado pelas datas de início e de término.

B.4.3 Intervalo Fixo

Essa programação permite especificar um intervalo de dias para execução do evento. Por exemplo, você pode executar o evento a cada 14 dias.

Selecione *Intervalo Fixo* e preencha os seguintes campos:

- ♦ **Meses, Semanas, Dias, Horas, Minutos:** Especifica o intervalo entre os horários de execução do evento. Você pode usar uma combinação de meses, semanas, dias, horas e minutos. Por exemplo, tanto *7 dias, 8 horas* e como *1 semana, 8 horas* possibilitam a mesma programação.
- ♦ **Data de Início:** Especifica a primeira data de início do intervalo.
- ♦ **Horário de Início:** Especifica o primeiro horário de início do intervalo.
- ♦ **Usar o Horário da Coordenada Universal (UTC):** O Horário de Início é convertido no Horário Coordenado Universal (UTC). Selecione essa opção para indicar que o Horário de Início inserido já está no Horário Coordenado Universal e, portanto, nenhuma conversão é necessária. Por exemplo, suponha que você esteja no fuso horário do leste. Se você inserir 10:00 h e selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 10:00 UTC. Se você não selecionar essa opção, o Horário de Início será programado para 14:00 UTC, pois o horário do leste é UTC - 4 horas.
- ♦ **Restringir Execução da Programação à Seguinte Faixa de Datas:** Limita a execução do evento ao período especificado pela data de início, pela data de término e pelo horário de término.

Configurando o NMAP para o ZENworks

C

A descoberta de rede é feita pelo módulo ZENloader, executado com `zenworks` como o nome de usuário e o comando `nmap` com a opção `-O`. Entretanto, o comando `nmap` necessita de privilégios `root` para ser executado com êxito. Conseqüentemente, a descoberta de NMAP falha ao ser executada com o nome de usuário `zenworks`. O ZENloader não deve ser executado com o nome de usuário `root`. Para resolver esse problema, o usuário `zenworks` deve ser habilitado para executar o NMAP para descoberta com o privilégio `root`, configurando o NMAP para o ZENworks®.

Para configurar o NMAP para o ZENworks, faça o seguinte no servidor principal Linux:

- 1 Efetue login como `root`.
- 2 Digite o comando `visudo` para abrir o arquivo de configuração de usuário do `sudo` no editor `vi`.

Dica: Quando você abrir o arquivo de configuração do `sudo` no editor `vi`, o editor também validará o arquivo para assegurar que a sintaxe correta seja usada.

- 3 Transforme em comentário as linhas a seguir, digitando `#` no início delas:

```
Defaults targetpw      # ask for the password of the target user i.e. root
ALL ALL=(ALL) ALL # WARNING! Only use this together with 'Defaults
targetpw'!
```

- 4 Adicione `zenworks ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/bin/nmap` após estas linhas:

```
# User privilege specification
root    ALL=(ALL) ALL
```

- 5 Grave suas mudanças e saia do editor.

Solucionando problemas de descoberta, implantação e desativação

D

As seções seguintes fornecem soluções para os possíveis problemas encontrados durante a descoberta de dispositivos, a implantação do Adaptive Agent em dispositivos e a desativação de dispositivos:

- ♦ “Ocorreu um erro durante a instalação do ZENworks Adaptive Agent por meio de uma tarefa de implantação” na página 137
- ♦ “A tarefa de descoberta de LDAP é concluída imediatamente após ser iniciada” na página 138
- ♦ “A instalação manual do ZENworks Adaptive Agent trava com o status Iniciando” na página 138
- ♦ “A descoberta NMAP não é executada de um Servidor Principal Windows que tem o NMAP instalado” na página 139
- ♦ “Como habilito o registro de depuração?” na página 139
- ♦ “Onde localizo os arquivos de registro do Pré-agente?” na página 139
- ♦ “A atualização da página Implantação faz com que as tarefas de descoberta sejam repetidas” na página 139
- ♦ “Arquivos órfãos e apagados não são limpos da tarefa de implantação que usa um proxy” na página 140
- ♦ “A tarefa de descoberta permanecerá pendente se tiver uma faixa de endereço IP grande” na página 140

Ocorreu um erro durante a instalação do ZENworks Adaptive Agent por meio de uma tarefa de implantação

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantação e Desativação.

Explicação: Se o ZENworks Adaptive Agent for instalado através de uma tarefa de implantação em um dispositivo gerenciado que tenha o .NET Framework 2.0 instalado, você poderá encontrar a seguinte mensagem de erro:

```
An unhandled exception (System.Security.SecurityException)
occurred in
micasad.exe.
Additional Information: Ecalls methods must be packaged into a
system module.
```

Ação: No dispositivo gerenciado, desinstale o .NET Framework 2.0 e reinstale-o. Para obter mais informações sobre como desinstalar o .NET Framework 2.0 e reinstalá-lo, consulte o [site do Microsoft .NET Framework 2.0 Solution Center na Web \(http://support.microsoft.com/ph/8291\)](http://support.microsoft.com/ph/8291).

A tarefa de descoberta de LDAP é concluída imediatamente após ser iniciada

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantação e Desativação.

Explicação: A tarefa de descoberta de LDAP é concluída imediatamente após ser iniciada. Somente a mensagem que indica que a tarefa foi concluída é exibida no ZENworks Control Center.


Causa possível: A tarefa de descoberta de LDAP não tem grupos ou contextos de pesquisa configurados.

Ação: Nenhum.

A instalação manual do ZENworks Adaptive Agent trava com o status Iniciando

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantação e Desativação.

Explicação: A instalação manual do ZENworks Adaptive Agent é interrompida abruptamente no dispositivo gerenciado após o download dos pacotes MSI. Estes são os sintomas:

- ♦ O ícone  exibe o status de instalação “Iniciando...” por bastante tempo.
- ♦ O status do serviço Pré-agente do Novell ZENworks não é *Iniciado* no Gerenciador de Controle de Serviços do Windows.
- ♦ O arquivo
`%SystemRoot%\novell\zenworks\bin\zenpreagent.installerr`
contém a seguinte mensagem de erro:

`Exception during start: Cannot start service ZENPreAgent on computer.`

Causa possível: O serviço Pré-agente do Novell ZENworks foi terminado pelo Gerenciador de Serviços do Windows por não ter respondido à solicitação de início em tempo hábil. Esse problema provavelmente ocorrerá se o dispositivo for lento e estiver muito carregado.

Ação: Faça o seguinte:

- 1** Inicie o serviço Pré-agente do Novell ZENworks:
 - 1a** No menu Iniciar, na área de trabalho do Windows, clique em *Configurações > Painel de Controle*.
 - 1b** Clique duas vezes em *Ferramentas Administrativas > Serviços*.
 - 1c** Inicie o serviço Pré-agente do Novell ZENworks.
Isso continuará automaticamente a instalação do ZENworks Adaptive Agent.
- 2** (Condicional) Se o problema persistir, faça o seguinte:
 - 2a** Elimine os processos `zenpreagent.exe` e `zpa_iface.exe`.
 - 2b** Inicie a instalação do ZENworks Adaptive Agent. Para obter mais informações, consulte a [Seção 9.4, “Implantando o agente manualmente” na página 107](#).

A descoberta NMAP não é executada de um Servidor Principal Windows que tem o NMAP instalado

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantação e Desativação.

Causa possível: Em um Servidor Principal Windows, o NMAP (`nmap.exe`) é instalado no diretório `%ProgramFiles%\nmap` e adicionado à variável PATH do usuário que o estiver instalando. Conseqüentemente, o usuário do ZENworks não conseguirá localizar `nmap.exe` usando a variável PATH.

Ação: Anexe o local do diretório de instalação de NMAP (`%ProgramFiles%\nmap`) à variável de ambiente de sistema PATH do Windows.

Como habilito o registro de depuração?

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantação e Desativação.

Ação: Para habilitar os registros, consulte o TID 3418069 no [Novell Support Knowledgebase](http://support.novell.com/search/kb_index.jsp) (http://support.novell.com/search/kb_index.jsp).

Onde localizo os arquivos de registro do Pré-agente?

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantação e Desativação.

Ação: Estes são os arquivos de registro do Pré-agente localizados em `%SystemRoot%\novell\zenworks\bin\`

`zenpreagent.installerr`
`zenpreagent.installlog`
`zenpreagent.installstate`
`ZPA.status`
`cmdline.txt` (A linha de comando executada quando o pacote de agente gerenciado foi iniciado.)

Após a instalação do serviço Pré-agente, todas as informações de registro estarão disponíveis no registro de eventos do aplicativo de sistema.

A atualização da página Implantação faz com que as tarefas de descoberta sejam repetidas

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantação e Desativação.

Causa possível: É normal um browser da Web reenviar informações para atualizar uma página. O ZENworks atualiza automaticamente os dados em uma página Implantação a cada cinco segundos; por isso, talvez você não precise atualizar a página Implantação depois de executar uma tarefa de descoberta. Se você atualizar a página Implantação no ZENworks Control Center, depois de executar uma tarefa de descoberta, deverá confirmar o reenvio a fim de atualizar a página. Se você fizer isso, a tarefa de descoberta será executada novamente.

Ação: Não atualize a página Implantação depois de executar uma tarefa de descoberta. Em vez disso, saia da página e volte para ver as alterações.

Arquivos órfãos e apagados não são limpos da tarefa de implantação que usa um proxy

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantação e Desativação.

Explicação: Os arquivos órfãos ou para serem apagados de uma ação de pré-tarefa ou pós-tarefa durante uma tarefa de distribuição que usa um proxy não são limpos.

Por exemplo, se você executar uma tarefa de implantação de um servidor Linux por meio de um proxy do Windows, será criada uma pasta no diretório *diretório_de_instalação_do_zenworks\novell\zenworks\bin_rfu_cache* do dispositivo Windows que conterà o arquivo de comando da pré-tarefa ou pós-tarefa. Se você apagar a tarefa no ZENworks Control Center, o arquivo de comando será deixado no dispositivo Proxy do Windows. No entanto, todos os arquivos de comando com mais de cinco dias serão removidos quando outra tarefa de implantação for executada com o uso do mesmo Proxy do Windows.

Ação: Para apagar imediatamente os arquivos órfãos do diretório *diretório_de_instalação_do_zenworks\novell\zenworks\bin_rfu_cache*, apague-os manualmente.

A tarefa de descoberta permanecerá pendente se tiver uma faixa de endereço IP grande

Origem: ZENworks 10 Configuration Management; Descoberta, Implantação e Desativação.

Explicação: Se uma tarefa de descoberta tiver uma faixa de endereço IP com mais de 50.000 dispositivos, a tarefa não será iniciada e permanecerá pendente. Assim, a conclusão de outras tarefas de descoberta poderá demorar um tempo considerável.

Causa possível: O Carregador do ZENworks não tem memória suficiente para executar uma tarefa que tenha uma faixa de endereço IP grande.


Ação: Faça o seguinte:

- 1** Interrompa a tarefa de descoberta que tem uma faixa de endereço IP grande:
 - 1a** No painel Tarefas de Descoberta, selecione a opção que tem a faixa de endereço IP grande.
 - 1b** Clique em *Ação > Interromper Tarefa de Descoberta*.
- 2** Crie várias tarefas com as faixas de endereços IP que têm menos de 50.000 dispositivos.
- 3** (Condicional) Se a conclusão de alguma outra tarefa de descoberta ou do carregador demorar, reinicie o Carregador do ZENworks.
 - ♦ **No Windows:** Faça o seguinte:
 1. No menu *Iniciar*, na área de trabalho do Windows, clique em *Configurações > Painel de Controle*.
 2. Clique duas vezes em *Ferramentas Administrativas > Serviços*.
 3. Reinicie o *Serviço do Carregador do Novell ZENworks*.

- ♦ **No Linux:** No prompt do console, digite `/etc/init.d/novell-zenloader restart`.

4 Reinicie o Carregador do ZENworks.

Atualizações da documentação



Esta seção contém informações sobre mudanças de conteúdo de documento que foram feitas nesta *Referência de Descoberta, Implantação e Desativação* do Novell® ZENworks® 10 Configuration Management com SP2. As mudanças são listadas de acordo com a data de sua publicação.

A documentação deste produto é fornecida na Web em dois formatos: HTML e PDF. Ambos os formatos estão atualizados com relação às mudanças listadas nesta seção.

Para você saber se uma cópia da documentação em PDF usada é a mais recente, verifique a data de publicação na página do título do documento em PDF.

A documentação foi atualizada na seguinte data:

- ♦ Seção E.1, “27 de maio de 2009: SP2 (10.2)” na página 143

E.1 27 de maio de 2009: SP2 (10.2)

Foram feitas atualizações nas seguintes seções:

Local	Atualização
Seção 1.3, “Tecnologias de descoberta de IP” na página 13	A seção para fornecer informações sobre como descobrir dispositivos usando um Proxy do Windows para o Servidor Principal do Windows foi atualizada.
Capítulo 2, “Descobrimo dispositivos usando endereços IP” na página 23	A seção para fornecer informações sobre como excluir sub-redes ou faixas de endereços IP a partir da descoberta foi atualizada.
Capítulo 3, “Descobrimo dispositivos em diretórios LDAP” na página 37	As seções para fornecer informações sobre como coletar mais dados sobre os dispositivos LDAP descobertos usando tecnologias de descoberta IP foram adicionadas.
Capítulo 5, “Vendo ou atualizando detalhes do dispositivo” na página 45	O capítulo para fornecer informações sobre como ver ou mudar os detalhes descobertos de um dispositivo foi adicionado.
Seção 6.2, “Pacotes de implantação” na página 49	A seção com informações sobre pacotes do sistema foi atualizada.
Seção 7.4, “Reconstruindo pacotes” na página 57	A seção para fornecer informações sobre como reconstruir os pacotes de implantação padrão e personalizado foi adicionada.
Seção 9.1, “Personalizando os recursos do Agent” na página 75	A seção para fornecer informações sobre como personalizar a instalação dos recursos do ZENworks Adaptive Agent antes e depois da implantação foi adicionada.
“Habilitando a opção Compartilhamento arquivos/ impressoras p/ redes Microsoft” na página 79	A seção para fornecer informações sobre como configurar o Compartilhamento de Arquivos e Impressoras para Redes Microsoft foi adicionada.

Local	Atualização
Seção 9.3, “Usando uma tarefa para implantar o agente” na página 78	A seção para fornecer informações sobre como executar as tarefas de implantação em dispositivos descobertos e não descobertos usando um Proxy do Windows para o Servidor Principal do Windows foi atualizada.
Capítulo 10, “Implantando o ZENworks Adaptive Agent em satélites Linux” na página 111	A seção para fornecer informações sobre como instalar e desinstalar o Servidor Satélite do Linux foi adicionada.
Seção 11.1, “Fazendo download do módulo a partir de um Servidor ZENworks” na página 113	As informações sobre as portas usadas pelo módulo Somente Inventário foram adicionadas.
Seção 11.5, “Fazendo a instalação no Macintosh OS X” na página 115	As informações sobre como iniciar o pacote de instalação foram atualizadas.
Capítulo 11, “Implantando o Inventory-Only Module” na página 113	A seção para fornecer informações sobre as plataformas Windows suportadas foi atualizada.
Capítulo A, “Relatórios predefinidos” na página 129	Este capítulo foi adicionado.
“Solucionando problemas de descoberta, implantação e desativação” na página 137	A seção para fornecer uma solução para os problemas que talvez você tenha ao executar uma tarefa de descoberta que tenha uma faixa de endereço IP grande foi atualizada.